



# Formation

## Utilisation du cluster

centre de calcul mutualisé LEM3/LEMTA/LCFC/GIP-InSIC

www.lem3.fr/cluster

3) Le centre de calcul

## Sommaire

- 1) Présentation du cluster
- 2) Connexion au centre de calcul
- 3) Soumission d'un job
- 4) Gestion / suivi du calcul

#### Présentation du cluster

- Localisation: salle C140 CIRAM - Technopôle

#### Gestion par le LEM3

- Réseau informatique : Julien Oury
- Responsabilité scientifique : Boris Piotrowski (50 %)
- Gestion technique : Sylvain Pagura

#### - Equipement

- 29 nœuds R410 : 8 cœurs par nœud (ppn=8) (2XQuad-core ; 2,93
  GHz ; 24 Gb RAM)
- 9 nœuds R610 : 12 cœurs par nœud (ppn=12) (2XSix-core ; 3,33
  GHz ; 32 à 48 Gb RAM)
- Baies de stockage 25 To + Back Up / Réseau infiniband

#### Logiciels principalement utilisés


- Abaqus 6.7-1, 6.11-2, 6.12-3

- Matlab R2012a
- Vasp / Forge Cluster / Forge 2011 Compilateurs Fortran/Intel


#### Performances: Benchmarks

- Abaqus/Standard Benchmark Problems
  - S2: Volant avec charges centrifuges
  - S5: Ouverture de stent
  - S6: Empreinte de pneu
- Abaqus/Explicit Benchmark Problems
  - E1: Car crash
  - E4: Pénétration d'un projectile
  - E5: Plaque soumise à une charge soufflée
- Comparaisons avec autres clusters

#### Benchmarks - S2b : Volant avec charges centrifuges




- Analyse statique non-linéaire
- Éléments C3D8R
- Comportement élastoplastique
- Ecrouissage isotrope
- Pas de contact




## Benchmarks - S2b : Volant avec charges centrifuges


durée (s)	fréquence	mémoire/nœud	standard memory	ppn	Connexion	1	2	4	8	16
CIRAM	<b>2,93 GHz</b>	24 Gb DDR 1033 Hz	2048 MHz	8	infiniband	1760	1427	995	455	330
Intel (1)	3,0 GHz	16 Gb dimms	12800	8		2467	1874	1024	1010	
Intel (2)	3,2 GHz	16 Gb	15000	4 (8)	SilverStorm 9080 DDR				577	323
Intel (3)	3,2 GHz	16 Gb	15000	8 (8)	SilverStorm 9080 DDR				1032	572
Bull	3,0 GHz	16 Gb	16000		infiniband	2544	1493	1339	724	
HP (1)	3,0 GHz	32 Gb	24576	8		2526		1043	1032	
HP (2)	2,3 GHz	16 Gb	12288	8	infiniband			923	629	366
SIMULIA	3,0 GHz	8 Gb	6500	4	infiniband			1272	694	385



#### Benchmarks – S5: Ouverture de stent




- Analyse statique fortement non-linéaire
- Éléments C3D8
- Comportement élastique linéaire
- Conditions de contact



Influence de la mémoire RAM allouée par nœud

#### Benchmarks – S5: Ouverture de stent

durée (s)	fréquence	mémoire/nœud	standard memory	ppn	Connexion	1	2	4	8	16
CIRAM	2,93 GHz	24 Gb DDR 1033 Hz	16000 MHz	8	infiniband	2891	2125	1433	950	487
Intel (1)	3,0 GHz	16 Gb dimms	12800	8		1432	841	467	304	
Intel (2)	3,2 GHz	16 Gb	15000	4 (8)	SilverStorm 9080 DDR				535	322
Intel (3)	3,2 GHz	16 Gb	15000	8 (8)	SilverStorm 9080 DDR				297	593
Bull	3,0 GHz	16 Gb	16000		infiniband	1602	974	594	745	
HP (1)	3,0 GHz	32 Gb	24576	8		1572		636	457	
HP (2)	2,3 GHz	16 Gb	12288	8	infiniband			852	586	799
SIMULIA	3,0 GHz	8 Gb	6500	4	infiniband			585	735	488




- → Facteur très influent : mémoire RAM allouée
- → Qualité de la mémoire, perturbation avec d'autres calculs sur 8

#### Benchmarks – S6: Empreinte de pneu




- Analyse statique fortement non-linéaire
- Éléments C3D8, C3D6H et C3D8H
- Comportements élastique linéaire et hyperélastique
- Gonflement du pneu et conditions de contact




#### Benchmarks – S6: Empreinte de pneu


durée (s)	fréquence	mémoire/nœud	standard memory	ppn	Connexion	1	2	4	8	16
CIRAM	<b>2,93 GHz</b>	24 Gb DDR 1033 Hz	16000 MHz	8	infiniband	6863	5307	3640	2598	1768
Intel (1)	3,0 GHz	16 Gb dimms	12800	8		6396	3843	2494	1917	
Intel (2)	3,2 GHz	16 Gb	15000	4 (8)	SilverStorm 9080 DDR				2300	1342
Intel (3)	3,2 GHz	16 Gb	15000	8 (8)	SilverStorm 9080 DDR				1903	2349
Bull	3,0 GHz	16 Gb	16000		infiniband	6823	4271	2814	2681	
HP (1)	3,0 GHz	32 Gb	24576	8		6677		2632	2074	
HP (2)	2,3 GHz	16 Gb	12288	8	infiniband			3222	2190	2709
SIMULIA	3,0 GHz	8 Gb	6500	4	infiniband			2652	2597	1850



#### → Calculs perturbés par les autres calculs sur la lame

#### Benchmarks - E1: Car crash






- Éléments S3RS et S4RS
- Comportement élastoplastique
- Écrouissage isotrope
- Vitesse à l'impact : 40 km/h


#### Benchmarks - E1: Car crash


durée (s)	fréquence	mémoire/nœud	ppn	Connexion	1	2	4	8	16
CIRAM	2,93 GHz	24 Gb DDR 1033 Hz	8	infiniband	19493	10661	6773	3330	1597
Intel (4)	3,0 GHz	16 Gb dimms	8		24825	14060	8264	6077	
Bull (2)	3,0 GHz	16 Gb		infiniband	25132	13859	10067	5366	
HP (3)	2,3 GHz	8 Gb	4	infiniband			9811	5098	2822
SGI	3,0 GHz	16 Gb	4	infiniband			7906	3975	2233
SIMULIA	3,0 GHz	8 Gb	4	infiniband	23957	13229	9843	5140	2853



S. Pagura, B. Piotrowski – Formation centre de calcul – LEM3/ENSAM

#### Benchmarks – E4 : Pénétration d'un projectile







- Éléments C3D8R
- Comportement élastoplastique
- Écrouissage isotrope
- Modèle avec endommagement

## Benchmarks – E4 : Pénétration d'un projectile


durée (s)	fréquence	mémoire/nœud	ppn	Connexion	1	2	4	8	16
CIRAM	2,93 GHz	24 Gb DDR 1033 Hz	8	infiniband	4441	2400	1616	748	171
Intel (4)	3,0 GHz	16 Gb dimms	8		5273	2900	1616	1205	
Bull (2)	3,0 GHz	16 Gb		infiniband	5352	2997	1964	1127	
HP (3)	2,3 GHz	8 Gb	4	infiniband			1866	1106	643
SGI	3,0 GHz	16 Gb	4	infiniband			1569	965	453
SIMULIA	3,0 GHz	8 Gb	4	infiniband	5157	2838	1856	1074	618



## Benchmarks – E5 : Plaque soumise à une charge soufflée




- Éléments S4R
- Comportement élastoplastique
- Écrouissage isotrope
- Sans contact



## Benchmarks – E5 : Plaque soumise à une charge soufflée


durée (s)	fréquence	mémoire/nœud	ppn	Connexion	1	2	4	8	16
CIRAM	2,93 GHz	24 Gb DDR 1033 Hz	8	infiniband	4588	2763	1089	924	511
Intel (4)	3,0 GHz	16 Gb dimms	8		5299	2693	1440	910	
Bull (2)	3,0 GHz	16 Gb		infiniband	5231	2756	1651	1127	860
HP (3)	2,3 GHz	8 Gb	4	infiniband			1605	818	430
SGI	3,0 GHz	16 Gb	4	infiniband			1402	685	293
SIMULIA	3,0 GHz	8 Gb	4	infiniband	5122	2657	1619	823	441



## Sommaire

- 1) Présentation du cluster
- 2) Connexion au centre de calcul
- 3) Soumission d'un job
- 4) Gestion / suivi du calcul

## Connexion au centre de calcul



## Connexion au centre de calcul


- Utilitaire pour se connecter au centre de calcul : putty.exe
- Lors de la connexion, entrer les identifiants et mots de

passe du LEM3

Configuration

host: 10.1.0.101

• port 22



## Sommaire

- 1) Présentation du cluster
- 2) Connexion au centre de calcul
- 3) Soumission d'un job (calcul)
- 4) Gestion / suivi du calcul

- Le répertoire de travail doit contenir :
  - Les fichiers relatifs au calcul (utilisés sans cluster)
  - Un fichier pbs.sh (pbsmatlab.sh, pbsabaqus.sh, ...)
- Le fichier pbs fait le lien entre le calcul et le cluster
- L'utilisateur n'a pas à se soucier de la distribution de son job sur les nœuds de calcul

#### Contenu du fichier pbs:

- Informations de configuration
- Seules 2 lignes à modifier par l'utilisateur
- L34 : PBS –1 nodes=1:ppn=1,walltime=02:00:00,
- L73 : execution de la commande liée au logiciel
  - /opt/Abaqus/Commands/abq6112 job=calcul cpus=\$NCPU int
  - matlab -nojvm -display=null -r NOMDUFICHIER
  - ./programme\_fortran.exe (préalablement compilé)

#### <u>Ligne 34</u>:

- nodes=X **→** Le nombre de nœuds demandés
- ppn=Y → Le nombre de processeurs par noeud
- walltime=02:00:00  $\rightarrow$  durée maximale du calcul HH:MM:SS

Si le calcul excède la durée du walltime, il est automatiquement arrêté

Une fois le fichier pbs.sh complété le calcul peut être lancé

- 1. Connexion au cluster avec putty
- Accès au répertoire de travail (ex : "cd Documents/formation/")
- 3. Soumission du job à la queue : qsub pbs.sh

Lors de la soumission du job, un identifiant unique (jobID) est attribué. Il permet de suivre l'évolution du calcul et de l'arrêter si besoin

## Sommaire

- 1) Présentation du cluster
- 2) Connexion au centre de calcul
- 3) Soumission d'un job
- 4) Gestion / suivi du calcul

## Gestion/suivi du calcul

#### Commande utiles:

- " qstat a " : affiche l'état du calcul (R=Running ; Q=en queue ; E=erreur ;
  C=completed (=terminé) ; H=suspendu)
- " qdel " + JobID : arrête instantanément et définitivement le calcul en cours
- " ls -l " : affiche la liste des fichiers du répertoire de travail permet de surveiller les créations de fichiers résultats

#### Lorsque le calcul se termine, création du fichier :

jobID.cluster.lem3.fr.log

Il contient les informations liées au calcul (erreur rencontrée, date de début et fin de calcul, nœud(s) de calcul utilisé(s), répertoire de travail, ...)