

兼容模式抓拍组件接入问答

传统 uni-app 与 uni-app x 的页面选择、调用方式及最简代码示例

问题

兼容模式抓拍组件只能用 uvue 吗？传统的 uni-app 可以怎么接入？

结论：不是只能用 .uvue。兼容模式本来就是为传统 uni-app 准备的，但传统 uni-app 必须在 App 的 .nvue 页面中嵌入原生相机 View。

使用环境	页面类型	是否支持内嵌组件
uni-app x	.uvue	支持
传统 uni-app	.nvue	支持
传统 uni-app	普通 .vue	不支持直接嵌入；可调用全屏 UTS API

为什么普通 .vue 不能直接放相机组件？

传统 uni-app 的普通 .vue 页面由 WebView 渲染，而兼容模式抓拍组件封装的是 Android 原生 View。传统 uni-app 只有 .nvue 页面可以把这种原生 View 嵌入页面布局。

方案一：普通 .vue 调用全屏抓拍

如果不要要求把相机预览嵌在当前页面，这种方式代码最少。项目现有 index.vue 已采用该方式。

```
import { captureFaceByCamera } from '@uni_modules/FaceAI-Search'

captureFaceByCamera(
  1,
  true,
  0,
  0.12,
  -1,
  result => {
    console.log('裁剪人脸：', result.croppedBase64)
    console.log('活体分数：', result.silentScore)
    console.log('相机原图：', result.originBase64)
  },
  error => {
    console.log('抓拍失败：', error)
  }
)
```

特点

- 可直接从传统 uni-app 的普通 .vue 页面调用。
- 调用后打开原生全屏相机页面。
- 不需要新建 .nvue 页面，适合追求 Demo 代码简洁的场景。

方案二：在 .nvue 页面嵌入兼容模式组件

如果需要自定义页面布局，并把相机预览放在页面中的指定区域，应在传统 uni-app 中新建 .nvue 页面。

建议文件位置

```
pages/capture-compatible/capture-compatible.nvue
```

最简页面示例

```
<template>
  <view class="page">
    <face-ai-capture-compatible
      ref="capture"
      class="camera"
      :showFaceCover="true"
      :autoStart="true"
      @result="onResult"
      @error="onError"
    />

    <button @tap="retry">再次抓拍</button>
  </view>
</template>

<script>
export default {
  methods: {
    onResult(result) {
      console.log('抓拍结果：', result)
      console.log('活体分数：', result.silentScore)
    },

    onError(error) {
      console.log('抓拍失败：', error)
    },

    retry() {
      this.$refs.capture.retry()
    }
  },

  onUnload() {
    if (this.$refs.capture) {
      this.$refs.capture.stop()
    }
  }
}
</script>

<style>
.page {
  flex: 1;
  background-color: #000000;
}
</style>
```

```
.camera {  
  width: 750rpx;  
  height: 900rpx;  
}  
</style>
```

组件默认全局注册，不需要手动 import。必须明确设置组件宽高，否则原生预览可能不显示。

注册页面

在 pages.json 中加入：

```
{  
  "path": "pages/capture-compatible/capture-compatible",  
  "style": {  
    "navigationBarTitleText": "兼容模式抓拍"  
  }  
}
```

从普通 .vue 页面进入

```
uni.navigateTo({  
  url: '/pages/capture-compatible/capture-compatible'  
})
```

为什么 index.vue 的功能比 index.uvue 少？

当前工程是同时照顾 uni-app x 与传统 uni-app 的 Demo。两个首页对应不同的运行环境，因此可展示的组件能力不同。

- index.uvue 属于 uni-app x，可以进入标准模式和兼容模式的 .uvue 组件演示页。
- index.vue 属于传统 uni-app，目前主要演示 UTS API。
- 标准模式组件依赖 native-view，只支持 uni-app x。
- 传统 uni-app 若要展示内嵌组件，需要另外提供对应的 .nvue 演示页。

推荐选择

需求	推荐方案
普通 Vue 页面快速接入	调用 UTS API 全屏持续抓拍
需要自定义相机页面布局	新增 .nvue 页面并使用兼容模式组件
uni-app x 项目	优先使用标准模式 .uvue 组件

运行注意事项

该插件包含 AAR、原生相机资源和第三方依赖，因此传统 uni-app 与 uni-app x 在 Android 真机运行时都需要制作并选择自定义调试基座。组件启动前还需要取得相机权限。

当前插件实现以 Android 为主；使用模拟器时应选择 ARM 架构镜像。

官方参考

1. [DCloud：UTS 组件开发模式说明](#)
2. [DCloud：uni-app 兼容模式组件开发](#)
3. [DCloud：页面跳转与 EventChannel](#)

整理日期：2026-09-05