WinWhisperPlus Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung von WinWhisperPlus ab Version 1.2. WinWhisperPlus ist ein Windows-Tool für lokale Spracherkennung mit `whisper.cpp`. Die Aufnahme wird lokal verarbeitet; nach der Erkennung kann der Text automatisch in das aktive Eingabefeld eingefügt werden.

Neu in Version 1.2

- Wenn der lokale Speicher-Server eines Whisper-Modells ausfällt, verarbeitet WinWhisperPlus dieselbe Aufnahme automatisch über die normale whisper.cpp-CLI.
- Falls auch dieser Fallback scheitert, wird die Aufnahme als WAV-Datei gesichert und kann später erneut transkribiert werden. So geht ein gesprochenes Diktat nicht verloren.
- Beim Start wird zuerst das finale Modell geladen. Das Live-Modell wird nur geladen, wenn die laufende Erkennung aktiviert ist; das reduziert die Startlast auf CPU-Systemen.
- Das Kontextmenü bietet `Logdateien öffnen` für einen direkten Zugriff auf Anwendungs- und Modellserverprotokolle. Die Server-Ausgabe wird je Modell separat protokolliert.
- Im Transkriptions-Verlauf können ausgewählte Einträge mit `Kopieren` oder `Strg+C` in die Zwischenablage übernommen werden.

Neu in Version 1.1

- Die Spracherkennung nutzt die mitgelieferte `whisper.cpp`-Laufzeit mit Vulkan-Unterstützung. AMD-, NVIDIA- und Intel-GPUs können verwendet werden; ein Betrieb nur über die CPU bleibt möglich.
- In den Einstellungen lässt sich die Ausführung automatisch, über eine bestimmte erkannte Vulkan-GPU oder ausschließlich über die CPU wählen.
- Das aktive Whisper-Modell kann für schnellere weitere Erkennungen im Speicher bleiben. Diese Option benötigt während der Laufzeit zusätzlich RAM beziehungsweise Grafikspeicher.
- Mikrofone mit einer abweichenden nativen Abtastrate, etwa Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, werden für Whisper auf 16 kHz umgerechnet. Sehr leise Aufnahmen werden verworfen, damit keine zufälligen Texte entstehen.

Überblick

WinWhisperPlus läuft im Hintergrund und zeigt ein kleines Statusfenster sowie ein Symbol im Windows-Infobereich. Die wichtigsten Aufgaben sind:

- Sprache aufnehmen und in Text umwandeln.
- Den erkannten Text automatisch per Zwischenablage einfügen.
- Zwischen Deutsch, Polnisch und Englisch als Diktiersprache wechseln.
- Hotkeys, Mikrofon, Oberflächensprache, Whisper-Modelle und die Ausführung konfigurieren.
- Vorherige Transkriptionen aus dem Verlauf erneut einfügen.
- Nutzungsstatistiken für erfolgreiche finale Transkriptionen anzeigen.

Installation und erster Start

Verwenden Sie das bereitgestellte Setup. Nach der Installation starten Sie `WinWhisperPlus.exe`. Beim ersten Start kann Whisper das ausgewählte Modell herunterladen; dafür ist einmalig Internetzugriff erforderlich. Danach liegen Modell, Einstellungen und Statistikdaten lokal.

Nach dem Start erscheint das kleine Statusfenster. Die Anwendung bleibt aktiv, auch wenn kein großes Hauptfenster geöffnet ist.




Statusfenster und Menü

Das Statusfenster zeigt den aktuellen Zustand der Anwendung:

- `Bereit`: WinWhisperPlus wartet auf eine Aufnahme.
- `Aufnahme läuft`: Das Mikrofon wird aufgenommen.
- `Verarbeitung läuft`: Die Aufnahme wird transkribiert.
- `Text eingefügt`: Der erkannte Text wurde eingefügt.
- `Initialisierung` oder `Modelle laden...`: Die App oder Whisper-Modelle werden vorbereitet.

Im unteren Bereich des Statusfensters steht der Aufnahme-Hotkey. Mit Rechtsklick auf das Statusfenster oder über das Tray-Symbol öffnen Sie das Menü mit diesen Einträgen:

- `Aufnahme starten` oder `Aufnahme stoppen`
- `Verlauf...`
- `Statistiken...`
- `Gesicherte Aufnahme erneut transkribieren`: Wird nur aktiv, wenn eine fehlgeschlagene Aufnahme gesichert wurde.
- `Logdateien öffnen`
- `Einstellungen...`
- `Beenden`



Aufnahme starten und stoppen


Standardmäßig starten oder stoppen Sie eine Aufnahme mit `Ctrl+Alt+H`. Alternativ verwenden Sie den Menüpunkt `Aufnahme starten` im Kontextmenü. Während der Aufnahme spricht man den gewünschten Text ein; beim Stoppen wird die Aufnahme final transkribiert.

Wenn `Text automatisch einfügen` aktiviert ist, setzt WinWhisperPlus den erkannten Text per `Ctrl+V` in das aktuell aktive Eingabefeld ein. Klicken Sie daher vor dem Stoppen oder vor dem finalen Einfügen in das Zielprogramm, zum Beispiel Editor, E-Mail, Browser oder Fachanwendung.

Der Hotkey `Alt+Shift+S` schaltet die Diktiersprache in der Reihenfolge Deutsch, Polnisch, Englisch um. Nach dem Umschalten zeigt das Statusfenster kurz die neue Sprache an.

Einstellungen

Öffnen Sie `Einstellungen...`, um das Verhalten der Anwendung anzupassen.



Die wichtigsten Optionen:

- `Aufnahme starten/stoppen`: Hotkey für die Aufnahme. Klicken Sie in das Feld und drücken Sie die gewünschte Tastenkombination.
- `Sprache umschalten`: Hotkey für den Wechsel der Diktiersprache.
- `Diktiersprache`: Sprache, in der Whisper die Aufnahme interpretieren soll.
- `Oberflächensprache`: Sprache der Benutzeroberfläche. Verfügbar sind Deutsch, Polnisch und Englisch.
- `Mikrofon`: Eingabegerät. `System-Standard` verwendet das Windows-Standardmikrofon.
- `Ausführung`: Wählen Sie `Automatisch`, um das Vulkan-Standardgerät zu verwenden, eine erkannte `GPU` für eine gezielte Auswahl oder `Nur CPU`, wenn keine GPU genutzt werden soll. Nicht verfügbare zuvor ausgewählte GPUs bleiben als Auswahl sichtbar, zum Beispiel wenn eine externe GPU nicht angeschlossen ist.
- `Aktives Modell im Speicher behalten`: Hält das aktuell verwendete Modell in einem lokalen Prozess. Das verkürzt Folgeerkennungen, benötigt aber dauerhaft Arbeitsspeicher oder Grafikspeicher. Deaktivieren Sie die Option bei Speichermangel oder wenn eine aktuelle Release-Laufzeit den lokalen Modellserver noch nicht enthält.
- `Live (schnell)`: Modell für laufende Live-Erkennung. `tiny` und `base` sind für kurze Latenz vorgesehen.
- `Final (genau)`: Modell für die abschließende Transkription. Größere Modelle sind genauer, brauchen aber mehr Zeit und Leistung.
- `Text automatisch einfügen`: Fügt erkannte Texte automatisch in das aktive Eingabefeld ein.
- `Laufende Erkennung und laufendes Einfügen aktivieren`: Fügt stabile Zwischenergebnisse während der Aufnahme ein.
- `Emoji-Modus`: Ergänzt bekannte Schlüsselwörter im erkannten Text mit passenden Emojis.

Speichern übernimmt die Einstellungen sofort und registriert die Hotkeys neu.


Live-Erkennung

Die Live-Erkennung ist optional. Wenn sie aktiviert ist, transkribiert WinWhisperPlus während der laufenden Aufnahme überlappende Audiostücke und fügt stabile Zwischenergebnisse ein. Beim Stoppen ersetzt die finale Transkription den Live-Textblock durch das endgültige Ergebnis. Die unter `Ausführung` gewählte GPU oder der CPU-Modus gilt sowohl für die Live- als auch für die finale Erkennung.

Für Live-Erkennung ohne schnelle GPU sind kleine Modelle sinnvoll. Beginnen Sie mit `tiny`; wenn die Qualität nicht reicht, testen Sie `base`.

Verlauf


Der Verlauf zeigt zuletzt erkannte Texte der aktuellen Sitzung. Der neueste Eintrag steht oben. Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie auf `Einfügen`, oder doppelklicken Sie auf den Eintrag, um ihn erneut in das aktive Zielprogramm einzufügen. Mit `Kopieren` oder `Strg+C` (bei Fokus in der Verlaufsliste) kopieren Sie den vollständigen ausgewählten Eintrag in die Zwischenablage.



Der Verlauf ist als Arbeitshilfe gedacht und enthält nur nicht-leere erkannte Texte. Beim Beenden der Anwendung wird dieser Sitzungsverlauf nicht als separate Historie dokumentiert.

Statistiken

Die Statistik zeigt erfolgreiche finale Transkriptionen nach Tag, Woche und Monat. Angezeigt werden Anzahl Starts, Gesamtdauer und Durchschnittsdauer.



Die Werte helfen dabei, die Nutzung einzuschätzen und zu erkennen, ob viele kurze oder wenige lange Diktate verarbeitet wurden.

Speicherorte

WinWhisperPlus speichert Benutzerdaten unter:

%APPDATA%\WinWhisperPlus

Wichtige Dateien:

- `settings.json`: Hotkeys, Sprachen, Mikrofon, Modelle, Ausführung und weitere Einstellungen.
- `statistics.json`: Statistikdaten erfolgreicher finaler Transkriptionen.
- `winwhisperplus.log`: Laufzeitmeldungen und Fehlerhinweise.
- `whisper-server-<modell>.log`: native Ausgabe des lokalen whisper.cpp-Servers je Modell, etwa bei Vulkan- oder Speicherfehlern.
- `failed-transcriptions\`: gesicherte WAV-Aufnahmen, deren Transkription auch nach dem CLI-Fallback fehlgeschlagen ist.

Die heruntergeladenen Whisper-Modelle liegen unter `%LOCALAPPDATA%\WinWhisperPlus\models` (falls `%LOCALAPPDATA%` nicht verfügbar ist, unter `%APPDATA%\WinWhisperPlus\models`).

Eine alte Konfiguration aus `%APPDATA%\MyWhisper\settings.json` kann beim Start übernommen werden, wenn noch keine neue WinWhisperPlus-Konfiguration existiert.

Fehlerbehebung

Das Modell wird beim ersten Start geladen

Beim ersten Einsatz eines Whisper-Modells kann ein Download notwendig sein. Warten Sie, bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Wenn der Download blockiert wird, prüfen Sie Internetzugang, Proxy, Virenschutz und Firewall.

Das Mikrofon fehlt in der Liste

Öffnen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf die Aktualisieren-Schaltfläche neben der Mikrofonliste. Prüfen Sie außerdem, ob Windows das Mikrofon erkennt und ob die Datenschutzfreigabe für Mikrofonzugriff aktiv ist.

Der Hotkey funktioniert nicht

Ein Hotkey kann von einer anderen Anwendung belegt sein oder unter Windows nicht global registriert werden. Wählen Sie in den Einstellungen eine andere Kombination und speichern Sie erneut.

Der Text wird nicht eingefügt

Klicken Sie vor dem Stoppen der Aufnahme in das Ziel-Eingabefeld. Wenn das Zielprogramm Einfügen per Zwischenablage blockiert, deaktivieren Sie testweise `Text automatisch einfügen` und kopieren Sie den Text aus dem Verlauf.

Die Transkription schlägt fehl

Wählen Sie im Kontextmenü `Logdateien öffnen` oder öffnen Sie `%APPDATA%\WinWhisperPlus\winwhisperplus.log` manuell und prüfen Sie die letzten Fehlermeldungen. Typische Ursachen sind ein nicht verfügbares Mikrofon, ein fehlgeschlagener Modell-Download oder zu wenig Speicher für ein großes Whisper-Modell. Bei Fehlern des lokalen Servers kann zusätzlich `%APPDATA%\WinWhisperPlus\whisper-server-<modell>.log` die native Fehlerursache enthalten.

Wenn der Speicher-Server des aktiven Modells nicht erreichbar ist, versucht WinWhisperPlus automatisch dieselbe Aufnahme über die normale whisper.cpp-CLI. Schlägt auch das fehl, bleibt die Aufnahme als WAV-Datei unter `%APPDATA%\WinWhisperPlus\failed-transcriptions` erhalten. Der Menüpunkt **Gesicherte Aufnahme erneut transkribieren** wird dann aktiv. Nach einer erfolgreichen Wiederherstellung entfernt die Anwendung die zugehörige WAV-Datei automatisch und deaktiviert den Menüpunkt wieder.

Die Erkennung ist zu langsam

Wählen Sie ein kleineres finales Modell, zum Beispiel `base` oder `small`. Für Live-Erkennung verwenden Sie `tiny` oder `base`. Eine Vulkan-fähige GPU kann die Verarbeitung deutlich beschleunigen, ist aber für die Grundfunktion nicht zwingend erforderlich.

Die ausgewählte GPU wird nicht angeboten oder die GPU-Erkennung schlägt fehl

Aktualisieren Sie den Grafiktreiber und prüfen Sie, ob Vulkan auf dem Rechner verfügbar ist. Wählen Sie vorübergehend `Nur CPU`, um WinWhisperPlus weiterhin ohne GPU zu verwenden. Nach einer Änderung der Hardware oder des Treibers öffnen Sie die Einstellungen erneut, damit die Geräteliste aktualisiert wird.

Der Rechner hat nach mehreren Erkennungen zu wenig Speicher

Deaktivieren Sie in den Einstellungen `Aktives Modell im Speicher behalten`. Das Modell wird dann nach einer Erkennung nicht dauerhaft im RAM oder Grafikspeicher gehalten; die nächste Erkennung benötigt dafür etwas mehr Startzeit.