

# 第六章 输入输出系统

- 6.1 I/O设备(6.2.1±6.4.2)
- 6.2 用户层的I/O软件(6.6)
- 6.3 缓冲区管理(6.7)
- 6.4 磁盘存储器的性能与调度(6.8)



## 6.1 I/0设备

## 1、按使用特性分

人机交互类外设,如打印机、显示器、键盘、鼠标等 存储设备,如磁盘、光盘等 网络通信设备,如各种网络接口、调制解调器

## 2、按传输速率分

低速设备,如键盘、鼠标。每秒几个到数百个字节中速设备,如打印机。每秒数千个字节至数万个字节高速设备,如磁盘。每秒数百个千字节到千兆字节

## 3、按信息交换单位分


块设备,属于有结构设备,如磁盘 字符设备,属于无结构设备,如打印机



## 6.2 I/0控制方式

## 1、程序直接控制方式

对读入的每个字,CPU需要对外设状态进行循环检查,直到确定该字已经在I/O控制器的数据寄存器中。由于CPU的高速性和I/O设备的低速性,CPU大部分时间都处于等待中。






## 6.2 I/O控制方式

### 2、中断驱动方式

允许I/O设备主动打断CPU的运行并请求服务, 从而解放CPU,使得其向I/O控制器发送读命令后可 以继续做其他有用工作。



(b) 中断驱动I/O方式




## 6.2 I/O控制方式


### 3、DMA方式

中断方式中,I/O 设备与内存之间的数据交换必须要经过CPU中的寄存器,所以速度受限。DMA(直接存储器存取)方式是在I/O设备和内存之间开辟直接的数据交换通路。

中断驱动方式在每个数据需要传输时中断CPU,而DMA控制方式则是在所要求传送的一批数据全部传送结束时才中断CPU;此外,中断驱动方式数据传送是在中断处理时由CPU控制完成的,而DMA控制方式则是在DMA控制器的控制工程式始

制下完成的。







## 6.2 I/O控制方式

### 4、通道控制方式

I/O通道指专门负责输入/输出的处理机,是DMA方式的发展。

虽然DMA方式比起中断方式来已经显著地减少了CPU的干预,即已由以字(节)为单位的干预减少到以数据块为单位的干预,但CPU每发出一条I/O指令,也只能去读(或写)一个连续的数据块。而当我们需要一次去读多个数据块且将它们分别传送到不同的内存区域,或者相反时,则须由CPU分别发出多条I/O指令及进行多次中断处理才能完成。

通道是通过执行通道程序并与设备控制器共同实现对I/O设备的控制的。通道程序是由一系列通道指令(或称为通道命令)所构成的

# 1

## 6.3 用户层的I/O软件

## 6.3.1 系统调用与库函数


## 1. 系统调用

一方面,不允许运行在用户态的应用进程去直接调用运行在核心态(系统态)的0S过程。

另一方面,应用进程在运行时,又必须取得**0S**所提供的服务,否则,应用程序几乎无法运行。

所以, OS在用户层中引入了一个中介过程——系统调用, 应用程序可以通过它间接调用OS中的1/0过程, 对1/0设备进行操作。





系统调用是应用程序取得OS所有 服务的唯一途径。

早期,在汇编语言编写程序时,可以直接使用系统调用。

后来, C语言中, 首先提供了与系统调用相对应的库函数。

图6-20 系统调用的执行过程

## 2. 库函数

在C语言以及UNIX系统中,系统调用(如read)与各系统调用所使用的库函数(如read)之间几乎是一一对应的。

微软定义了一套过程, 称为Win32 API的应用程序接口(Application Program Interface), 程序员利用它们取得OS服务, 该接口与实际的系统调用并不一一对应。

用户程序通过调用对应的库函数使用系统调用,这些库函数与调用程序连接在一起,被嵌入在运行时装入内存的二进制程序中。




## 6.3.2 假脱机(Spooling)系统


## 1. 假脱机技术

脱机输入、输出:利用专门的外围控制机,先将低速1/0设备上的数据传送到高速磁盘上,或者相反。这样当处理机需要输入数据时,便可以直接从磁盘中读取数据,极大地提高了输入速度。

假脱机技术:利用多道程序中的一道程序模拟脱机输入时的外围机功能,再利用另外一道程序模拟脱机输出时的外围控制机功能。这样可以在主机的直接控制下,实现以前的脱机输入、输出。外围操作与CPU对数据的处理同时进行,把这种在联机情况下实现的同时外围操作技术称为SPOOLing技术,或假脱机技术。

## 6.3.2 假脱机(Spooling)系统






## 2. 假脱机打印机系统

打印机是经常用到的输出设备,属于独占设备。利用假脱机技术可将它改造为一台可供多个用户共享的打印设备,从而提高设备的利用率,也方便了用户。共享打印机技术已被广泛地用于多用户系统和局域网络中。假脱机打印系统主要有以下三部分:

- (1) 磁盘缓冲区。
- (2) 打印缓冲区。
- (3) 假脱机管理进程和假脱机打印进程。





## 6.4 缓冲区管理

## 6.4.1 缓冲的引入


引入缓冲区的原因有很多,可归结为以下几点:


- (1) 缓和CPU与1/0设备间速度不匹配的矛盾。
- (2) 减少对CPU的中断频率, 放宽对CPU中断响应时间的限制。
- (3) 解决数据粒度不匹配的问题。
- (4) 提高CPU和I/O设备之间的并行性。

### 6.4.2 各种缓冲区

1. 单缓冲区(Single Buffer)

在设备和处理机之间设置一个缓冲区,交换数据时,先把被交换的数据写入缓冲区,再由需要的设备或处理机将数据从缓冲区取走。存完 才可以取,取光才可以再存。





# 1

### 2. 双缓冲区(Double Buffer)

根据单缓冲的特点, CPU在传送时间内处于空闲状态,由此引入双缓冲。 I/0设备输入数据时先装填到缓冲区1,在缓冲区1满后才开始装填缓冲区2,与此同时,处理机可以从缓冲区1中取出数据放入用户进程处理。当缓冲区1中的数据处理完后,如果缓冲区2已经填满,则处理机又从缓冲区2中取出数据放入用户进程处理。




图6-24 双缓冲工作示意图



## 3、 环形缓冲区

包括多个缓冲区,其每个缓冲区的大小相同,每个缓冲区中有一个链接指针指向下一个缓冲区,最后一个缓冲区指针指向第一个缓冲区,多个缓冲区构成一个环形。

### 4、缓冲池

由多个系统公用的缓冲区组成,缓冲区按其使用状况可以形成三个队列:空缓冲队列,装满输入数据的缓冲队列、装满输出数据的缓冲队列。 列。