การพัฒนาแอปพลิเคชันและตัวควบคุมตามสถาปัตยกรรมเอสดีเอ็น เพื่อควบคุม การกระจายแทรฟฟิกแบบที่ผู้ใช้กำหนดได้ บนเครือข่ายที่อุปกรณ์ไม่รองรับ มาตรฐานเอสดีเอ็น

IMPLEMENTATION OF SDN APPLICATION AND CONTROLLER FOR USER-DEFINED TRAFFIC DISTRIBUTION IN TRADITIONAL (NON-SDN) NETWORKS

โดย พงศ์พณิช อรัญรัตน์โสภณ ภูริณัฐ จิตมนัส

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สูเมธ ประภาวัต

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


สารบัญ

หน้าที่	ĺ
สารบัญ	Ĺ
บทที่ 1 ภาพรวมระบบ1	
บทที่ 2 การติดตั้งระบบ และโปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งาน	,
2.1 การติดตั้งภาษาไพธอน	į
2.2 การติดตั้งคอนโทรลเลอร์	í
2.3 การติดตั้งฐานข้อมูล	í
2.3 การติดตั้งแอปพลิเคชันส่วน Frontend (Node.js Yarn และ Vue3)	,
2.4 การติดตั้ง โมคูลอื่นๆที่จำเป็น)
2.5 การเปิดใช้งานคอนโทรลเลอร์	
บทที่ 3 การเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์เครือข่าย14	Ļ
3.1 การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย	Ļ
3.2 การใช้งานหน้าเว็บเพื่อควบคุมคอนโทรลเลอร์	í
3.3 การตั้งค่าเริ่มต้นให้อุปกรณ์เครือข่ายผ่านการเรียกใช้คำสั่งจากโค้ดไพธอนโดยตรง20)
บทที่ 4 ข้อมูลชุคคำสั่งเอพีไอที่สามารถใช้งานได้และตัวอย่างการใช้งาน21	
4.1 รายละเอียดคำสั่ง "device"21	
4.2 รายละเอียดคำสั่ง "flow"	
4.3 รายละเอียดคำสั่ง "link"	,
4.4 รายละเอียดคำสั่ง "path"24	Ļ
4.5 รายละเอียคคำสั่ง "flow/routing"	;

บทที่ 1

ภาพรวมระบบ

ชุดทดลองระบบจัดการเครือข่ายตามสถาปัตยกรรมแบบเอสดีเอ็น เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ทำให้อุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่รองรับการทำงานภายใต้สถาปัตยกรรมแบบเอสดีเอ็น (Software Defined Network: SDN) สามารถถูกควบคุมจากระบบดังกล่าวเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ควบคุม ระบบเครือข่าย ให้สามารถมองเห็นภาพรวม และควบคุมระบบเครือข่ายนั้นผ่านระบบคอน โทรลเลอร์ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนระบบที่ถูกออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรมแบบเอสดีเอ็นได้ โดยภาพรวมของระบบ ที่ถูกพัฒนาขึ้นจะถูกแสดงเอาไว้ตามรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 ภาพรวมของระบบ

ระบบประกอบไปด้วยอุปกรณ์เครื่อข่ายที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวควบคุม ซึ่งตัวควบคุมจำเป็นต้อง สามารถเชื่อมต่อโดย Secure Shell (SSH) ไปยังอุปกรณ์เครื่อข่ายได้ เพื่อส่งคำสั่งตั้งค่า สำหรับเปิดใช้ งาน SNMP และ NetFlow สำหรับเก็บข้อมูลเครื่อข่าย และส่งคำสั่งตั้งค่า Policy Based Routing

ข้อมูลที่เก็บมาจากอุปกรณ์เครือข่ายจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล โดยจะมีหน้าเว็บแอปพลิเคชันที่ จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผ่านทาง REST API ตัวแอปพลิเคชันจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลจากระบบ เครือข่ายให้ผู้ใช้สามารถดูและทำความเข้าใจได้ง่าย

จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้แอปพลิเคชันตัวควบคุมจะประกอบไปด้วยระบบหลักๆ 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

- 1. Controller Application เป็นแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่ประมวลผล ส่งคำสั่งตั้งค่าไปยังอุปกรณ์ เครือข่าย รวมถึงรับข้อมูลจากอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล
- 2. Database เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย
- 3. Web Application เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งเพิ่ม-ลบอุปกรณ์ เปิดการเก็บข้อมูล จาก SNMP และ NetFlow และใช้แสดงผลเครือข่าย
- 4. API Module เป็นส่วนที่ถูกใช้ในการรับส่งคำสั่งระหว่างผู้ใช้ ตัวควบคุม ละอุปกรณ์เครือข่าย ช่วยสามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมโดยตรง หรือสั่งการผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้

บทที่ 2

การติดตั้งระบบ และโปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งาน

ระบบคอนโทรลเลอร์ ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งในที่นี้ผู้พัฒนาได้ทำการ พัฒนาระบบภายใต้ระบบปฏิบัติการ CentOS 7 แต่ในขณะเคียวกันระบบคอนโทรลเลอร์นี้ก็ยังนำไปใช้ กับระบบปฏิบัติการอื่นได้เช่นกัน แต่รูปแบบการติดตั้งอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่คำสั่งของ ระบบปฏิบัติการ โดยในคู่มือฉบับนี้ผู้พัฒนาระบบจะแสดงวิธีการติดตั้งผ่านระบบคอนโทรลเลอร์ ภายใต้ระบบปฏิบัติการ CentOS 7 เพื่อเป็นตัวอย่าง

เพื่อให้ระบบคอนโทรลเลอร์สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายได้นั้น ผู้ใช้จะต้องติดตั้งระบบ คอนโทรลเลอร์นั้นลงไปบนเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายที่ต้องการ ควบคุมได้โดยในขั้นแรกผู้ใช้ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานระบบเสียก่อน โดยมี ขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 การติดตั้งภาษาไพธอน

ระบบคอนโทรลเลอร์นั้นได้ถูกพัฒนาผ่านภาษาไพธอนเวอร์ชัน 3.6 (Python 3.6) ดังนั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องติดตั้งภาษาดังกล่าว รวมทั้งเครื่องมือที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มใช้งาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (การติดตั้งจำเป็นต้องดาวน์โหลดข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต)

- 1. เปิดใช้งานเทอร์มินัก
- 2. พิมคำสั่ง yum install update -y เพื่อปรับปรุงเวอร์ชันแพ็คเกจให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน
- 3. พิมคำสั่งคังต่อไปนี้เพื่อติคตั้งไพธอนและใลบรารีที่จำเป็น
 - a. yum install -y python3
 - b. pip3.6 install --upgrade pip

```
Intilité firmance, motrob 6:19, 11, 5, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 160, 6, 1-60, e17, 9
Intilité firmance, motrob 6:18, 1
```

รูปที่ 2.1 อัพเคทแพ็คเกจสำเร็จ

รูปที่ 2.2 ติดตั้ง Python3 และ Pip3 สำเร็จ

2.2 การติดตั้งคอนโทรลเลอร์

ระบบถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ Control module, API module และ Webpage module โดยวิธีการติดตั้งนั้นผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวจากเว็บไซต์ Github และติดตั้งผ่านเทอร์มินัล ได้ โดยวิธีการติดตั้งผ่านเทอร์มินัลนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1. พิมพ์คำสั่ง yum install git -y เพื่อติดตั้ง github
- 2. พิมพ์คำสั่ง git clone https://github.com/FameIllusionMaya/SDN-handmade_v3.git

2.3 การติดตั้งฐานข้อมูล

ผู้พัฒนาระบบได้เลือกใช้ฐานข้อมูล mongo เพื่อเก็บข้อมูลของระบบเครือข่ายโคยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- 1. เรียกใช้คำสั่ง vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo เพื่อสร้าง และเปิดไฟล์ใหม่เพื่อใช้ในการ ติดตั้งฐานข้อมูล
- 2. จากนั้นให้เพิ่มรายละเอียดของไฟล์ตามที่แสดงไว้ตามรูปที่ 2.3 หลังจากนั้นบันทึกและปิดไฟล์ ด้วยคำสั่ง :wq
- 3. พิมพ์กำสั่ง yum install mongodb-org -y เพื่อติดตั้ง mongoDB
- 4. พิมพ์คำสั่ง systemctl start mongod เพื่อเปิดใช้งานฐานข้อมูล
- 5. เพื่อทดสอบว่าฐานข้อมูลถูกติดตั้งสำเร็จ และสามารถใช้งานได้ ให้ผู้ใช้พิมพ์กำสั่ง mongo ลง ไปในคอนโซล ถ้าระบบแสดงหน้าต่างดังรูปที่ 2.4 แสดงว่าผู้ใช้สามารถติดตั้งฐานข้อมูลสำเร็จ

```
[mongodb-org-3.4]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.4/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.4.asc_
```

รูปที่ 2.3 รายละเอียดข้อมูลที่ต้องเพิ่มลงไปในไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้น

```
| Running transaction cleck | Running transaction test | Succession | Transaction test | Transaction test | Succession | Transaction test | Transaction test | Succession | Transaction | Trans
```

รูปที่ 2.4 ติดตั้งฐานข้อมูลสำเร็จ

2.3 การติดตั้งแอปพลิเคชันส่วน Frontend (Node.js Yarn และ Vue3)

เนื่องจากผู้พัฒนาได้ใช้ Node.js Yarn และ Vue3 ในการพัฒนาหน้าเว็บที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร กับระบบดังนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องติดตั้ง Node.js Yarn และ Vue3 เพื่อใช้งานหน้าเว็บดังกล่าว โดยให้ผู้ใช้ ไปยัง Directory SDN-handmade_v3/sdn_frontemdv3 และเรียกใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

- 1. curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup 16.x | sudo bash -
- 2. yum install nodejs -y
- 3. npm install -g @vue/cli
- curl --silent --location https://dl.yarnpkg.com/rpm/yarn.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/yarn.repo
- 5. rpm --import https://dl.yarnpkg.com/rpm/pubkey.gpg
- 6. yum install yarn -y

```
Loading mirror specifs from carbied boutfile

= base: mirrors, bangued.cloud

= ctrtes: mirrors, bangued.cloud

| 1.2,5 kB 88:80:80
| 1.58 kB 88:80:80
```

รู**ปที่ 2.5** ติดตั้ง Nodejs สำเร็จ

```
Transaction text succeeded

Numing transaction

the property of the property o
```

รูปที่ 2.6 ติดตั้ง Vue3 สำเร็จ

baseurl=https://dl.yarnp	ke concorne			
enabled=1	kg.com/rpm/			
gpgcheck=1				
gpgkey=https://dl.yarnpk	g.com∕rpm∕pubkey.gpg			
[root@localhost ~]#	Innert Miner (d)	and have some		
[root@localhost ~]# rpm	import https://dl.yarnpkg.com/rpm/ install_uarn	риькеў.дру		
Loaded plugins: fastestm	irror			
Loading mirror speeds fr	om cached hostfile			
<pre>* base: mirrors.bangmod * extras: mirrors.bangm</pre>				
<pre>* extras: mirrors.bangm * updates: mirrors.bang</pre>				
yarn	mou to tout		; 2	.9 kB 00:00:00
yarn/primary_db				23 kB 00:00:00
Resolving Dependencies				
> Running transaction	снеск 0:1.22.19-1 will be installed			
> Finished Dependency	Resolution			
Dependencies Resolved				
Package	Arch	Version	Repos i tory	Size
			nepos i corg	
Installing:				
yarn	noarch	1.22.19-1	yarn	1.2 M
Transaction Summary				
Install 1 Package				
Total download size: 1.2 Installed size: 5.1 M	n			
Installed Size: 5.1 H Is this ok [y/d/N]: y				
Downloading packages:				
yarn-1.22.19-1.noarch.rp	m			.2 MB 00:00:00
Running transaction chec				
Running transaction test Transaction test succeed				
Running transaction				
Installing : yarn-1.22				1/1
Verifying : yarn-1.22	.19-1.noarch			1/1
Installed:				
yarn.noarch 0:1.22.19-				
Complete!				
[root@localhost ~]#				

รูปที่ 2.7 ติดตั้ง Yarn สำเร็จ

และผู้ใช้ปิด Firewall โดยคำสั่ง

- 1. systemctl stop firewalld
- 2. systemctl disable firewalld
- 3. systemctl mask --now firewalld

หลังจากนั้นให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ที่ชื่อ httpclient.ts (อยู่ใน directory SDN/sdn_frontendv3/src/) โดยเปลี่ยน baseURL ให้ตรงกับไอพีของเครื่องคอนโทรลเอลร์

```
Install 1 Fackage

Total domained size: 1.2 ft
Installed size: 5.1 ft
Is this ob (syd-M): 9
June-1.22.19-1. broads-ps
June
```

รูปที่ 2.8 ปิด Firewall สำเร็จ และ ใอพีของคอน โทรลเลอร์คือ 10.50.34.25

รูปที่ 2.9 แก้ไขใอพีให้ตรงกับคอนโทรลเลอร์

กลับไปที่ Directory SDN/sdn_frontendv3 ลบตัว node modules เก่าและลงใหม่โดยใช้คำสั่ง

- 1. rm -rf node_modules/
- 2. npm install

รูปที่ 2.10 ติดตั้ง npm สำเร็จ

2.4 การติดตั้งโมดูลอื่น ๆ ที่จำเป็น

ผู้ใช้จำเป็นต้องติดตั้งโมคูลที่เหลือบางส่วนเพื่อให้กอนโทรลเลอร์สามารถใช้งานได้ โดยให้ ผู้ใช้ไปยัง Directory SDN-handmade_v3/backend/src และเรียกใช้กำสั่งดังต่อไปนี้

- 1. pip3.6 install --upgrade pip
- 2. pip3 install -r requirements.txt
- 3. pip3 install -U sanic-cors
- 4. python3 -m pip install --upgrade textfsm==0.4.1
- 5. pip3 install requests
- 6. yum install python3-tkinter

```
Collecting stuptools:96.6-pg2-none-ang.shl (952 kB)
Dosaloading stuptools:96.6-pg2-none-ang.shl (952 kB)
Collecting phy
Dosaloading stuptools:97.6-pg2-none-ang.shl (952 kB)
Seeloading phy3.11-pg2.pg2-none-ang.shl (952 kB)
Dosaloading future
Dosaloading future
Dosaloading future
Dosaloading future
Dosaloading future
Dosaloading future
Seeloading phy3.11-pg2.pg2-none-ang.shl (952 kB)
Preparing statata (setup.pg) ... done
Collecting fif1>1.1
Dosaloading future
Seeloading phy3.11-pg2.pg2-none-ang.shl (61 kB)
Dosaloading phy3.11-pg2-none-ang.shl (62 kB)
Dosaloading phy3.11-pg2-none-ang.shl (63 kB)
Dosaloading phy3.11-pg2-none-an
```

รูปที่ 2.11 ติดตั้ง requirement สำเร็จ

```
Doubloading Sanic_Core-1.8.1-pg2, pg2-mme-mg_abl (17 Mi)
Dequirement since distributed satisfied s
```

รูปที่ 2.12 ติดตั้ง sanic-cors และ textfsm สำเร็จ

2.5 การเปิดใช้งานคอนโทรลเลอร์

- 1. เปิดใช้งานฐานข้อมูลโดยคำสั่ง systemetl start mongod
- 2. เปิดใช้งานคอนโทรลเลอร์โดย ไปที่ Directory /SDN-handmade_v3/backend/src พิมพ์คำสั่ง python3 main.py
- 3. เปิดใช้งานโมดูลเอพีไอโดย ไปที่ Directory /SDN-handmade_v3/backend/src พิมพ์คำสั่ง python3 main web.py
- 4. เปิดใช้งานหน้าเว็บโดย ไปที่ Directory /SDN-handmade_v3/sdn_frontend พิมพ์คำสั่ง yarn serve (กรณีเปิดใช้งานหน้าเว็บมีปัญหาให้ลบ node_modules และลง npm ใหม่)

```
[MainProcess-SSH-WORKER]: Policy monitor task is running.
[MainProcess-SSH-WORKER]: 0
            [MainProcess-SSH-WORKER]: Policy monitor task is running.
[MainProcess-SSH-WORKER]: 0
           N -----
] [MainProcess-SSH-WORKER]: Policy monitor task is running..
] [MainProcess-SSH-WORKER]: 0
            [MainProcess-SSH-WORKER]: Policy monitor task is running.
[MainProcess-SSH-WORKER]: 0
            [MainProcess-SSH-MORKER]: Policy monitor task is running..
            [MainProcess-SSH-WORKER]: Policy monitor task is running. [MainProcess-SSH-WORKER]: 0
              \begin{array}{ll} \textbf{(MainProcess-SSH-WORKER): Policy monitor task is running..} \\ \textbf{(MainProcess-SSH-WORKER): 0} \end{array} 
             [MainProcess-SSH-WORKER]: Policy monitor task is running.
[MainProcess-SSH-WORKER]: 0
             [MainProcess-SSH-MORKER]:\ Policy\ monitor\ task\ is\ running. [MainProcess-SSH-MORKER]:\ \theta
             [MainProcess-SSH-WDRKER]: Policy monitor task is running. [MainProcess-SSH-WDRKER]: 0
            [MainProcess-SSH-WORKER]: Policy monitor task is running [MainProcess-SSH-WORKER]: 0
            [MainProcess-SSH-WORKER]: Policy monitor task is running.
[MainProcess-SSH-WORKER]: 0
            [MainProcess-SSH-WORKER]: Policy monitor task is running.
[MainProcess-SSH-WORKER]: 0
            [MainProcess-SSH-WORKER]: Policy monitor task is running. [MainProcess-SSH-WORKER]: 8
            [MainProcess-SSH-WORKER]: Policy monitor task is running
```

รูปที่ 2.13 เปิดใช้งานคอนโทรถเลอร์สำเร็จ

```
CentIS Linux 7 (Core)
Normal 3.18.0-1169.66.1.c17.x86.64 on an x86.64

localbost topin: root
Passaure:
Last topin: Toe don 21.07.29.29 on tty1

rootBlocalbost 7 in close 1.00 on ty1

rootBlocalbost 7 in close 1.00
```

รูปที่ 2.14 เปิดใช้งาน โมคูลเอพีไอสำเร็จ

รูปที่ 2.15 เปิดใช้งานหน้าเว็บสำเร็จ

บทที่ 3

การเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์เครื่อข่าย

การที่ระบบคอนโทรลเลอร์จะสามารถติดต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายได้นั้น จะเกิดขึ้นจากการที่ ผู้ใช้ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อให้ระบบคอนโทรลเลอร์สามารถส่งคำ สั่งเพื่อตั้งค่า SNMP ให้แก่ อุปกรณ์เครือข่ายก่อนที่ Collector module (SNMP และ NetFlow) จะสามารถดึงข้อมูลของเราท์เตอร์เข้า มาเก็บไว้เพื่อการประมวลผลในฐานข้อมูลได้ และในขณะเดียวกันคอนโทรลเลอร์ก็ต้องทราบว่าจะต้อง ติดต่อไปยัง อุปกรณ์ใน subnet ใด และผ่านเส้นทางใด รวมถึงมีอุปกรณ์เครือข่ายใดอยู่ในระบบบ้าง

3.1 การตั้งค่าอุปกรณ์เครื่อข่าย

ระบบคอนโทรลเลอร์ถูกออกแบบมาให้สามารถตั้งค่า SNMP ให้กับอุปกรณ์เครือข่ายผ่าน ทางการเชื่อมต่อระยะ ใกลผ่านโพรโทคอล Secure shell (SSH) ดังนั้นหลังจากที่ผู้ใช้ได้ทำการ กำหนดที่ อยู่ใอพี และกำหนดวิธีการค้นหาเส้นทางเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกันแล้ว ผู้ใช้จำเป็น จะต้องตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด ผ่านชุดคำสั่งเหล่านี้เพื่อให้ระบบคอนโทรลเลอร์ สามารถส่งคำ สั่งผ่านโพรโทคอล SSH ได้อย่างถูกต้อง

Router(config)#ip domain-name pcn //ผู้ใช้ตั้งชื่อโคเมนเนมได้อย่างอิสระ (ในตัวอย่างนี้ถูกตั้งเป็น pcn) Router (config)#crypto key generate rsa

How many bits: 1024

Router (config)#username cisco password cisco

Router (config)#ip ssh version 2 //ผู้ใช้สามารถตั้ง username และ password ใค้อย่างอิสระ แต่ใน ตัวอย่างจะใช้ทั้ง username และ password เป็น cisco

Router (config)#enable password cisco

Router (config)#line vty 0 xxx //กำหนดจำนวน channel ในการเชื่อมต่อ โดยค่า xxx ผู้พัฒนาแนะนำให้ ตั้งค่าสูงสุดที่เป็นไปได้เพื่อให้ระบบคอนโทรลเลอร์สามารถติดต่อกับเราท์เตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Router (config-line)#login local

Router (config-line)#transport input ssh

Router (config-line)#exit

3.2 การใช้งานหน้าเว็บเพื่อควบคุมคอนโทรลเลอร์


ในการเข้าถึงหน้าเว็บเพื่อใช้ควบคุมระบบคอนโทรลเลอร์นั้น ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานเบราเซอร์ ใด ๆ และพิมพ์ใอพีของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำ การเปิดโมคูลทั้งหมดเอาไว้ตามด้วยหมายเลขพอร์ตที่ถูก ตั้งเอาไว้ตามหัวข้อ 2.4 ในตัวอย่างตามรูปที่ 3.1 หมายเลขพอร์ตที่กำหนดไว้ค่าเท่ากับ 8080 และไอพี ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์คือ 10.50.34.25



ร**ูปที่ 3.1** ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์สำหรับแสดงผล


เพื่อให้หน้าเว็บสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายได้ ให้ผู้ใช้เลือกไปที่แท็บ "Devices" ซึ่งก็จะ ปรากฏหน้าเว็บตามรูปที่ 3.2 โดยผู้ใช้จะต้องทำการเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดลงไปในฟอร์ม ทางขวามือ โดยกำหนด SSH username และ SSH password ให้ตรง กับที่ตั้งไว้ในอุปกรณ์ตามหัวข้อที่ 3.1 โดยรายละเอียดอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้

- 1. ใส่หมายเลข Management IP ของตัว Router
- 2. ใส่ประเภทอุปกรณ์เครื่อง่าย ซึ่งปัจจุบันรองรับเพียง Cisco IOS
- 3. ใส่ชื่อผู้ใช้สำหรับการเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายผ่าน SSH (SSH Username)
- 4. ใส่รหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่อข่ายผ่าน SSH (SSH Password)
- 5. ใส่รหัสการเปิดใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย (Enable Password)
- 6. ใส่หมายเลขพอร์ต SSH ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ 22
- 7. ใส่เวอร์ชันของ SNMP ซึ่งปัจจุบันรองรับเพียงเวอร์ชัน 2c
- 8. ใส่ค่า SNMP Community string ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ public
- 9. ใส่หมายเลขพอร์ตของ SNMP ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ 161




รูปที่ 3.2 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์สำหรับแสดงผลหน้า Devices

จากนั้น เพื่อให้ระบบสามารถส่งคำสั่งเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายได้ผู้ใช้ต้องทำการตั้งค่า เราท์ติ้งเพื่อไปยัง Subnet ของอุปกรณ์เครือข่าย ผ่านคำสั่ง vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-ens192 โดย ens192 คือชื่ออินเตอร์เฟส จากตัวอย่างตามรูปที่ 3.3 ผู้ใช้ได้ทำการตั้งค่าไอพี ของอุปกรณ์ เครือข่ายเอาไว้ในกลุ่ม Subnet 192.168.0.0/16 โดยคอนโทรลเลอร์จะสามารถติดต่อกับ อุปกรณ์ผ่าน อินเตอร์เฟสที่มีหมายเลขไอพีคือ 10.50.34.23 (Gateway)




รูปที่ 3.3 ตัวอย่างการตั้งค่าเราท์ติ้ง


ในขั้นต่อไปให้ผู้ใช้เลือกไปที่แท็บ "Initialization" จะปรากฎหน้าตามรูปที่ 3.4 จากนั้นใส่ ข้อมูลหมายเลข ไอพีของเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ให้ระบบคอน โทรลเลอร์แล้วกด คลิกที่ปุ่ม "Init SNMP" เพื่อส่งคำสั่งในการตั้งค่า SNMP ไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้ทำการเพิ่ม เอาไว้ในหน้าเว็บ เมื่อระบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สำเร็จ และตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายสำเร็จแล้วหน้าเว็บจะสามารถแสดงผล ในแท็บ "Devices" ดังรูปที่ 3.5 โดยที่สถานะ SSH และ SNMP ต้องขึ้นเป็นไอคอนสีเขียว โดยผู้ใช้ สามารถกดดูข้อมูลของอุปกรณ์เครือข่ายใด ๆ ได้โดยกดไปที่แถบข้อมูลของ อุปกรณ์เครือข่ายนั้น ซึ่งจะ แสดงผลตามรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.4 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์สำหรับแสดงผลหน้า Initialization



ร**ูปที่ 3.5** หน้า Devices แสดงผลอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามา




รูปที่ 3.6 หน้า Devices สามารถกดที่อุปกรณ์เพื่อดูรายละเอียด

เมื่อระบบสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมดได้สำเร็จ ระบบจะสามารถแสดงโทโพโลยีของเครือข่าย ออกมาได้โดยให้ผู้ใช้เลือกไปที่แท็บ "Home" ซึ่งจะแสดงผลออกมาตามรูปที่ 3.7




รูปที่ 3.7 ตัวอย่างการแสดงผล โท โพ โลยีเครือข่าย

ข้อมูลที่วิ่งอยู่ในอุปกรณ์เครือข่ายได้ผู้ใช้ต้องเลือก ไปที่แท็บ "Initialization" และกดเลือกไปที่ หัวข้อ "Initialization" ตามรูปที่ 3.4 จากนั้นใส่ข้อมูล หมายเลขไอพีของเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ ให้ระบบคอลโทรลเลอร์แล้วกดที่ปุ่ม "Init Netflow" เพื่อให้ระบบคอนโทรลเลอร์สามารถดึงข้อมูลของ โฟลว์มาแสดงได้ (ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องทำหลังจากการตั้งค่า SNMP เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) โดยผู้ใช้ สามารถกดไปที่แท็บ "Home" จะแสดงเอฟเฟคการเคลื่อนใหวซึ่งแสดงให้เห็นว่าลิงก์ใดมีการใหลของ โฟลว์เกิดขึ้น โดยผู้ใช้สามารถกดเข้าไปในลิงก์เพื่อดูข้อมูลโฟลว์ตามรูปที่ 3.8 และสามารถใช้ filter เพื่อ กรองเฉพาะข้อมูลโฟลว์ที่ต้องการตามรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.8 หน้าเว็บแสดงผลถิงก์ที่มี โฟลว์ใหลอยู่



รูปที่ 3.9 ผู้ใช้สามารถกดที่ถิงก์เพื่อแสดงข้อมูล โฟลว์ และกรอง โฟลว์เพื่อแสดงผลตามที่ผู้ใช้ต้องการได้
3.3 การตั้งค่าเริ่มต้นให้อุปกรณ์เครือข่ายผ่านการเรียกใช้คำสั่งจากโค้ดไพธอนโดยตรง

นอกจากการใช้งานผ่านหน้าเว็บแล้ว ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีในหน้าเว็บผ่านทางเอฟีโอ โดยตรงได้เช่นกัน ซึ่งสามารถศึกษาวิธีเรียกใช้งานผ่านไฟล์ add_device.py ที่อยู่ใน directory SDNhandmade_v3/Fame_test ไฟล์ประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ และตัวอย่างการใช้งาน ผู้ใช้สามารถแก้ไข ตัวแปร device_list ตามชุดไอพีอุปกรณ์ที่มี และทดลองรันโปรแกรมเพื่อทดสอบใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ที่ มีในหน้าเว็บปกติได้

บทที่ 4

ข้อมูลชุดคำสั่งเอพีไอที่สามารถใช้งานได้และตัวอย่างการใช้งาน

การใช้งาน API module ผู้ใช้จะต้องเข้าผ่านเว็บเบราเซอร์ โคยมีรูปแบบ URL คังนี้

http://ControllerIp:5001/api/v1/Command/

ตัวอย่าง: http://10.50.34.15:5001/api/v1/device

- 1. Controller Ip เป็นหมายเลขไอพีของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่รันระบบคอนโทรลเลอร์อยู่ (ในแลปนี้ ใช้ใอพี 10.50.34.15)
- 2. Command เป็นกลุ่มชุดคำสั่งที่สามารถเรียกใช้ได้โดยตัวเลือกชุดคำสั่งมีดังต่อไปนี้
 - a. device
 - b. flow
 - c. link
 - d. path
 - e. flow/routing

4.1 รายละเอียดคำสั่ง "device"

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านทาง http://10.50.34.15:5001/api/v1/device โดยหน้านี้ จะแสดงข้อมูลพื้นฐานอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่าย เช่น ชื่ออุปกรณ์ ชื่อ รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับอินเตอร์เฟส ข้อมูล SSH และสถานการณ์ทำงานของ SNMP CDP และ NetFlow โดยผู้ใช้ สามารถเลือกดูข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องการแบบเฉพาะเจาะจงโดยการเพิ่ม /hostname ของอุปกรณ์ที่ ต้องการถง ไปต่อท้ายชดคำสั่งข้างต้นได้ ตัวอย่าง http://10.50.34.15:5001/api/v1/device/R1

```
import requests

#ทดลองดึงค่า management ip จากอุปกรณ์ทุกตัว
device_info = requests.get("http://10.50.34.15:5001/api/v1/device").json()
for device in device_info['devices']:
    print(device['management_ip'])
```

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างการเรียกใช้ device เอพีไอ

```
192.168.1.1
192.168.2.1
192.168.3.1
192.168.4.1
192.168.5.1
192.168.6.1
192.168.7.1
192.168.8.1
192.168.9.1
192.168.10.1
192.168.11.1
192.168.12.1
192.168.13.1
192.168.14.1
```

รูปที่ 4.2 ผลลัพธ์จากการเรียกใช้โปรแกรมในรูปที่ 4.1

4.2 รายละเอียดคำสั่ง "flow"

ผู้ใช้งานสามารถเรียกคูข้อมูลผ่านทาง http://10.50.34.15:5001/api/v1/flow โดยหน้านี้จะ แสดง ข้อมูลโฟลว์ทใด้รับจากอุปกรณ์เครือข่าย เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่มีการรับส่งผ่าน อุปกรณ์ เครือข่าย โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบังคับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อทำ Network Traffic Engineering ได้

```
import requests
flow_info = requests.get("http://10.50.34.15:5001/api/v1/flow").json()
for flow in flow_info['flows']:
    print(flow)
```

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างการเรียกใช้ flow เอพีไอ

```
{'_id': {'$oid': '6234bb956b3e4f9c9c7de928'}, 'cisco_51': 0, 'direction': 0, 'dst_as': 0, 'dst_mask': 24, 'flow_sampler_id': 0, 'from_ip': '192.168.2.2', 'input_snmp': 2, 'ipv4_dst_addr': '192.168.10.1', 'ipv4_next_hop': '192.168.3.2', 'ipv4_src_addr': '10.50.34.15', 'l4_dst_port': 161, 'l4_src_port': 37786, 'output_snmp': 1, 'protocol': 17, 'src_as': 0, 'src_mask': 0, 'src_t os': 0, 'tcp_flags': 16, 'last_switched': {'$date': 1647647504296}, 'first_switched': {'$date': 1647647504296}, 'in_pkts': 1, 'created_at': {\$date': 1647623061105\}}
{'_id': {'$oid': '6234bb956b3e4f9c9c7de92e'}, 'cisco_51': 0, 'direction': 0, 'dst_as': 0, 'dst_mask': 24, 'flow_sampler_id': 0, 'from_ip': '192.168.2.2', 'input_snmp': 2, 'ipv4_dst_addr': '192.168.9.1', 'ipv4_next_hop': '192.168.3.2', 'ipv4_src_addr': '10.50.34.15', 'l4_dst_port': 161, 'l4_src_port': 52309, 'output_snmp': 1, 'protocol': 17, 'src_as': 0, 'src_mask': 0, 'src_tos': 0, 'tcp_flags': 16, 'last_switched': {'$date': 1647647504296}, 'first_switched': {'$date': 1647647504296}, 'in_pkts': 1, 'created_at': {\$date': 1647623061105\}}
{'_id': {\$oid': '6234bb956b3e4f9c9c7de934'\}, 'cisco_51': 0, 'direction': 0, 'dst_as': 0, 'dst_mask': 24, 'flow_sampler_id': 0, 'from_ip': '192.168.2.2', 'input_snmp': 2, 'ipv4_dst_addr': '192.168.11.1', 'ipv4_next_hop': '192.168.3.2', 'ipv4_src_addr': '10.50.34.15', 'l4_dst_port': 161, 'l4_src_port': 48877, 'output_snmp': 1, 'protocol': 17, 'src_as': 0, 'src_mask': 0, 'src_mask': 0, 'src_mask': 1, 'created_at': {\$date': 1647623061105\}}
{'_id': {\$oid': '6234bb976b3e4f9c9c7deab7'\}, 'cisco_51': 0, 'direction': 0, 'dst_as': 0, 'dst_mask': 24, 'flow_sampler_id': 0, 'direction': 0, 'dst_as': 0, 'src_mask': 0, 'src_mask': 0, 'src_mask': 0, 'src_mask': 1, 'created_at': {\$date': 1647623061105\}}
{'_id': {\$oid': '6234bb976b3e4f9c9c7deab7'\}, 'cisco_51': 0, 'direction': 0, 'dst_as': 0, 'dst_mask': 24, 'flow_sampler_id': 0, 'from_ip': '192.168.72', 'input_snmp': 2, 'ipv4_dst_addr': '192.168.12.1', 'ipv4_next_hop': '192.168.8.2', 'ipv4_src_addr':
```

รูปที่ 4.4 ผลลัพธ์จากการเรียกใช้โปรแกรมในรูปที่ 4.3

4.3 รายละเอียดคำสั่ง "link"

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านทาง http://10.50.34.15:5001/api/v1/link โดยหน้านี้จะ แสดง ้ข้อมูลการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ สามารถรู้ได้ว่าอุปกรณ์กำลังต่ออยู่กับอุปกรณ์อื่นใดบ้าง และสามารถ แสดงข้อมูลปริมาณการใช้งานของแต่ละลิงก์ได้เช่นกัน

```
import requests
link_info = requests.get("http://10.50.34.15:5001/api/v1/link").json()
for link in link_info('links'):
    print('This link is connect between', link['src_node_hostname'], ' and', link['dst_node_hostname'])
    print('Connect with Port', link['src_port'], ' and', link['dst_port'])
```

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการเรียกใช้ link เอพีไอ

```
This link is connect between R1.pcn and R2.pcn
Connect with Port GigabitEthernet0/0 and GigabitEthernet0/1
This link is connect between R34.pcn
Connect with Port GigabitEthernet0/0 and GigabitEthernet0/1
This link is connect between R2.pcn
Connect with Port GigabitEthernet0/0 and GigabitEthernet0/1
This link is connect between R3.pcn
Connect with Port GigabitEthernet0/0 and GigabitEthernet0/1
This link is connect between R4.pcn
Connect with Port GigabitEthernet0/0 and GigabitEthernet0/1
This link is connect between R5.pcn
Connect with Port GigabitEthernet0/0 and GigabitEthernet0/1
This link is connect between R6.pcn
Connect with Port GigabitEthernet0/0 and GigabitEthernet0/1
This link is connect between R6.pcn
Connect with Port GigabitEthernet0/0 and GigabitEthernet0/1
```

รูปที่ 4.6 ผลลัพธ์จากการเรียกใช้โปรแกรมในรูปที่ 4.5

4.4 รายละเอียดคำสั่ง "path"

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านทาง http://10.50.34.15:5001/api/v1/path/srcip,dstip ตัวอย่าง http://10.50.34.15:5001/api/v1/path/192.168.1.1,192.168.10.1 โดยหน้านี้จะ สามารถแสดงข้อมูล เส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมด จากไอพีต้นทาง และไอพีปลายทาง

```
import requests

path_info = requests.get("http://10.50.34.15:5001/api/v1/path/192.168.1.1,192.168.10.1").json()

all_path = []

print('There are', len(path_info['paths']), 'possible paths')

for path in path_info['paths']:
    all_path.append(path['path'])

least_hop_path = min(all_path, key=len)

print('Lowest hop use =', len(least_hop_path), 'hops')

print('Path:', least_hop_path)
```

รูปที่ 4.7 ตัวอย่างการเรียกใช้ path เอพีไอ

```
There are 2 possible paths
Lowest hop use = 10 hops
Path: ['192.168.1.1', '192.168.2.1', '192.168.3.1', '192.168.4.1', '192.168.5.1', '192.168.6.1', '192.168.7.1
', '192.168.8.1', '192.168.9.1', '192.168.10.1']
```

รูปที่ 4.8 ผลลัพธ์จากการเรียกใช้โปรแกรมในรูปที่ 4.7


4.5 รายละเอียดคำสั่ง "flow/routing"

ผู้ใช้สามารถจัดการ policy based routing สำหรับการตั้งค่าเส้นทางโดยเฉพาะตามที่ ต้องการได้ โดยผู้ใช้สามารถเรียกดู สร้าง และลบ policy ดังกล่าวผ่าน API นี้ได้โดย method GET POST DELETE ตามลำดับ ผ่าน URL http://10.50.34.15:5001/api/v1/flow/routing โดย พารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับ DELETE และ POST method มีดังต่อไปนี้

Delete method parameter สำหรับลบ policy routing.

ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ API โดยมี payload ดังต่อไปนี้

1. flow_id: ใอดี policy ที่ต้องการลบ โดยผู้ใช้สามารถดูใอดีผ่าน GET method ของ flow/routing API



รูปที่ 4.9 ตัวอย่าง Payload ของ DELETE Method

POST method parameter สำหรับสร้าง policy routing.

ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ API โดยมี payload ดังต่อไปนี้

- 1. name: ชื่อ policy สามารถตั้งอะไรก็ได้
- 2. src_ip/dst_ip: ใอพีเครื่อข่ายต้นทาง และปลายทาง
- 3. src port/dst port: พอร์ตต้นทาง และปลายทาง หากเป็นพอร์ตอะไรก็ได้ให้ใส่ any
- 4. src subnet/dst subnet: ไวลด์การ์ดต้นทาง และปลายทาง
- 5. actions: กำหนดอุปกรณ์ที่จะตดตั้ง policy และวิชการรับมือของอุปกรณ์เหล่านั้นเมื่อมี Flow ตาม Policy ผ่านเข้ามา สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์หลายตัวพร้อมกันได้โดยกำสั่งเดียว
 - a. device_id: ใอคีของอุปกรณ์ สามารถดูได้จาก API device

- b. action: วิธีการส่งข้อมูลตัวอย่างใช้ 2 หมายถึงส่งให้ Next Hop Ip (1 หมายถึง Next Hop Interface)
- c. data: ข้อมูล Next hop ต้องสอดคล้องกับ action ถ้า action เป็น 1 ให้ใส่ชื่อ Next Hop Interface เป็นต้น

```
payload = {
    'name': 'Test Policy',
    'src_ip': '192.168.1.1',
    'src_port': 'any',
    'src_subnet': '0.0.0.255',
    'dst_ip': '192.168.5.1',
    'dst_port': '8080',
    'dst_subnet': '0.0.0.255',
    'actions': [
        {'device_id':'62349df46b3',
        'action': 2,
        'data': '192.168.2.1'},
        {'device_id':'atd54257s3',
        'action':2,
        'data':'192.168.3.1'}
```

รูปที่ 4.10 ตัวอย่าง Payload ของ POST Method

```
import requests

src_net = '192.168.200.0'
src_port = 'any'
src_wildcard = '0.0.0.255'
dst_net = '192.168.201.0'
dst_port = 'any'
dst_wildcard = '0.0.0.255'

for router in requests.get("http://10.50.34.15:5001/api/v1/device").json()['devices']:
    if router['name'] == 'R1.pcn':
        router_id = router['_id']['$oid']

action = [{'device_id': router_id, 'action':2, 'data':'192.168.2.1'}]
payload = {'name':'Test_policy', 'src_ip':src_net, 'src_port':src_port, 'src_subnet':src_wildcard, 'dst_ip':dst_net, 'dst_port':dst_port,'
        'dst_subnet':dst_wildcard, 'actions':action}
requests.post("http://10.50.34.15:5001/api/v1/flow/routing", json=payload)
```

รูปที่ 4.11 ตัวอย่างการใช้ POST method สำหรับสร้าง policy routing ตัวอย่างหาก Router R1 ได้ รับโฟลว์ท มีใอพีเครือข่ายต้นทางเป็น 192.168.200.0 ไอพีเครือข่ายปลายทางเป็น 192.168.201.0 พอร์ต ต้น ทางและปลายทางเป็นอะไรก็ได้ จะส่ง Flow ดังกล่าวไปยัง Next Hop IP ที่เป็น 192.168.2.1

```
import requests
all_policy = requests.get("http://10.50.34.15:5001/api/v1/flow/routing").json()['flows']
for policy in all_policy:
    if policy['name'] == 'Test_policy':
        policy_id = policy['flow_id']

payload = {'flow_id': policy_id}
requests.delete("http://localhost:5001/api/v1/flow/routing", params=payload)
```

รูปที่ 4.12 ตัวอย่างการใช้ DELETE method โดยการถบ policy ที่มีชื่อว่า Test_policy โดยดึง flow_id จาก GET method