# Lab 1: RV64 内核引导

学号: 3190105838

姓名:范钊瑀

#### 4.1准备工程

从实验仓库pull下来最新的源码,做好准备工作。

- arch/riscv/kernel/head.S
- lib/Makefile
- arch/riscv/kernel/sbi.c
- lib/print.c
- arch/riscv/include/defs.h

#### 4.2 编写head.S

在 head S 中,一方面我们要分配足够的栈空间供程序的stack pointer调用,另一方面在 head S 函数中我们需要跳转到 main c 中的主函数以跳转到内核的启动程序,需要注意的是,在分配完栈空间后我们也需要将栈顶指针 sp 加载到刚刚分配空间的栈顶位置处。接下来的程序可以用于将栈顶的地址加载到 sp 寄存器中,同时跳转到 start\_kernel 的启动位置处,需要注意的是 x0 寄存器恒为常数0,所以 jal 指令将会将返回值加载到 x0 寄存器中并无影响。

```
la sp, boot_stack_top
jal x0, start_kernel
```

同时使用 .space 伪指令分配4KB大小的栈空间

```
space 4096 # <-- stack size</pre>
```

#### 4.3 完善 Makefile 脚本

我们需要完善的是 lib 目录下的Makefile脚本,不难发现在根目录的Makefile中调用了 \${MAKE} -C lib all ,因此在我们需要完善的Makefile脚本中需要实现 all 标签,同时为了方便也需要实现 clean 标签以方便我们清理编译结果,仿照 init 目录下的Makefile文件,我们可以得到如下脚本:

## 4.4 补充 sbi\_c

在 sbc.c 中,我们需要完成相应寄存器的赋值和 ecall 函数的调用,这里需要用到内联汇编的语句,即在调用 ecall 指令前将ext、fid、arg等参数传入到对应的寄存器中,在调用结束后再将返回到值放入到函数返回到结构体中,用于实现功能的函数代码如下:


```
struct sbiret sbi_ecall(int ext, int fid, uint64 arg0,
                  uint64 arg1, uint64 arg2,
                  uint64 arg3, uint64 arg4,
                  uint64 arg5)
{
  long error, value;
  __asm__ volatile (
    "add a7, x0, %[ext]\n"
    "add a6, x0, %[fid]\n"
    "add a0, x0, %[arg0]\n"
    "add a1, x0, %[arg1]\n"
    "add a2, x0, %[arg2]\n"
    "add a3, x0, %[arg3]\n"
    "add a4, x0, %[arg4]\n"
    "add a5, x0, %[arg5]\n"
    "ecall\n"
```

```
"add %[value], x0, a1\n"
   "add %[error], x0, a0\n"

:[error] "=r" (error), [value] "=r" (value)
   :[ext] "r" (ext), [fid] "r" (fid),
   [arg0] "r" (arg0), [arg1] "r" (arg1), [arg2] "r" (arg2),
   [arg3] "r" (arg3), [arg4] "r" (arg4), [arg5] "r" (arg5)
   :"memory"
);
struct sbiret _ret;
_ret.error = error;
_ret.value = value;
return _ret;
}
```

下图右侧橙色方框中的是调用 ecall 函数前寄存器的赋值过程。右下侧gdb调试窗口中能够看到调用 sbi ecall 函数时传入的参数。

P.S.此处需要注意的是, ext 和 fid 变量的值并没有被成功被检测到,询问助教后得知是 gdb显示的原因,而事实上参数已经正常被传入,故此处对结果并无影响。



# 4.5 puts() 和 puti()

这一部分的函数实现非常简单,仅需将原本用c实现的的输出字符串和整型变量的函数变成刚刚完成的 sbi\_ecall 函数的调用即可,需要注意的是调用需满足 sbi\_ecall 函数的参规范。

如下所示,puts 函数将读入字符串的从首地址的值开始,将字符串中每一位的ascii码依次 传入到 sbi ecall 函数并实现打印功能,直到我们遇见字符串末尾并停止。

```
void puts(char *s) {
   int i = 0;
   while(s[i]){
      uint64 _output = s[i];
      sbi_ecall(0x1, 0x0, _output, 0, 0, 0, 0, 0);
      i++;
   }
}
```

puti 函数用于打印出一个整型变量,在实现中我应用到了两个循环,第一个用于检测传入参数的位数,第二个用于按从左到右的顺序减去最高位并依次输出。当然,需要额外注意的是,负数需要单独判断并处理。

```
void puti(int x) {
    // implemented
    unsigned long long cyc;

if(x < 0){
        x = -x;
        sbi_ecall(0x1, 0x0, 0x2D, 0, 0, 0, 0, 0);
}
int _x = x;

int length = 0;
    cyc = 1;
while(cyc <= x){
        cyc *= 10;
        length++;
}</pre>
```

```
}
cyc /= 10;

while(cyc){
    int current = _x / cyc;
    _x = _x % cyc;
    cyc /= 10;
    sbi_ecall(0x1, 0x0, (current + 0x30), 0, 0, 0, 0, 0);
}

}
```

### 4.6 修改 defs

仿照 csrw 指令的宏定义方法, 定义 csrr 指令的宏

# 思考题

1. 请总结一下 RISC-V 的 calling convention, 并解释 Caller / Callee Saved Register 有什么区别?

查阅risc-v手册得到risc-v的不同寄存器都有其专门的用途,caller saved register表明在函数调用时由调用者将原本的值储存起来,于是在被调用内部函数看来,这些寄存器可以被直接使用。而callee saved register相反,是由被调用者将寄存器的值进行保存,保存后才可使用这些寄存器,因为一个寄存器的值不需要保护两次,RISC-V中约定了Caller / Callee Saved Register如下图所示。

Register	ABI Name	Description	Saver
х0	zero	Hard-wired zero	_
x1	ra	Return address	Caller
x2	sp	Stack pointer	Callee
x3	gp	Global pointer	
x4	tp	Thread pointer	—
x5-7	t0-2	Temporaries	Caller
x8	s0/fp	Saved register/frame pointer	Callee
х9	s1	Saved register	Callee
x10-11	a0-1	Function arguments/return values	Caller
x12-17	a2-7	Function arguments	Caller
x18-27	s2-11	Saved registers	Callee
x28-31	t3-6	Temporaries	Caller
f0-7	ft0-7	FP temporaries	Caller
f8-9	fs0-1	FP saved registers	Callee
f10-11	fa0-1	FP arguments/return values	Caller
f12-17	fa2-7	FP arguments	Caller
f18-27	fs2-11	FP saved registers	Callee
f28-31	ft8-11	FP temporaries	Caller

Table 18.2: RISC-V calling convention register usage.

#### 2. 编译之后, 通过 System.map 查看 vmlinux.lds 中自定义符号的值

使用 nm vmlinux 指令或直接查看编译得到的符号表,包含符号和地址的对应关系,以及该段地址所包含的内容类型

```
|root@53b3c1e67062:/have-fun-debugging/repos/os_labs_2021/Lab1/lab1# nm vmlinux
0000000080200000 A BASE_ADDR
0000000080203000 B _ebss
0000000080202000 R _edata
0000000080203000 B _ekernel
000000008020100f R _erodata
0000000080200180 T _etext
0000000080202000 B _sbss
0000000080202000 R _sdata
0000000080200000 T _skernel
0000000080201000 R _srodata
0000000080200000 T _start
0000000080200000 T _stext
0000000080202000 B boot_stack
0000000080203000 B boot_stack_top
00000000802000d0 T puti
0000000080200078 T puts
000000008020000c T sbi_ecall
0000000080203000 B sbss
0000000080200044 T start_kernel
0000000080200074 T test
```