# **Table of Contents**

Introduction	0
C库	1
<cassert> (assert.h)</cassert>	1.1
assert	1.1.1
<cctype> (ctype.h)</cctype>	1.2
isalnum	1.2.1
isalpha	1.2.2
isblank (c++11)	1.2.3
iscntrl	1.2.4
isdigit	1.2.5
isgraph	1.2.6
islower	1.2.7
isprint	1.2.8
ispunct	1.2.9
isspace	1.2.10
isupper	1.2.11
isxdigit	1.2.12
<cerrno> (errno.h)</cerrno>	1.3
errno	1.3.1
<cfenv> (fenv.h)</cfenv>	1.4
feclearexcept	1.4.1
feraiseexcept	1.4.2
fegetexceptflag	1.4.3
fesetexceptflag	1.4.4
fegetround	1.4.5
fesetround	1.4.6
fegetenv	1.4.7
fesetenv	1.4.8
feholdexcept	1.4.9
feupdateenv	1.4.10

	fetestexcept	1.4.11
	fenv_t	1.4.12
	fexcept_t	1.4.13
	FE_DIVBYZERO	1.4.14
	FE_INEXACT	1.4.15
	FE_INVALID	1.4.16
	FE_OVERFLOW	1.4.17
	FE_UNDERFLOW	1.4.18
	FE_ALL_EXCEPT	1.4.19
	FE_DOWNWARD	1.4.20
	FE_TONEAREST	1.4.21
	FE_TOWARDZERO	1.4.22
	FE_UPWARD	1.4.23
	FE_DFL_ENV	1.4.24
	FENV_ACCESS	1.4.25
	<cfloat> (float.h)</cfloat>	1.5
容器	<b>究</b>	2
	<vector></vector>	2.1
	vector	2.1.1

# 参考手册

标准 C++ 库参考手册

## C库

这些 C 语言库的头文件是 C++ 标准库的子集,涵盖了很多方面,包括通用工具库、输入/输出函数的宏和动态内存管理的函数。


头文件	描述
<cassert> (assert.h)</cassert>	C 诊断库 (头文件)
<cctype> (ctype.h)</cctype>	字符处理函数 (头文件)
<cerrno> (errno.h)</cerrno>	C 错误 (头文件)
<cfenv> (fenv.h)</cfenv>	浮点环境 (头文件)
<cfloat> (float.h)</cfloat>	浮点类型特性 (头文件)
<cinttypes> (inttypes.h)</cinttypes>	C 整数类型 (头文件)
<ciso646> (iso646.h)</ciso646>	ISO 646 可选操作符拼写 (头文件)
<cli>inits&gt; (limits.h)</cli>	整数类型的大小 (头文件)
<clocale> (locale.h)</clocale>	C 本地化库 (头文件)
<cmath> (math.h)</cmath>	C 数学库 (头文件)
<csetjmp> (setjmp.h)</csetjmp>	非局部跳转 (头文件)
<csignal> (signal.h)</csignal>	处理信号的 C 库 (头文件)
<cstdarg> (stdarg.h)</cstdarg>	可变数量参数处理 (头文件)
<cstdbool> (stdbol.h)</cstdbool>	布尔类型 (头文件)
<cstddef> (stddef.h)</cstddef>	C 标准定义 (头文件)
<cstdint> (stdint.h)</cstdint>	整数类型 (头文件)
<cstdio> (stdio.h)</cstdio>	操作输入/输出的 C 库 (头文件)
<cstdlib> (stdlib.h)</cstdlib>	C 标准通用工具库 (头文件)
<cstring> (string.h)</cstring>	C 字符串 (头文件)
<ctgmath> (tgmath.h)</ctgmath>	类型泛化的数学 (头文件)
<ctime> (time.h)</ctime>	C 时间库 (头文件)
<cuchar> (uchar.h)</cuchar>	Unicode 字符 (头文件)
<cwchar> (wchar.h)</cwchar>	宽字符 (头文件)
<pre><cwctype> (wctype.h)</cwctype></pre>	宽字符类型 (头文件)

# 容器

头文件	描述
<array></array>	Array (头文件)
   	Bitset (头文件)
<deque></deque>	Deque (头文件)
<forward_list></forward_list>	Forward list (头文件)
<li><li><li><li></li></li></li></li>	List (头文件)
<map></map>	Map (头文件)
<queue></queue>	Queue (头文件)
<set></set>	Set (头文件)
<stack></stack>	Stack (头文件)
<unordered_map></unordered_map>	Unordered map (头文件)
<unordered_set></unordered_set>	Unordered set (头文件)
<vector></vector>	Vector (头文件)

### 输入/输出流库

使用流 这种抽象概念,来执行像文件和字符串这样的序列字符的输入输出操作。 在下面的关系图上,展示了这个功能涉及的多个相关联的类以及对应的头文件名字。



### 原子和线程库

头文件	描述
<atomic></atomic>	Atomic (头文件)
<condition_variable></condition_variable>	Condition variable (头文件)
<future></future>	Future (头文件)
<mutex></mutex>	Mutex (头文件)
<thread></thread>	Thread (头文件)

## 其他头文件

头文件	描述
<algorithm></algorithm>	标准模板库:算法(库)
<chrono></chrono>	时间库 (头文件)
<codecvt></codecvt>	Unicode 转化方面 (头文件)
<complex></complex>	复数库 (头文件)
<exception></exception>	标准异常 (头文件)
<functional></functional>	函数对象 (头文件)
<initializer_list></initializer_list>	初始化列表 (头文件)
<iterator></iterator>	迭代器定义 (头文件)
<li><li><li><li></li></li></li></li>	数值范围 (头文件)
<locale></locale>	本地化库 (头文件)
<memory></memory>	内存元件 (头文件)
<new></new>	动态内存 (头文件)
<numeric></numeric>	泛型的数值操作 (头文件)
<random></random>	随机 (头文件)
<ratio></ratio>	比例头文件 (头文件)
<regex></regex>	正则表达式 (头文件)
<stdexcept></stdexcept>	异常类 (头文件)
<string></string>	字符串 (头文件)
<system_error></system_error>	系统错误 (头文件)
<tuple></tuple>	Tuple 库 (头文件)
<typeindex></typeindex>	类型索引 (头文件)
<typeinfo></typeinfo>	类型信息 (头文件)
<type_traits></type_traits>	type_traits (头文件)
<utility></utility>	工具组件 (头文件)
<valarray></valarray>	数值数组库 (头文件)

库

### C库

#### C语言库

C++ 库被组织在 C 语言库相同结构的头文件中,并包括了相同的定义,但有以下的不同之处:

- 每个头文件的名字和 C 语言版本一样,但是多了 "c" 前缀。例如, C++ 头文件 <cstdlib> 等价于 C 语言头文件 <stdlib.h>。
- 库中所有元素都被定义在了 std 命名空间中了。

虽然这样,但为了兼容 C,传统头文件 name.h (比如 stdlib.h) 在全局作用域中同样提供了定义。这个手册中所有的例子就是使用这个版本,所以这些例子是完全与 C 兼容的,即使它在 C++ 中被废弃了。

在 C++ 的实现中当然也有某些特定的改变:

- wchar\_t, char16\_t, char32\_t 和 bool 是 C++ 中的基本类型, 因此, 它们没有被定义在 C 语言中应该出现的头文件中。<iso646.h> 中的宏也一样, 成了 C++ 中的关键字。
- 下面这些函数的参数常量性定义有所改变: strchr, strpbrk, strrchr, strstr, memchr。
- 头文件 <cstdlib> 中的函数 atexit, exit 和 abort, 在 C++ 中增加了行为。
- 提供了一些重载版本的函数,使用额外的类型作为参数,但有相同的语义,例如,在头文件 <cmath> 中的的 flot 和 long double 版本的函数,long 版本的 abs 和 div。

#### 注解版本

C++ 98 包括了 1990 ISO C 标准和它的修正案 #1 (ISO/IEC 9899:1990 和 ISO/IEC 9899:1990/DAM 1) 描述的 C 库。

C++ 11 包括了 1990 ISO C 标准和它的 Technical Corrigenda 1,2,3 (ISO/IEC 9899:1999 和 ISO/IEC 9899:1999/Cor.1,2,3) 描述的 C 库,加上 <cuchar> (ISO/IEC 19769:2004)。

## 头文件 C90 (C++98)

C库 8

头文件	描述
<cassert> (assert.h)</cassert>	C诊断库
<cctype> (ctype.h)</cctype>	字符处理函数 (头文件)
<cerrno> (errno.h)</cerrno>	C 错误 (头文件)
<cfenv> (fenv.h)</cfenv>	浮点环境 (头文件)
<cfloat> (float.h)</cfloat>	浮点类型特性 (头文件)
<cinttypes> (inttypes.h)</cinttypes>	C 整数类型 (头文件)
<ciso646> (iso646.h)</ciso646>	ISO 646 可选操作符拼写 (头文件)
<cli>its&gt; (limits.h)</cli>	整数类型的大小 (头文件)
<clocale> (locale.h)</clocale>	C 本地化库 (头文件)
<cmath> (math.h)</cmath>	C 数学库 (头文件)
<csetjmp> (setjmp.h)</csetjmp>	非局部跳转 (头文件)
<csignal> (signal.h)</csignal>	处理信号的 C 库 (头文件)
<cstdarg> (stdarg.h)</cstdarg>	可变数量参数处理 (头文件)
<cstddef> (stddef.h)</cstddef>	C 标准定义 (头文件)
<cstdio> (stdio.h)</cstdio>	操作输入/输出的 C 库 (头文件)
<cstdlib> (stdlib.h)</cstdlib>	C 标准通用工具库 (头文件)
<cstring> (string.h)</cstring>	C 字符串 (头文件)
<ctime> (time.h)</ctime>	C 时间库 (头文件)

ISO-C 90 修正案 1 添加了两个额外的头文件: <cwchar> 和 <cwctype>。

# 头文件 C99 (C++11)

头文件	描述
<cstdbool> (stdbol.h)</cstdbool>	布尔类型 (头文件)
<cstdint> (stdint.h)</cstdint>	整数类型 (头文件)
<ctgmath> (tgmath.h)</ctgmath>	类型泛化的数学 (头文件)
<cuchar> (uchar.h)</cuchar>	Unicode 字符 (头文件)
<cwchar> (wchar.h)</cwchar>	宽字符 (头文件)
<cwctype> (wctype.h)</cwctype>	宽字符类型 (头文件)

C库 9

C库 10

头文件

# <cassert> (assert.h)

### C诊断库

assert.h 定义了一个可以被用来作为标准调试工具的宏函数

## 宏函数

函数	描述
assert	评估断言(宏)

(assert.h) 11

宏

#### assert

#### <cassert>

void assert(int expression);

#### 评估断言

如果这个函数形式的宏的参数表达式等于 0 (例如 expression 等于 false) ,那么编译器会调用 abort 函数来终止程序,并将消息写入标准错误设备。

虽然消息内容依赖于特定的库实现,但是它至少包括:断言失败的 expression ,源文件的名字,和对应的行号。通常格式如下:

Assertion failed: expression, file filename, line line number

## 参数

expression

expression 会被评估。如果这个 expression 等于 0,则会导致断言失败,并终止程序。

如果在包含 <assert.h> 的时候,一个名为 NDEBUG 的宏已经被定义,那么 assert 宏将被关闭。这个功能使的开发人在调试程序的时候,能在源代码中包含很多 assert 调用,而发布版本的时候能关闭所有 assert 宏,只需要在代码开始部分,并在包含 <assert.h> 前写上这样一行代码:

#define NDEBUG

因此, assert 的设计是用来捕捉程序错误的,而不是用户或者运行时错误,在程序退出调试 阶段后,通常都会使用 NDEBUG 来关闭这个宏。

#### 返回值

无

#### 例子

assert 12

```
/* assert example */
#include <stdio.h> /* printf */
#include <assert.h> /* assert */
void print_number(int *myInt)
{
    assert(myInt != NULL);
   printf("%d\n", *myInt);
}
int main()
{
    int a = 0;
   int * b = NULL;
    int * c = NULL;
    b = &a;
    print_number(b);
    print_number(c);
   return ⊙;
}
```

在这个例子中,如果 print\_number 使用一个空指针作为参数被调用,那么 assert 会终止程序执行。这种情况发生在第二次调用 print\_number 时,它触发了一个断言失败,提示了bug的存在。

assert 13

头文件

## <cctype> (ctype.h)

#### 字符处理函数

这个头文件定义了分类和转化字符的函数集

## 函数

这些函数把等价于一个字符的 int 型变量作为参数,并且返回一个 int 型值,这个返回值即可以作为一个字符,又可以代表一个布尔值:一个值为 0 的 int 型变量意味着 false,而非 0 的 int 型变量代表 true。

这里有两个函数集:

#### 字符分类函数

这些函数会检查作为参数传递进来的字符是否属于某一特定类别:

函数名	描述
isalnum	检查字符是否是字母或数字(alphanumeric)(函数)
isalpha	检查字符是否是字母(alphabetic) (函数)
isblank ( <i>c</i> ++11)	检查字符是否是空白符(blank)(函数)
iscntrl	检查字符是否是控制字符(control character) (函数)
isdigit	检查字符是否是十进制数字(dicimal digit) (函数)
isgraph	检查字符是否有图形表示(graphical representation) (函数)
islower	检查字符是否是小写字母(lowercase letter) (函数)
isprint	检查字符是否可打印(printable) (函数)
ispunct	检查字符是否是标点符号(punctuation)(函数)
isspace	检查字符是否是空格符(white-space)(函数)
isupper	检查字符是否是大写字母(uppercase letter) (函数)
isxdigit	检查字符是否是十六进制数字(hexadecimal)(函数)

#### 字符转化函数

#### 这是两个转化字母大小写的函数:

函数名	描述
tolower	将大写字母转化为小写 (函数)
toupper	将小写字母转化为大写 (函数)

对于第一个函数集,这里有一张各个函数将原始的127个ASCII字符集作为参数的返回值表 (表格中的 x 表明这个函数将相应字符作为参数时返回 true )

ASCII 値	字符	iscntrl	isblank	isspace	isupper
0x00  0x008	NUL,(其他控制码)	x			
0x09	tab('\t')	Х	x	x	
0x0A  0x0D	(空格控制码:'\f','\v','\n','\r')	x		х	
0x0E  0x1F	(其他控制码)	x			
0x20	空格(' ')		x	x	
0x21  0x2F	!"#\$%&'()*+,/				
0x30  0x39	0123456789				
0x3a  0x40	:;\<=>?@				
0x41  0x46	ABCDEF				х
0x47  0x5A	GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ				х
0x5B  0x60	[/]^_`				
0x61  0x66	abcdef				
0x67  0x7A	ghijklmnopqrstuvwxyz				
0x7B  0x7E	{/	}			
0x7F	(DEL)	Х			

扩展字符集 (大于 0x7F) 可能会因为环境和平台的缘故而属于不同的种类。通常规则是,在大多数支持扩展字符集的平台下,标准 C 环境的 isgraph 和 isprint 函数返回 true。

### isalnum

#### <cctype>

int isalnum ( int c );

#### 检查字符是否是字母或数字(alphanumeric)

检查c是否是一个十进制数字或者是大写或小写字母。

函数返回值是 true,那么 isalpha 和 isdigit 也返回 true。

注意,判别一个字符是否是字母取决于使用环境。在默认的 "C" 环境中,只有当 isupper 和 islower 返回 *true* 的时候才是字母。

头文件 <cctype> 的参考中,有标准 ASCII 字符集的各个字符在不同 ctype 函数的返回值的详细图表。

在 C++ 中,这个函数的 locale-specific 模板版本 isalnum 在头文件 <locale>中。

#### 参数

С

被检查的字符,被转化为 int 型或 EOF。

#### 返回值

如果 c 的确是一个数字或字母,则返回一个非0值 (也就是 true ),否则返回0 (也就是 false)。

#### 例子

isalnum 18

```
/* isalnum example */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
    int i;
    char str[] = "c3po...";
    i = 0;
    while(isalnum(str[i])) i++;
    printf("The first %d characters are alphanumeric.\n", i);
    return 0;
}
```

#### 输出:

```
The first 4 characters are alphanumeric.
```

## 另请参阅

函数名	描述	
isalpha	检查字符是否是字母(alphabetic) (函数)	
isdigit	检查字符是否是十进制数字(dicimal digit) (函数)	

isalnum 19

## isalpha

#### <cctype>

int isalpha ( int c );

## 检查字符是否是字母(alphabetic)

检查c是否是一个字母。

注意,判别一个字符是否是字母取决于使用环境。在默认的 "C" 环境中,只有当 isupper 和 islower 返回 *true* 的时候才是字母。

使用其他的环境,只有当 isupper 或 islower 返回 *true* 时才是字母,其他还有一些被环境特定认为是字母的一些字符(在中情况下,这个字母字符不可能在函数 iscntrl, isdigit, ispunct 或 isspace 中返回 *true*。

头文件 <cctype> 的参考中,有标准 ASCII 字符集的各个字符在不同 ctype 函数的返回值的详细图表。

在 C++ 中,这个函数的 locale-specific 模板版本 isalpha 在头文件 <locale>中。

#### 参数

С

被检查的字符,被转化为 int 型或 EOF。

#### 返回值

如果c的确是一个字母,则返回一个非0值(也就是true),否则返回0(也就是false)。

#### 例子

isalpha 20

```
/* isalpha example */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main()
{
    int i = 0;
    char str[] = "C++";
    while(str[i])
        if(isalpha(str[i]))
            printf("character %c is alphabetic\n", str[i]);
        else
            printf("character %c is not alphabetic\n", str[i]);
        i++;
    }
    return ⊖;
}
```

#### 输出:

```
character C is alphabetic
character + is not alphabetic
character + is not alphabetic
```

## 另请参阅

函数名	描述	
isalnum	检查字符是否是字母或数字(alphanumeric) (函数)	
isdigit	检查字符是否是十进制数字(dicimal digit) (函数)	

isalpha 21

## isblank (C++11)

<cctype>

int isblank ( int c );

#### 检查字符是否是空白符(blank)

检查 c 是否是一个空白字符(blank character)。

标准 "C" 环境把水平制表符 ('\t') 和空格符 ('') 认为是空白字符。

其他环境认定的空白符可能会不一样,但是它们必须是在函数 isspace 中返回 true 的空格字符。

头文件 <cctype> 的参考中,有标准 ASCII 字符集的各个字符在不同 ctype 函数的返回值的详细图表。

在 C++ 中,这个函数的 locale-specific 模板版本 isblank 在头文件 <locale>中。

#### 参数

С

被检查的字符,被转化为 int 型或 EOF。

#### 返回值

如果 c 的确是一个空白字符,则返回一个非0值 (也就是 true ),否则返回0 (也就是 false)。

#### 例子

isblank (c++11) 22

```
/* isblank example */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main()
{
    char c;
    int i = 0;
    char str[] = "Example sentence to test is blank\n";
    while(str[i])
    {
        c = str[i];
        if(isblank(c))
           c = '\n';
        putchar(c);
        i++;
    }
    return ⊖;
}
```

这段代码把 C 字符串中所有的空白字符替换为换行字符,并追个字符的输出。

#### 输出:

```
Example
sentence
to
test
isblank
```

## 另请参阅

函数名	描述	
isspace	检查字符是否是空格符(white-space)(函数)	
isgraph	检查字符是否可打印(graphical representation) (函数)	
ispunct	检查字符是否是标点字符(punctuation)(函数)	
isalnum	检查字符是否是字母或数字(alphanumeric) (函数)	
isblank (locale)	使用环境检查字符是否是空白符(blank)(函数模板)	

isblank (c++11) 23

#### iscntrl

#### <cctype>

int iscntrl ( int c );

### 检查字符是否是控制字符(control character)

检查c是否是一个控制字符。

控制字符并不占据显示的打印位置(这和在函数 isprint 中返回 true 的可打印字符相反)。

对于标准 ASCII 字符集(在 "C" 环境中),控制字符是 ASCII 值在 0x00 (NUL) 到 0x1f (US) 之间的,加上 0x7f (DEL) 的字符。

头文件 <cctype> 的参考中,有标准 ASCII 字符集的各个字符在不同 ctype 函数的返回值的详细图表。

在 C++ 中,这个函数的 locale-specific 模板版本 iscntrl 在头文件 <locale>中。

#### 参数

С

被检查的字符,被转化为 int 型或 EOF。

### 返回值

如果 c 的确是一个控制字符,则返回一个非0值 (也就是 true ),否则返回0 (也就是 false)。

#### 例子

iscntrl 24

```
/* iscntrl example */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
    int i;
    char str[] = "first line \n second line \n";
    while(!iscntrl(str[i]))
    {
        putchar(str[i]);
        i++;
    }
    return 0;
}
```

这段代码追个字符输出一个字符串,直到遇到一个控制字符才跳出 while 循环。在这个例子中,只有第一行被输出,因为第一行以控制字符 '\n' (ASCII 值是 0x0a) 结尾。

## 另请参阅

函数名	描述	
isgraph	检查字符是否有图形表示(graphical representation) (函数)	
ispunct	检查字符是否是标点符号(punctuation)(函数)	

iscntrl 25

## isdigit

<cctype>

int isdigit ( int c );

### 检查字符是否是十进制数字(decimal digit)

检查c是否是一个十进制数字。

十进制数字有:0123456789

头文件 <cctype> 的参考中,有标准 ASCII 字符集的各个字符在不同 ctype 函数的返回值的详细图表。

在 C++ 中,这个函数的 locale-specific 模板版本 isdigit 在头文件 <locale>中。

### 参数

С

被检查的字符,被转化为 int 型或 EOF。

### 返回值

如果c的确是一个十进制数字,则返回一个非0值(也就是true),否则返回0(也就是false)。

#### 例子

isdigit 26

```
/* isdigit example */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
    char str[] = "1776ad";
    int year;
    if(isdigit(str[0]))
    {
        year = atoi(str);
        printf("The year that followed %d was %d.\n", year, year + 1);
    }
    return 0;
}
```

#### 输出:

```
The year that followed 1776 was 1777.
```

isdigit 被用来检查 str 的第一个字符是否是一个十进制数字,来成为一个有效的候选者被 atoi 转化为一个整型的值。

## 另请参阅

函数名	描述	
isalnum	检查字符是否是字母或数字(alphanumeric)(函数)	
isalpha	检查字符是否是字母(alphabetic) (函数)	

isdigit 27

## isgraph

<cctype>

int isgraph ( int c );

#### 检查字符是否有图形表示(graphical representation)

检查c是否是一个图形表示的字符

图形表示的字符是那些能被打印的字符 (isprint 决定),除了空格字符 ('')。

头文件 <cctype> 的参考中,有标准 ASCII 字符集的各个字符在不同 ctype 函数的返回值的详细图表。

在 C++ 中,这个函数的 locale-specific 模板版本 isgraph 在头文件 <locale>中。

### 参数

С

被检查的字符,被转化为 int 型或 EOF。

#### 返回值

如果c的确是一个有图形表示的字符,则返回一个非0值 (也就是true),否则返回0 (也就是false)。

例子

isgraph 28

```
/* isgraph example */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main()
{
    FILE * pFile;
    int c;
    pFile = fopen("myfile.txt", "r")
    if(pFile)
    {
        do
        {
            c = fgetc(pFile);
            if(isgraph(c))
                putchar(c);
        }while(c != EOF);
        fclose(pFile);
    }
}
```

这个例子输出文件 "myfile.txt" 中除了空格字符和特殊字符外的内容,也就是说,只输出满足函数 isgraph 的字符。

## 另请参阅

函数名	描述	
isprint	检查字符是否可打印 (函数)	
isspace	检查字符是否是空格符(white-space)(函数)	
isalnum	检查字符是否是字母或数字(alphanumeric) (函数)	

isgraph 29

#### islower

<cctype>

int islower ( int c );

## 检查字符是否是小写字母 (lowercase letter)

检查c是否是一个小写字母。

注意,判别一个字符是否是小写字母取决于使用环境。在默认的 "C" 环境中,小写字母有:abcdefghijklmnopqrstuvwxyz。

头文件 <cctype> 的参考中,有标准 ASCII 字符集的各个字符在不同 ctype 函数的返回值的详细图表。

在 C++ 中,这个函数的 locale-specific 模板版本 islower 在头文件 <locale>中。

### 参数

С

被检查的字符,被转化为 int 型或 EOF。

#### 返回值

如果c的确是一个小写字母,则返回一个非0值(也就是true),否则返回0(也就是false)。

例子

islower 30

```
/* islower example */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main()
{
    int i = 0;
    char str[] = "Test String.\n";
    char c;
    while(str[i])
    {
        c = str[i];
        if(islower(c))
           c = toupper(c);
        putchar(c);
        i++;
   }
}
```

#### 输出:

```
TEST STRING
```

## 另请参阅

函数名	描述	
isupper	检查字符是否是大写字母(isupper)(函数)	
isalpha	检查字符是否是字母(alphabetic) (函数)	
toupper	将小写字母转化为大写 (函数)	
tolower	将大写字母转化为小写 (函数)	

islower 31

## isprint

<cctype>

int isprint ( int c );

### 检查字符是否可打印(printable)

检查c是否是一个可打印字符。

可打印字符会占据显示的打印位置(这和在函数 iscntrl 中返回 true 的控制字符相反)。

对于标准 ASCII 字符集(在 "C" 环境中),可打印字符是 ASCII 值大于 0x1f (US),但除了 0x7f (DEL) 的字符。

isgraph 返回 true 的情况和 isprint 一样,除了空格字符 ('') 外,空格字符 ('') 在 isprint 中返回 true,但在 isgraph 中返回 false。

头文件 <cctype> 的参考中,有标准 ASCII 字符集的各个字符在不同 ctype 函数的返回值的详细图表。

在 C++ 中,这个函数的 locale-specific 模板版本 isprint 在头文件 <locale>中。

#### 参数

С

被检查的字符,被转化为 int 型或 EOF。

#### 返回值

如果 c 的确是一个数字或字母,则返回一个非0值 (也就是 true ),否则返回0 (也就是 false)。

### 例子

isprint 32

```
/* isprint example */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
    int i = 0;
    char str[] = "first line \n second line \n";
    while(isprint(str[i]))
    {
        putchar(str[i]);
        i++;
    }
    return 0;
}
```

这段代码追个字符输出一个字符串,直到遇到一个控制字符才跳出 while 循环。在这个例子中,只有第一行被输出,因为第一行以控制字符 '\n' (ASCII 值是 0x0a) 结尾,它不是一个可打印字符。

## 另请参阅

函数名	描述	
iscntrl	检查字符是否是控制字符(control character)(函数)	
isspace	检查字符是否是空格符(white-space)(函数)	
isalnum	检查字符是否是字母或数字(alphanumeric) (函数)	

isprint 33

## ispunct

#### <cctype>

```
int ispunct ( int c );
```

### 检查字符是否是标点字符(punctuation)

检查c是否是一个标点字符。

标准 "C" 环境把所有是图形字符 (as in isgraph) 但不是字母或数字 (as in isalnum) 的字符认为是标点字符。

其他环境可能会把不同的字符当作标点字符,但无论哪种情况,它们肯定是 isgraph 但不是 isalnum。

头文件 <cctype> 的参考中,有标准 ASCII 字符集的各个字符在不同 ctype 函数的返回值的详细图表。

在 C++ 中,这个函数的 locale-specific 模板版本 ispunct 在头文件 <locale>中。

### 参数

С

被检查的字符,被转化为 int 型或 EOF。

#### 返回值

如果 c 的确是一个数字或字母,则返回一个非0值 (也就是 true ),否则返回0 (也就是 false)。

### 例子

ispunct 34

#### 输出:

Sentence contains 2 punctuation characters.

## 另请参阅

函数名	描述	
isgraph	检查字符是否有图形表示(graphical representation) (函数)	
iscntrl	检查字符是否是控制字符(control character) (函数)	

ispunct 35

## isspace

<cctype>

int isspace ( int c );

检查字符是否是一个空格

检查c是否是一个空格字符。

标准 "C" 环境中,空白字符有:

字符	ASCII值	描述
11	(0x20)	空格(SPC)
'\t'	(0x09)	水平制表符(TAB)
'\n'	(0x0a)	换行符(LF)
'\v'	(0x0b)	垂直制表符(VT)
'\f'	(0x0c)	换页(FF)
'\r'	(0x0d)	回车(CR)

在其他的环境中,可能会有不同的字符被认为是空格,但是它们不可能让函数 isalnum 返回 true。

头文件 <cctype> 的参考中,有标准 ASCII 字符集的各个字符在不同 ctype 函数的返回值的详细图表。

在 C++ 中,这个函数的 locale-specific 模板版本 isspace 在头文件 <locale>中。

#### 参数

С

被检查的字符,被转化为 int 型或 EOF。

#### 返回值

如果c的确是一个空格字符,则返回一个非0值(也就是true),否则返回0(也就是false)。

isspace 36

# 例子

```
/* isspace example */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main()
{
    char c;
    int i = 0;
    char str[] = "Example sentence to test isspace\n";
    while(str[i])
        c=str[i];
        if(isspace(c))
            c = '\n';
        putchar(c);
        i++;
    }
}
```

这段代码替换了C字符串中的空白字符为换行符,并追个字符的将其输出。

#### 输出:

```
Example
sentence
to
test
isspace
```

# 另请参阅

函数名	描述
isgraph	检查字符是否有图形表示(graphical representation) (函数)
ispunct	检查字符是否是标点字符(punctuation)(函数)
isalnum	检查字符是否是字母或数字(alphanumeric)(函数)
isspace	检查字符是否是空格符(white-space)(函数)

isspace 37

# isupper

<cctype>

int isupper ( int c );

## 检查字符是否是大写字母 (uppercase letter)

检查c是否是一个大写字母。

注意,判别一个字符是否是大写字母取决于使用环境。在默认的 "C" 环境中,大写字母有: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z。

头文件 <cctype> 的参考中,有标准 ASCII 字符集的各个字符在不同 ctype 函数的返回值的详细图表。

在 C++ 中,这个函数的 locale-specific 模板版本 isupper 在头文件 <locale>中。

### 参数

С

被检查的字符,被转化为 int 型或 EOF。

### 返回值

如果c的确是一个大写字母,则返回一个非0值(也就是true),否则返回0(也就是false)。

例子

isupper 38

```
/* isupper example */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main()
{
    int i = 0;
    char str[] = "Test String.\n";
    char c;
    while(str[i])
    {
        c = str[i];
       if(isupper(c))
           c = tolower(c);
        putchar(c);
        i++;
    }
    return ⊖;
}
```

#### 输出:

```
test string.
```

# 另请参阅

函数名	描述
islower	检查字符是否是小写字母(islower)(函数)
isalpha	检查字符是否是字母(alphabetic)(函数)
toupper	将小写字母转化为大写 (函数)
tolower	将大写字母转化为小写 (函数)

isupper 39

# isxdigit

<cctype>

int isxdigit ( int c );

## 检查字符是否是十六进制数字(decimal digit)

检查c是否是一个十六进制数字字符。

十进制数字有:0123456789abcdefABCDEF

头文件 <cctype> 的参考中,有标准 ASCII 字符集的各个字符在不同 ctype 函数的返回值的详细图表。

在 C++ 中,这个函数的 locale-specific 模板版本 isxdigit 在头文件 <locale>中。

### 参数

С

被检查的字符,被转化为 int 型或 EOF。

### 返回值

如果c的确是一个十六进制数字,则返回一个非0值(也就是true),否则返回0(也就是false)。

例子

isxdigit 40

```
/* isxdigit example */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
    char str[] = "ffff";
    long int number;
    if(isxdigit(str[0]))
    {
        number = strtol(str, NULL, 16);
        printf("The hexadecimal number %lx is %ld.\n", number, number);
    }
    return 0;
}
```

#### 输出:

```
The hexadecimal number ffff is 65535.
```

isxdigit 被用来检查 str 的第一个字符是否是一个十六进制数字,来成为一个有效的候选者被 strtol 转化为一个整型的值。

## 另请参阅

函数名	描述
isdigit	检查字符是否是十进制数字(decimal digit) (函数)
isalnum	检查字符是否是字母或数字(alphanumeric) (函数)
isalpha	检查字符是否是字母(alphabetic) (函数)

isxdigit 41

头文件

# <cerrno> (errno.h)

### C错误

这个头文件定义了下面的宏:

宏	描述
errno	最后一个错误号(宏)

加上至少3个附加的常量宏:EDOM, ERANGE和 EILSEQ (具体细节请查看 errno)。

(errno.h) 42

宏

#### errno

int

#### 最后一个错误号

这个宏被展开成为一个可改变的 int 型的左值。因此,它可以被程序读取和改变。

程序开始的时候,errno被设置成为0,标准C库的任何函数可以把它改变成为任何非0的值,通常用来通知特定类型的错误(errno一旦改变,则没有库函数会把它设置为0)。

程序同样可以改变 errno 的值。事实上,如果它的值是打算用来检查库函数调用后的错误的话,那么它应该在函数被调用前被设置为0 (因为之前调用的任何函数都可能会改变它的值)。

声明 errno 的头文件 (<cerrno>) 中至少还定义了下面这些非0的常量宏:

宏	何时 errno 会被设置
EDOM	定义域错误:某些数学函数仅仅能被用于某些特定的值,这些值被称为定义域,例如平方根函数仅仅能被用于非负的数字,因此当 sqrt 使用负数作为参数调用时,会设置 errno 为 EDOM。
ERANGE	值域错误:用变量表示的值的范围是有限的。例如,像 pow 这样的数学函数很容易超出浮点变量能表示的范围,还有像 strtod 这样的函数,可能会遇到数字序列长于值表示的范围。这些情况下,errno 被设置为 ERANGE。
EILSEQ	非法序列:多字节字符序列可能会有一个有效序列的有限集。当一个多字节字符集被像 mbrtowc 这样的函数转化时,如果遇到无效序列,则 errno 会被设置为 EILSEQ。

标准库的函数可能会设置 error 为任何值(不单单是上面列出的可移植的值)。某些特定的库 实现可能会这个头文件中定义额外的名字。

C++ 11 通过包含很多可以在 POSIX 环境中获得的名字,扩展了必须定义在这个头文件中的基本的值集合,可移植的 errno 值的数量增加到 78 个。详细列表,请查看 errc。

与 errno 值相关的特定错误消息可以使用 strerror 获得,或使用 perror 直接打印。

在C++中,errno 总是被定义成一个宏,但是在C中可能会使用外部链接实现成一个int对象。

# 数据竞争

errno 43

支持多线程的库应该在每个线程基础上实现 errno:每个线程拥有它自己的局部 errno。依从 C11 和 C++ 11 标准,在库中这是一个必要条件。

errno 44

头文件

# <cfenv> (fenv.h) (C++11)

### 浮点环境

这个头文件声明了一系列函数和宏来访问浮点环境,以及特定类型。

这个浮点环境维持了一系列 状态标志 和特定的 控制模式 。浮点环境的特定内容依赖于实现,但 状态标志 通常包含了 浮点异常 和它们关联的信息, 控制模式 至少包含了舍入方向。

### 函数

### 浮点异常

函数名	描述
feclearexcept	清除浮点异常 (函数)
feraiseexcept	触发浮点异常 (函数)
fegetexceptflag	获得浮点异常标志 (函数)
fesetexceptflag	设置浮点异常标志 (函数)

### 舍入方向

函数	描述
fegetround	获得舍入方向模式 (函数)
fesetround	设置舍入方向模式 (函数)

### 整个环境

函数名	描述
fegetenv	获得浮点环境 (函数)
fesetenv	设置浮点环境 (函数)
feholdexcept	保留浮点环境 (函数)
feupdateenv	更新浮点环境 (函数)

(fenv.h) 45

## 其他

函数名	描述
fetestexcept	测试浮点环境异常 (函数)

# 类型

类型名	描述
fenv_t	浮点环境类型 (类型)
fexcept_t	浮点异常类型 (类型)

# 宏常量

# 浮点异常

宏名	描述
FE_DIVBYZERO	极异常 (宏)
FE_INEXACT	不精确的结果异常 (宏)
FE_INVALID	无效参数异常 (宏)
FE_OVERFLOW	向上溢出错误异常 (宏)
FE_UNDERFLOW	向下溢出错误异常 (宏)
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (宏)

## 舍入方向

宏名	描述
FE_DOWNWARD	向下舍入模式 (宏)
FE_TONEAREST	四舍五入模式 (宏)
FE_TOWARDZERO	朝零舍入模式 (宏)
FE_UPWARD	向上舍入模式 (宏)

## 整个环境

(fenv.h) 46

宏名	描述
FE_DFL_ENV	默认环境 (宏)

# 编译指示

编译指示名	描述
FENV_ACCESS	访问浮点环境 (编译指示)

(fenv.h) 47

# feclearexcept (C++11)

#### <cfenv>

int feclearexcept(int excepts);

### 清除浮点异常

试图清除 excepts 指定的浮点异常。

调用这个函数的程序需要确保在本次函数调用时,编译指示 FENV\_ACCESS 已经开启。

### 参数

excepts

位掩码值:支持的任何浮点异常数字的组合(按位 OR):

宏值	描述
FE_DIVBYZERO	极错误:被 0 除,或一些其他渐进无限的结果(从有限的参数)。
FE_INEXACT	不精确:结果不准确。
FE_INVALID	作用域错误:至少一个参数是函数没有定义的值。
FE_OVERFLOW	上溢错误:结果太大了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_UNDERFLOW	下一错误:结果太小了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (选择实现支持的所有异常)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点异常 值 (它们对应的宏同样以 FE\_ 开头的宏)。

#### **C99**

库可能定义在 <fenv.h>, 仅仅支持上面这些宏值(其他可能没有被定义)。

#### C++11

至少上面所有的宏值都定义在 <fenv.h> 中(即使实现不支持)。

### 返回值

feclearexcept 48

如果所有在 excepts 中的异常都被清除的话(或者 excepts 为 0 ),则返回 0 ,否则返回非 0 。

### 例子

```
/* feclearexcept, fetestexcept example */
#include <stdio.h> /* printf */
#include <math.h> /* sqrt */
#include <fenv.h> /* feclearexcept, fetestexcept, FE_ALL_EXCEPT, FE_INVALID */
#pragma STDC FENV_ACCESS on

int main()
{
    feclearexcept(FE_ALL_EXCEPT);
    sqrt(-1);
    if(fetestexcept(FE_INVALID))
        printf("sqrt(-1) raises FE_INVALID\n");
    return 0;
}
```

#### 可能的输出:

```
sqrt(-1) raises FE_INVALID
```

## 数据竞争

每个线程都保持着分离的、拥有自己状态的 浮点环境 。产生一个新线程就复制当前状态。[这个适用于 C11 和 C++11 的实现]

# 异常

不抛出异常的保证:这个函数从不抛出异常。 注意 C 浮点环境异常 不是 C++ 异常,因此不能被 try/catch 块捕捉。 调用这个函数的时候,如果编译指示 FENV\_ACCESS 关闭的话,则会导致未定义行为。

# 另请参见

feclearexcept 49

函数	描述
feraiseexcept	触发浮点异常 (函数)
fetestexcept	测试浮点异常 (函数)

feclearexcept 50

# feraiseexcept (C++11)

#### <cfenv>

int feraiseexcept(int excepts);

#### 触发浮点异常

尝试通过 excepts 触发浮点异常。

如果指定了多个异常,那么它们触发的顺序是不确定的。

调用这个函数的程序需要确保在本次函数调用时,编译指示 FENV\_ACCESS 已经开启。

### 参数

excepts

位掩码值:支持的任何浮点异常数字的组合(按位 OR):

宏值	描述
FE_DIVBYZERO	极错误:被 0 除,或一些其他渐进无限的结果(从有限的参数)。
FE_INEXACT	不精确:结果不准确。
FE_INVALID	作用域错误:至少一个参数是函数没有定义的值。
FE_OVERFLOW	上溢错误:结果太大了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_UNDERFLOW	下一错误:结果太小了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (选择实现支持的所有异常)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点异常 值 (它们对应的宏同样以 FE 开头的宏)。

#### **C99**

库可能定义在 <fenv.h>,仅仅支持上面这些宏值(其他可能没有被定义)。

#### C++11

至少上面所有的宏值都定义在 <fenv.h> 中(即使实现不支持)。

feraiseexcept 51

## 返回值

如果所有在 excepts 中的异常都被成功触发的话(或者 excepts 为 0 ),则返回 0 ,否则返回 1 0。

### 例子

```
/* feraiseexcept example */
#include <stdio.h> /* printf */
#include <fenv.h> /* feraiseexcept, fetestexcept, FE_ALL_EXCEPT, FE_INVALID */
#pragma STDC FENV_ACCESS on
double fn(double x) /* some function for which zero is a domain error */
{
    if(x == 0.0)
       feraiseexcept(FE_INVALID);
    return x;
}
int main()
    feclearexcept(FE_ALL_EXCEPT);
    fn(0.0);
   if(fetestexcept(FE_INVALID))
        printf("FE_INVALID raised\n");
    return 0;
}
```

可能的输出:

```
FE_INVALID raised
```

## 数据竞争

每个线程都保持着分离的、拥有自己状态的 浮点环境 。产生一个新线程就复制当前状态。[这个适用于 C11 和 C++11 的实现]

## 异常

feraiseexcept 52

不抛出异常的保证:这个函数从不抛出异常。

注意 C 浮点环境异常 不是 C++ 异常,因此不能被 try/catch 块捕捉。

调用这个函数的时候,如果编译指示 FENV\_ACCESS 关闭的话,则会导致未定义行为。

# 另请参见

函数	描述
feclearexcept	清楚浮点异常 (函数)
fetestexcept	测试浮点异常 (函数)

feraiseexcept 53

# fegetexeptflag (C++11)

int fegetexeptflag(fexcept\_t \*flagp, int excepts);

### 获取浮点异常标志

尝试把浮点异常 excepts 存储在 fexcept\_t 对象 flagp 中。

### 参数

flagp

指明存储标志的 fexcept\_t 对象。

excepts

位掩码值:支持的任何浮点异常数字的组合(按位 OR):

宏值	描述
FE_DIVBYZERO	极错误:被 0 除,或一些其他渐进无限的结果(从有限的参数)。
FE_INEXACT	不精确:结果不准确。
FE_INVALID	作用域错误:至少一个参数是函数没有定义的值。
FE_OVERFLOW	上溢错误:结果太大了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_UNDERFLOW	下一错误:结果太小了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (选择实现支持的所有异常)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点异常 值 (它们对应的宏同样以 FE\_ 开头的宏)。

#### **C99**

库可能定义在 <fenv.h>, 仅仅支持上面这些宏值(其他可能没有被定义)。

#### C++11

至少上面所有的宏值都定义在 <fenv.h> 中(即使实现不支持)。

### 返回值

fegetexceptflag 54

如果标志被成功存储的话(或者 excepts 为 0 ) ,则返回 0 ,否则返回非 0 。

# 数据竞争

同时调用这个函数是安全的,不导致数据竞争。

# 异常

不抛出异常的保证:这个函数从不抛出异常。

# 另请参见

函数	描述
fesetexceptflag	设置浮点异常标志 (函数)
feholdexcept	保留浮点异常 (函数)

fegetexceptflag 55

# fesetexceptflag (C++11)

int fesetexceptflag(const fexcept\_t \*flagp, int excepts);

#### 设置浮点异常标志

Attempts to set the exceptions indicated by excepts with the states stored in the object pointed by flagp.

如果成功,则函数会改变当前 浮点环境 的状态,设置请求的异常标志,但不会真正 触发 异常。

调用这个函数的程序需要确保在本次函数调用时,编译指示 FENV\_ACCESS 已经开启。

### 参数

#### flagp

指向 fexcept\_t 对象的指针,用来表示浮点异常。flagp 指向的对象应该在之前被函数 fegetexceptflag 通过参数 excepts 已经设置了值。

#### excepts

位掩码值:支持的任何浮点异常数字的组合(按位 OR):

宏值	描述
FE_DIVBYZERO	极错误:被 0 除,或一些其他渐进无限的结果(从有限的参数)。
FE_INEXACT	不精确:结果不准确。
FE_INVALID	作用域错误:至少一个参数是函数没有定义的值。
FE_OVERFLOW	上溢错误:结果太大了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_UNDERFLOW	下一错误:结果太小了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (选择实现支持的所有异常)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点异常 值 (它们对应的宏同样以 FE 开头的宏)。

#### **C99**

库可能定义在 <fenv.h>, 仅仅支持上面这些宏值(其他可能没有被定义)。

fesetexceptflag 56

### C++11

至少上面所有的宏值都定义在 <fenv.h> 中(即使实现不支持)。

### 返回值

如果函数成功 set the flags in the (or if excepts was zero),则返回 0,否则返回非 0。

## 数据竞争

每个线程都保持着分离的、拥有自己状态的 浮点环境 。产生一个新线程就复制当前状态。[这个适用于 C11 和 C++11 的实现]

# 异常

不抛出异常的保证:这个函数从不抛出异常。 注意 C 浮点环境异常 不是 C++ 异常,因此不能被 try/catch 块捕捉。 调用这个函数的时候,如果编译指示 FENV\_ACCESS 关闭的话,则会导致未定义行为。

# 另请参见

函数	描述
fegetexceptflag	获取浮点异常标志 (函数)
feraiseexcept	触发浮点异常 (函数)

fesetexceptflag 57

# fegetround (C++11)

int fegetround(void);

#### 获取舍入方向模式

返回当前 浮点环境 中表明舍入方向模式的值。

这个函数的返回值不一定和 cfloat 中 FLT\_ROUNDS 的值相同。

### 参数

无

### 返回值

如果这个函数能决定当前舍入模式,并且被当前实现支持,那么函数返回值对应的宏定义如下:

宏值	描述
FE_DOWNWARD	向下舍入模式 (宏)
FE_TONEAREST	四舍五入模式 (宏)
FE_TOWARDZERO	朝零舍入模式 (宏)
FE_UPWARD	向上舍入模式 (宏)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点舍入方向 值(它们对应的宏同样以 FE 开头的宏)。

#### **C99**

库可能定义在 <fenv.h>, 仅仅支持上面这些宏值(其他可能没有被定义)。

#### C++11

至少上面所有的宏值都定义在 <fenv.h> 中(即使实现不支持)。

fegetround 58

## 例子

```
/* fegetround / rint example */
#include <stdio.h> /* printf */
#include <fenv.h> /* fegetround FE_* */
#include <math.h> /* rint */
int main()
{
    printf("Rounding using ");
    switch(fegetround())
        case FE_DOWNWARD:
           printf("downward");
           break;
        case FE_TONEAREST:
           printf("to-nearset");
           break;
        case FE_TOWARDZERO:
           printf("toward-zero");
            break;
        case FE_UPWARD:
            printf("upward");
            break;
        default:
            printf("unknown");
    printf(" rounding:\n");
    printf("rint (2.3) = %.1f\n", rint(2.3));
    printf("rint (3.8) = %.1f\n", rint(3.8));
    printf("rint (-2.3) = %.1f\n", rint(-2.3));
    printf("rint (-3.8) = %.1f\n", rint(-3.8));
    return ⊙;
}
```

#### 可能的输出:

```
Rounding using to-nearset rounding:

rint (2.3) = 2.0

rint (3.8) = 4.0

rint (-2.3) = -2.0

rint (-3.8) = -4.0
```

## 数据竞争

fegetround 59

每个线程都保持着分离的、拥有自己状态的 浮点环境 。产生一个新线程就复制当前状态。[这个适用于 C11 和 C++11 的实现]

# 异常

不抛出异常的保证:这个函数从不抛出异常。

## 另请参见

函数	描述
fesetround	设置舍入方向模式 (函数)
fegetenv	获取浮点环境 (函数)
rint	舍入至整数值 (函数)

fegetround 60

# fesetround (C++11)

int fesetround(int rdir);

#### 设置舍入方向模式

设置 rdir 为 当前 浮点环境 的 舍入方向。

这个函数的返回值不一定和 cfloat 中 FLT\_ROUNDS 的值相同。

## 参数

rdir

以下定义为 舍入方向模式 的值之一:

宏值	描述
FE_DOWNWARD	向下舍入模式 (宏)
FE_TONEAREST	四舍五入模式 (宏)
FE_TOWARDZERO	朝零舍入模式(宏)
FE_UPWARD	向上舍入模式 (宏)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点舍入方向 值(它们对应的宏同样以 FE\_ 开头的宏)。

#### **C99**

库可能定义在 <fenv.h>, 仅仅支持上面这些宏值(其他可能没有被定义)。

#### C++11

至少上面所有的宏值都定义在 <fenv.h> 中(即使实现不支持)。

### 返回值

如果请求的浮点方向被成功设置的话,则返回0,否则返回非0。

fesetround 61

## 例子

```
/* fesetround example */
#include <stdio.h> /* printf */
#include <fenv.h> /* fesetround, FE_* */
#include <math.h> /* rint */
#pragma STDC FENV_ACCESS on
int main()
{
    printf("rounding -3.8:\n");
    fesetround(FE_DOWNWARD);
    printf("FE_DOWNWARD: %.1f\n", rint(-3.8));
    fesetround(FE_TONEAREST);
    printf("FE_TONEAREST: %.1f\n", rint(-3.8));
    fesetround("FE_TOWARDZERO: %.1f\n", rint(-3.8));
    printf("FE_TOWARDZERO: %.1f\n", rint(-3.8));
    fesetround(FE_UPWARD);
    printf("FE_UPWARD: %.1f\n", rint(-3.8));
    return 0;
}
```

#### 可能的输出:

```
rounding -3.8:

FE_DOWNWARD: -4.0

FE_TONEAREST: -4.0

FE_TOWARDZERO: -3.0

FE_UPWARD: -3.0
```

## 数据竞争

同时调用这个函数是安全的,不导致数据竞争。

## 异常

不抛出异常的保证:这个函数从不抛出异常。

fesetround 62

# 另请参见

函数	描述
fegetround	获取浮点方向模式 (函数)
fesetenv	设置浮点环境 (函数)
rint	舍入至整数值 (函数)

fesetround 63

# fegetenv (C++)

int fegetenv(fenv\_t \*envp);

### 获取浮点环境

尝试将当前 浮点环境 的状态存储在 envp 指向的对象中。

浮点环境 是影响 浮点计算(包括 浮点异常 和 舍入方向模式\_)的状态标志和控制模式的集合。

调用这个函数的程序需要确保在本次函数调用时,编译指示 FENV ACCESS 已经开启。

## 参数

envp

指向存储浮点环境状态的 fenv t 对象。

### 返回值

如果状态被成功存储,则返回0,否则返回非0。

## 数据竞争

每个线程都保持着分离的、拥有自己状态的 浮点环境 。产生一个新线程就复制当前状态。[这个适用于 C11 和 C++11 的实现]

# 异常

不抛出异常的保证:这个函数从不抛出异常。

## 另请参见

fegetenv 64

函数	描述
feholdexcep	保留浮点环境 (函数)
fesetenv	设置浮点环境 (函数)

fegetenv 65

# fesetenv (C++11)

int fesetenv(const fenv\_t \*envp);

设置浮点环境

尝试用 envp 指向的对象建立 浮点环境 的状态。

浮点环境 是影响 浮点计算(包括 浮点异常 和 舍入方向模式\_)的状态标志和控制模式的集合。

如果成功的话,这个函数会改变浮点环境的当前状态,但不会真的 触发 状态中的异常。

调用这个函数的程序需要确保在本次函数调用时,编译指示 FENV ACCESS 已经开启。

### 参数

envp

要么是指向 fenv t 对象的指针,要么是 浮点环境 的宏值之一:

宏名	描述
FE_DFL_ENV	默认的浮点环境 (和程序启动时一样)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点环境 状态值 (它们对应的宏同样以 FE 开头的宏)。

### 返回值

如果状态被成功建立,则返回0,否则返回非0。

### 数据竞争

每个线程都保持着分离的、拥有自己状态的 浮点环境 。产生一个新线程就复制当前状态。[这个适用于 C11 和 C++11 的实现]

# 异常

不抛出异常的保证:这个函数从不抛出异常。

fesetenv 66

# 另请参见

函数	描述
feupdateenv	更新浮点环境 (函数)
fegetenv	获取浮点环境 (函数)
fesetenv	设置浮点环境 (函数)

fesetenv 67

# feholdexcept (C++11)

int feholdexcept(fenv\_t \*envp);

### 保留浮点异常

保存 浮点环境 的当前状态至 envp 指向的对象中。然后会重置当前状态,并且如果支持的话会设置环境为 non-stop 模式。

调用这个函数的程序需要确保在本次函数调用时,编译指示 FENV\_ACCESS 已经开启。

## 参数

envp

指向存储浮点环境状态的 fenv\_t 对象的指针。

### 返回值

如果函数成功执行的话,包括设置浮点环境为 non-stop 模式,则返回 0 ,否则返回非 0。

### 例子

feholdexcept 68

```
/* feholdexcept / feupdateenv example */
 #include <stdio.h> /* printf, puts */
 #include <fenv.h> /* feholdexcept, feclearexcept, fetestexcept, feupdateenv, FE_* */
  #include <math.h>
                     /* log */
 #pragma STDC FENV_ACCESS on
  double log_zerook(double x)
     fenv_t fe;
     feholdexcept(&fe);
     x = log(x);
     feclearexcept(FE_OVERFLOW | FE_DIVBYZERO);
     feupdateenv(&fe);
     return x;
 }
 int main()
  {
     feclearexcept(FE_ALL_EXCEPT);
     printf("log(0.0): %f\n", log_zerook(0.0));
     if(!fetestexcept(FE_ALL_EXCEPT));
          puts("no exceptions raised");
     return 0;
 }
4
```

#### 可能的输出:

```
log(0.0): -inf
no exceptions raised
```

### 数据竞争

每个线程都保持着分离的、拥有自己状态的 浮点环境 。产生一个新线程就复制当前状态。[ 这个适用于 C11 和 C++11 的实现]

# 异常

不抛出异常的保证:这个函数从不抛出异常。 注意 C 浮点环境异常 不是 C++ 异常,因此不能被 try/catch 块捕捉。

# 另请参见

feholdexcept 69

函数	描述
fegetenv	获取浮点环境 (函数)
fesetenv	设置浮点环境 (函数)
feclearexcept	清除浮点异常 (函数)

feholdexcept 70

# feupdateenv (C++11)

int feupdateenv(const fenv\_t \*envp);

#### 更新浮点环境

尝试用 envp 指向的对象建立 浮点环境 的状态。然后它会尝试触发在函数调用前设置在 浮点环境 中的异常。

调用这个函数的程序需要确保在本次函数调用时,编译指示 FENV\_ACCESS 已经开启。

### 参数

要么是指向 fenv\_t 对象的指针,要么是 浮点环境 的宏值之一:

宏名	描述
FE_DFL_ENV	默认的浮点环境 (和程序启动时一样)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点环境 状态值(它们对应的宏同样以 FE\_ 开头的宏)。

### 返回值

如果函数成功,则返回0,否则返回非0。

### 例子

feupdateenv 71

```
/* feholdexcept / feupdateenv example */
 #include <stdio.h> /* printf, puts */
 #include <fenv.h> /* feholdexcept, feclearexcept, fetestexcept, feupdateenv, FE_* */
  #include <math.h>
                     /* log */
 #pragma STDC FENV_ACCESS on
  double log_zerook(double x)
     fenv_t fe;
     feholdexcept(&fe);
     x = log(x);
     feclearexcept(FE_OVERFLOW | FE_DIVBYZERO);
     feupdateenv(&fe);
     return x;
 }
 int main()
  {
     feclearexcept(FE_ALL_EXCEPT);
     printf("log(0.0): %f\n", log_zerook(0.0));
     if(!fetestexcept(FE_ALL_EXCEPT));
          puts("no exceptions raised");
     return 0;
 }
4
```

#### 可能的输出:

```
log(0.0): -inf
no exceptions raised
```

# 数据竞争

每个线程都保持着分离的、拥有自己状态的 浮点环境 。产生一个新线程就复制当前状态。[ 这个适用于 C11 和 C++11 的实现]

## 异常

不抛出异常的保证:这个函数从不抛出异常。 注意 C 浮点环境异常 不是 C++ 异常,因此不能被 try/catch 块捕捉。

# 另请参见

feupdateenv 72

函数	描述
feupdateenv	更新浮点环境 (函数)
fegetenv	获取浮点环境 (函数)
fesetenv	设置浮点环境 (函数)

feupdateenv 73

函数

## fetestexcept (C++11)

int fetestexcept(int excepts);

#### 测试浮点异常

返回在 excepts 中当前设置的异常。

返回值是用按位或表示的 excepts 中被当前 浮点环境 设置的异常的集合。如果 excepts 中的异常一个没有被设置,则返回 0。

调用这个函数的程序需要确保在本次函数调用时,编译指示 FENV ACCESS 已经开启。

### 参数

excepts

位掩码值:支持的任何浮点异常数字的组合(按位 OR):

宏值	描述
FE_DIVBYZERO	极错误:被 0 除,或一些其他渐进无限的结果(从有限的参数)。
FE_INEXACT	不精确:结果不准确。
FE_INVALID	作用域错误:至少一个参数是函数没有定义的值。
FE_OVERFLOW	上溢错误:结果太大了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_UNDERFLOW	下一错误:结果太小了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (选择实现支持的所有异常)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点异常 值(它们对应的宏同样以 FE\_ 开头的宏)。

#### **C99**

库可能定义在 <fenv.h>,仅仅支持上面这些宏值(其他可能没有被定义)。

#### C++11

至少上面所有的宏值都定义在 <fenv.h> 中(即使实现不支持)。

fetestexcept 74

### 返回值

如果 excepts 中的异常没有一个被设置的话,则返回 0,否则返回当前设置的异常(在 excepts 中的)。

### 例子

```
/* fetestexcept example */
#include <stdio.h> /* puts */
#include <fenv.h> /* feraiseexcept, fetestexcept, FE_* */
#pragma STDC FENV_ACCESS on
double fn(double x)
{
    /* some function for which zero is a domain and range error */
    if(x == 0.0)
        feraiseexcept(FE_INVALID | FE_OVERFLOW);
    return x;
}
int main()
{
    int fe;
    feclearexcept(FE_ALL_EXCEPT);
    fn(0.0);
    /* testing for single exception: */
    if(fetestexcept(FE_OVERFLOW))
        puts("FE_OVERFLOW is set");
    /* testing multiple exceptions: */
    fe = fetestexcept(FE_ALL_EXCEPT);
    puts("The following exceptions are set:");
    if(fe & FE_DIVBYZERO)
        puts("FE_DIVBYZERO");
    if(fe & FE_INEXACT)
        puts("FE_INEXACT");
    if(fe &FE_INVALID)
        puts("FE_INVALID");
    if(fe & FE_OVERFLOW)
        puts("FE_OVERFLOW");
    if(fe & FE_UNDERFLOW)
        puts("FE_UNDERFLOW");
    return ⊖;
}
```

fetestexcept 75

#### 可能的输出:

FE\_OVERFLOW is set

The following exceptions are set:

FE\_INVALID

FE\_OVERFLOW

### 数据竞争

每个线程都保持着分离的、拥有自己状态的 浮点环境 。产生一个新线程就复制当前状态。[这个适用于 C11 和 C++11 的实现]

### 异常

不抛出异常的保证:这个函数从不抛出异常。

注意 C 浮点环境异常 不是 C++ 异常,因此不能被 try/catch 块捕捉。

调用这个函数的时候,如果编译指示 FENV\_ACCESS 关闭的话,则会导致未定义行为。

### 另请参见

函数	描述
feraiseexcept	触发浮点异常 (函数)
feclearexcept	清楚浮点异常 (函数)
feholdexcept	保留浮点异常 (函数)

fetestexcept 76

类型

# fenv\_t (C++11)

### 浮点环境类型

表示整个 浮点环境 状态的类型,包括它的 状态标志(例如有效的 浮点异常)和 控制模式 (例如 舍入方向)。

这个类型的具体细节取决与库实现:它的值会被 fegetenv 或 feholdexcept 设置,还可以被应用于 fesetenv 或 feupdateenv 的调用。

### 另请参阅

函数/类型	描述
fegetenv	获取浮点环境 (函数)
fesetenv	设置浮点环境 (函数)
fexcept_t	浮点异常类型 (类型)

fenv\_t 77

类型

# fexcept\_t (C++11)

### 浮点异常类型

可以表示所有 浮点状态标志 的类型,包括有效的 浮点异常 和任何实现相关状态的附加信息。

这个类型的具体细节取决与库实现:它的值会被 fegetexceptflag 设置,还可以被应用于 fesetexceptflag 的调用。

### 另请参阅

函数/类型	描述
fegetenv	获取浮点环境 (函数)
fesetenv	设置浮点环境 (函数)
fenv_t	浮点环境类型 (类型)

fexcept\_t 78

# FE\_DIVBYZERO (C++11)

int

#### 极错误

这个宏展开成一个 int 型的值,用来表示触发 极错误 时的 浮点异常。

极错误出现在操作结果渐进无限时,例如,被 0 除,或者 log(0.0)。

它被定义为 2 的整数次方,允许和多个 浮点异常 组合 (使用按位 OR 操作:|)成为单个值:

宏值	描述
FE_DIVBYZERO	极错误:被 0 除,或一些其他渐进无限的结果(从有限的参数)。
FE_INEXACT	不精确:结果不准确。
FE_INVALID	作用域错误:至少一个参数是函数没有定义的值。
FE_OVERFLOW	上溢错误:结果太大了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_UNDERFLOW	下一错误:结果太小了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (选择实现支持的所有异常)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点异常 值 (它们对应的宏同样以 FE\_ 开头的宏)。

#### **C99**

库可能定义在 <fenv.h>,仅仅支持上面这些宏值(其他可能没有被定义)。
FE\_DIVBYZERO 总是被定义,如果 math\_errhandling 有 MATH\_ERREXCEPT 集合。

#### C++11

至少上面所有的宏值都定义在 <fenv.h> 中(即使实现不支持)。

### 另请参见

FE DIVBYZERO 79

宏名	描述
FE_INEXACT	不精确的结果异常 (宏)
FE_INVALID	无效参数异常 (宏)
FE_OVERFLOW	向上溢出错误异常 (宏)
FE_UNDERFLOW	向下溢出错误异常 (宏)
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (宏)

FE\_DIVBYZERO 80

# FE\_INEXACT (C++11)

int

#### 不精确的异常

这个宏展开成一个 int 型的值,用来表示触发 不精确的结果 时的 浮点异常。

不精确异常 被触发用来提醒操作的返回类型不能表示准确的结果,或者当函数因为某些其他 原因不能产生一个精确的结果。

它被定义为 2 的整数次方,允许和多个 浮点异常 组合 (使用按位 OR 操作:|)成为单个值:

宏值	描述
FE_DIVBYZERO	极错误:被 0 除,或一些其他渐进无限的结果(从有限的参数)。
FE_INEXACT	不精确:结果不准确。
FE_INVALID	作用域错误:至少一个参数是函数没有定义的值。
FE_OVERFLOW	上溢错误:结果太大了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_UNDERFLOW	下一错误:结果太小了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (选择实现支持的所有异常)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点异常 值 (它们对应的宏同样以 FE 开头的宏)。

#### **C99**

库可能定义在 <fenv.h>,仅仅支持上面这些宏值(其他可能没有被定义)。
FE\_INEXACT 总是被定义,如果 math\_errhandling 有 MATH\_ERREXCEPT 集合。

#### C++11

至少上面所有的宏值都定义在 <fenv.h> 中(即使实现不支持)。

### 另请参见

FE INEXACT 81

宏名	描述
FE_DIVBYZERO	极异常 (宏)
FE_INVALID	无效参数异常 (宏)
FE_OVERFLOW	向上溢出错误异常 (宏)
FE_UNDERFLOW	向下溢出错误异常 (宏)
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (宏)

FE\_INEXACT 82

# FE\_INVALID (C++11)

int

#### 无效参数异常

这个宏展开成一个 int 型的值,用来表示触发 无效参数 时的 浮点异常。

无效参数异常 被触发用来提醒 传递给函数的参数超出了它的定义域 (也就是,函数不是为那个值而定义的),比如 sqrt(-1.0)。

触发这个异常的函数的返回值是不明确的。

FE\_INVALID 被定义为 2 的整数次方,允许和多个 浮点异常 组合 (使用按位 OR 操作:|)成为单个值:

宏值	描述
FE_DIVBYZERO	极错误:被 0 除,或一些其他渐进无限的结果(从有限的参数)。
FE_INEXACT	不精确:结果不准确。
FE_INVALID	作用域错误:至少一个参数是函数没有定义的值。
FE_OVERFLOW	上溢错误:结果太大了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_UNDERFLOW	下一错误:结果太小了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (选择实现支持的所有异常)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点异常 值 (它们对应的宏同样以 FE 开头的宏)。

#### **C99**

库可能定义在 <fenv.h>,仅仅支持上面这些宏值(其他可能没有被定义)。
FE\_INVALID总是被定义,如果 math\_errhandling 有 MATH\_ERREXCEPT 集合。

#### C++11

至少上面所有的宏值都定义在 <fenv.h> 中(即使实现不支持)。

### 另请参见

FE INVALID 83

宏名	描述
FE_DIVBYZERO	极异常 (宏)
FE_INEXACT	不精确的结果异常 (宏)
FE_OVERFLOW	向上溢出错误异常 (宏)
FE_UNDERFLOW	向下溢出错误异常 (宏)
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (宏)

FE\_INVALID 84

# FE\_OVERFLOW (C++11)

int

#### 上溢错误异常

这个宏展开成一个 int 型的值,用来表示触发 上溢错误 时的 浮点异常。

上溢错误 出现在因为操作结果的数量级太大(符号为正或负)而不能被返回值类型表示的时候。

上溢的操作返回一个正或负的  $HUGE\_VAL$ (或  $HUGE\_VALF$ ),或  $HUGE\_VALL$ ,并且会影响默认的 舍入模式。

FE\_OVERFLOW 被定义为 2 的整数次方,允许和多个 浮点异常 组合 (使用按位 OR 操作:|)成为单个值:

宏值	描述
FE_DIVBYZERO	极错误:被 0 除,或一些其他渐进无限的结果(从有限的参数)。
FE_INEXACT	不精确:结果不准确。
FE_INVALID	作用域错误:至少一个参数是函数没有定义的值。
FE_OVERFLOW	上溢错误:结果太大了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_UNDERFLOW	下一错误:结果太小了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (选择实现支持的所有异常)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点异常 值 (它们对应的宏同样以 FE 开头的宏)。

#### **C99**

库可能定义在 <fenv.h>,仅仅支持上面这些宏值(其他可能没有被定义)。
FE\_OVERFLOW 总是被定义,如果 math\_errhandling 有 MATH\_ERREXCEPT 集合。

#### C++11

至少上面所有的宏值都定义在 <fenv.h> 中(即使实现不支持)。

### 另请参见

FE OVERFLOW 85

宏名	描述
FE_DIVBYZERO	极异常 (宏)
FE_INEXACT	不精确的结果异常 (宏)
FE_INVALID	无效参数异常 (宏)
FE_UNDERFLOW	向下溢出错误异常 (宏)
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (宏)

FE\_OVERFLOW 86

# FE\_UNDERFLOW (C++11)

int

#### 下溢错误异常

这个宏展开成一个 int 型的值,用来表示触发 下溢错误 时的 浮点异常。

下溢错误 出现在因为操作结果的数量级太小(符号为正或负)而不能被返回值类型表示的时候。

下溢操作返回一个数量级不大于最小常规化正数的未确定的值。

操作是否触发这个异常是实现定义的:没有操作必须需要出发这个异常,但实现可以选择这 么做。

 $FE\_UNDERFLOW$  被定义为 2 的整数次方,允许和多个 浮点异常 组合(使用按位 OR 操作:|) 成为单个值:

宏值	描述
FE_DIVBYZERO	极错误:被 0 除,或一些其他渐进无限的结果(从有限的参数)。
FE_INEXACT	不精确:结果不准确。
FE_INVALID	作用域错误:至少一个参数是函数没有定义的值。
FE_OVERFLOW	上溢错误:结果太大了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_UNDERFLOW	下一错误:结果太小了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (选择实现支持的所有异常)

特定的库实现可能会支持附加的 浮点异常 值 (它们对应的宏同样以 FE\_ 开头的宏)。

#### **C99**

库可能定义在 <fenv.h>, 仅仅支持上面这些宏值(其他可能没有被定义)。

#### C++11

至少上面所有的宏值都定义在 <fenv.h> 中(即使实现不支持)。

### 另请参见

FE UNDERFLOW 87

宏名	描述
FE_DIVBYZERO	极异常 (宏)
FE_INEXACT	不精确的结果异常 (宏)
FE_INVALID	无效参数异常 (宏)
FE_OVERFLOW	向上溢出错误异常 (宏)
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (宏)

FE\_UNDERFLOW 88

# FE\_ALL\_EXCEPT (C++11)

int

#### 所有异常

这个宏展开成一个 int 型的值,它组合了所有定义在 <cfenv> 中的 浮点异常 值(用按位 OR)。

如果实现不支持 浮点异常 ,那么这个宏被定义为 0。

它可以被用于哪些期望用 浮点异常 的位掩码作为参数的函数:

feclearexcept, fegetexceptflag, feraiseexcept, fesetexceptflag, 或者 fetestexcept。

#### **C99**

它是所有实现的 浮点异常 宏值的组合,可能包括下面这些(加上其他特定实现的异常):

#### C++11

它是所有实现的 浮点异常 宏值的组合,包括下面这些(加上其他特定实现的异常):

宏值	描述
FE_DIVBYZERO	极错误:被 0 除,或一些其他渐进无限的结果(从有限的参数)。
FE_INEXACT	不精确:结果不准确。
FE_INVALID	作用域错误:至少一个参数是函数没有定义的值。
FE_OVERFLOW	上溢错误:结果太大了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_UNDERFLOW	下一错误:结果太小了,超出了返回值类型能表示的数量级。
FE_ALL_EXCEPT	所有异常 (选择实现支持的所有异常)

### 另请参见

FE ALL EXCEPT 89

宏名	描述
FE_DIVBYZERO	极异常(宏)
FE_INEXACT	不精确的结果异常 (宏)
FE_INVALID	无效参数异常 (宏)
FE_OVERFLOW	向上溢出错误异常 (宏)
FE_UNDERFLOW	向下溢出错误异常 (宏)
feraiseexcept	触发浮点异常 (函数)

FE\_ALL\_EXCEPT 90

# FE\_DOWNWARD (C++11)

这个宏展开成一个 int 型值,来为函数 fegetround 和 fesetround 表示 向下舍入方向模式。 向下舍入x就是选择不大于x的最大的值。

#### 可能的 舍入方向模式 是:

宏值	描述
FE_DOWNWARD	向下舍入
FE_TONEAREST	四舍五入
FE_TOWARDZERO	向零舍入
FE_UPWARD	向上舍入

## 另请参阅

宏/函数	描述
FE_TONEAREST	四舍五入模式(宏)
FE_TOWARDZERO	朝零舍入模式 (宏)
FE_UPWARD	向上舍入模式 (宏)
fegetround	获得舍入方向模式 (函数)
fesetround	设置舍入方向模式 (函数)

FE\_DOWNWARD 91

# FE\_TONEAREST (C++11)

这个宏展开成一个 int 型值,来为函数 fegetround 和 fesetround 表示 四舍五入方向模式。 四舍五入 x 就是尽可能选择接近 x 的值,with halfway cases rounded away from zero. 可能的 舍入方向模式 是:

宏值	描述
FE_DOWNWARD	向下舍入
FE_TONEAREST	四舍五入
FE_TOWARDZERO	向零舍入
FE_UPWARD	向上舍入

### 另请参阅

宏/函数	描述
FE_DOWNWARD	向下舍入模式 (宏)
FE_TOWARDZERO	朝零舍入模式 (宏)
FE_UPWARD	向上舍入模式 (宏)
fegetround	获得舍入方向模式 (函数)
fesetround	设置舍入方向模式 (函数)

FE\_TONEAREST 92

# FE\_TOWARDZERO (C++11)

这个宏展开成一个 int 型值,来为函数 fegetround 和 fesetround 表示 向零舍入方向模式。 向零舍入x就是尽可能选择数量级不大于x,但最接近它的值。

#### 可能的 舍入方向模式 是:

宏值	描述
FE_DOWNWARD	向下舍入
FE_TONEAREST	四舍五入
FE_TOWARDZERO	向零舍入
FE_UPWARD	向上舍入

### 另请参阅

宏/函数	描述
FE_DOWNWARD	向下舍入模式 (宏)
FE_TONEAREST	四舍五入模式 (宏)
FE_UPWARD	向上舍入模式 (宏)
fegetround	获得舍入方向模式 (函数)
fesetround	设置舍入方向模式 (函数)

FE\_TOWARDZERO 93

# FE\_UPWARD (C++11)

这个宏展开成一个 int 型值,来为函数 fegetround 和 fesetround 表示 向上舍入方向模式。 向上舍入x就是尽可能选择不小于x的最小的值。

#### 可能的 舍入方向模式 是:

宏值	描述
FE_DOWNWARD	向下舍入
FE_TONEAREST	四舍五入
FE_TOWARDZERO	向零舍入
FE_UPWARD	向上舍入

## 另请参阅

宏/函数	描述
FE_DOWNWARD	向下舍入模式 (宏)
FE_TONEAREST	四舍五入模式(宏)
FE_TOWARDZERO	朝零舍入模式 (宏)
fegetround	获得舍入方向模式 (函数)
fesetround	设置舍入方向模式 (函数)

FE\_UPWARD 94

# FE\_DFL\_ENV (C++11)

fenv\_t \*

### 默认环境

这个宏展开成一个指向  $fenv_t$  对象的指针,这个对象是用来为函数 fesetenv 和 feupdateenv 选择 默认环境 的。

默认环境 是程序刚启动时的 浮点环境 的状态。

### 另请参见

函数/类型	描述
fesetenv	设置浮点环境 (函数)
feupdateenv	更新浮点环境 (函数)
fenv_t	浮点环境类型 (类型)

FE\_DFL\_ENV 95

编译指示

# FENV\_ACCESS (C++11)

on(1) #pragma STDC FENV\_ACCESS on

Off(2) #pragma STDC FENV\_ACCESS off

#### 访问浮点环境

如果设置为 on,则程序会通知编译器它可能会访问 浮点环境 来测试它的 状态标志 (异常)或者运行在 控制模式 下而不是默认模式。

如果设置为 off,则编译器可能会做一些特定的优化来破坏这些测试和模式的改变,因此访问 之前描述的 浮点环境 的话,会导致 未定义 行为。

这个编译指示的状态是 on 或 off 取决于编译器设置和库实现。

这个编译指示声明应该出现在:

- 在任何外部声明外:它的作用持续到遇到另一个 FENV\_ACCESS 编译指示,或直到编译单元结束。
- 在复合语句中:这种情况下,它会优先于所有显示的声明和语句。它的作用持续到遇到 另一个 FENV\_ACCESS 编译指示 (例如在一个内嵌的复合语句中),或直到复合语句的 结束。复合语句结束后,编译指示的状态会重新被存储为进入它之前的状态。

如果这个编译指示出现在其他上下文中,则行为未定义。

当状态被这个编译指示直接改变时,浮点控制模式 (例如 舍入方向)拥有它们默认的设置,但 浮点标志 的状态是不确定的。

### 另请参见

函数	描述
fegetenv	获得浮点环境 (函数)
fesetenv	设置浮点环境 (函数)

FENV ACCESS 96

头文件

# <cfloat> (float.h)

#### 浮点类型的特性

这个头文件描述了特定系统和编译器实现的浮点类型特性。

#### 一个浮点数由四个元素组成:

- 符号:正或负
- 基底(或基数):表示不同的数字,可以用单个数表示(二进制用 2,十进制用 10,十 六进制用 16,等等)
- 有效数字(或尾数):一系列上述提到的基底数字。这个序列中数字的个数被称作精度。
- 指数(又称作特性值,或范围数):表示有效数字的偏移量,通过下面的方式影响值:
   浮点值=有效数字 x 基底指数,再加上它的符号。

### 宏常量

下面的表格显示了在这个头文件中定义的不同值的名字,以及在所有实现中它们的最大最小值。

当一组宏存在 FLT\_,DBL\_和 LDBL\_的前缀时,以 FLT\_ 开头的应用于 float 类型,以 DBL\_ 开头的适用于 double,以 LDBL\_\_ 开头的适用于 long double。

名字	值	代表	描述
FLT_RADIX	2 或 > 2	基数(RADIX)	所有浮点类型的基底 (float,double 和 long double)
FLT_MANT_DIG DBL_MANT_DIG LDBL_MANT_DIG		尾数数字 (MANTissa DIGits)	有效数字的精度,也就是说,数字的 个数和有效数字保持一致。
FLT_DIG DBL_DIG LDBL_DIG	6 > 6 10 或 10 或 10 3 10 3	数字(DIGits)	四舍五入成浮点数和还原后不改变的 十进制数字 的个数。

(float.h) 97

(float.h) 98

头文件

## <vector>

### Vector 头文件

定义 vector 容器类的头文件

## 类

类名	描述
vector	向量 (类模板)
vector <bool></bool>	bool 向量 (类模板特化)

# 函数

类名	描述
begin	指向头部的迭代器 (函数模板)
end	指向尾部的迭代器 (函数模板)

类模板

### std::vector

templete < class T, class Alloc = allocator<T> > class vector; //generic template

#### vector

Vector 是序列式容器,表示大小可变的数组。

和数组一样的地方是,vector使用连续的空间位置存储元素,这就意味着可以使用带偏移量的普通指针来访问其中的元素,就和像在数组中一样高效。但是和数组不一样的是,vector的大小可以动态改变,容器会自动处理它们的存储。

vectors 内部使用一个动态分配的数组来存储它们的元素。当新元素被插入时,这个数组为了增加大小可能需要被重新分配,这意味着分配一个新数组,并将所有元素移动到这个新数组中。在处理时间方面这是一个相对昂贵的开销,因此,当元素被添加到容器时,vectors 不会每次都重新分配空间。

vector 容器可能会分配一些额外的存储空间来适应可能的增长,因此容器真实的 capacity 可能会大于它当前包含的所有元素的大小(也就是它的 size)。不同库可以使用不同的增长策略来平衡内存使用和重新分配,但无论如何,重新分配的区间大小应该呈对数级增长,这样单个元素插入 vector 的尾部才能分摊成常数时间复杂度(请查看 push back)。

因此,和数组相比,vector会消耗更多的内存来换取管理存储以及动态增长的高效性。

与其他动态序列式容器(deques, lists 和 forward\_lists)相比, vector 访问它的元素还是很高效的,在尾部添加和移除元素相对也很高效。在除了尾部以外的位置插入或移除元素, vector都没有其他容器高效,并且比 lists 和 forward\_lists 拥有更少的稳定的迭代器(迭代器会失效)。

### 容器属性

#### 序列化

序列式容器中的元素排列在一个严格线性的序列中。元素可以通过它们在序列中的位置来访问。

#### 动态数组

允许直接访问序列中的任何元素,即使通过指针算数,并且能相对快速地从序列尾部添加/删除元素

### 内存分配器感知的

容器使用一个内存分配器对象来动态处理它的存储需求。

### 模板参数

Т

元素的类型。

仅仅当T保证移动的时候不抛出异常,实现才能在重新分配内存的时候进行优化,用移动元素的方式代替拷贝。

别名是成员类型 vector::value\_type

Alloc

内存分配器对象的类型,用来定义存储分配器模型。默认使用 allocator 类模板,它定义了最简单的内存分配模型并且是与值无关的。

别名是成员类型 vector::allocator\_type

## 成员类型

#### C++98

类型名	定义	注释
value_type	第一个模板参数 (T)	
allocator_type	第二个模板参数 (Alloc)	默认值 为:allocator <value_< td=""></value_<>
reference	allocator_type::reference	对于默认的 allocator value_type&
const_reference	allocator_type::const_reference	对于默认的 allocator const value_type&
pointer	allocator_type::pointer	对于默认的 allocator value_type*
const_pointer	allocator_type::const_pointer	对于默认的 allocator const value_type*
iterator	一个指向 value_type 的随机访问迭代器	可以转化为 const_ite
const_iterator	一个指向 const value_type 的随机访问 迭代器	
reverse_iterator	reverse_iterator <iterator></iterator>	
const_reverse_iterator	reverse_iterator <const_iterator></const_iterator>	
difference_type	一个有符号整数类型,相当于: iterator_traits <iterator>::difference_type</iterator>	通常和 ptrdiff_t 一样
size_type	一个无符号整数类型,可以表示任何 difference_type 的非负值	通常和 size_t 一样

### C++11

类型名	定义	注》
value_type	第一个模板参数 (T)	
allocator_type	第二个模板参数 (Alloc)	默认值 为:allocator<
reference	value_type&	
const_reference	const value_type&	
pointer	allocator_traits <allocator_type>::pointer</allocator_type>	对于默认的 all value_type*
const_pointer	allocator_traits <allocator_type>::const_pointer</allocator_type>	对于默认的 all const value_ty
iterator	一个指向 value_type 的随机访问迭代器	可以转化为cc
const_iterator	一个指向 const value_type 的随机访问迭代器	
reverse_iterator	reverse_iterator <iterator></iterator>	
const_reverse_iterator	reverse_iterator <const_iterator></const_iterator>	
difference_type	一个有符号整数类型,相当于: iterator_traits <iterator>::difference_type</iterator>	通常和 ptrdiff_
size_type	一个无符号整数类型,可以表示任何 difference_type 的非负值	通常和 size_t

# 成员函数

非成员函数重载

模板特殊化