

24. L'analyse financière par les ratios

Les états financiers livrent des montants bruts ; les ratios leur donnent du sens en les rapportant les uns aux autres. Ils répondent à trois questions : l'entreprise est-elle rentable ? est-elle solide (pas trop endettée) ? peut-elle honorer ses échéances (liquide) ? Ce chapitre présente les ratios essentiels et l'effet de levier financier appliqué à l'entreprise.

24.1 Les ratios de rentabilité

La rentabilité rapporte un profit à ce qui a permis de le générer.

Marge nette = Résultat net / Chiffre d'affaires

ROA = Résultat / Total actif (rentabilité économique)

ROE = Résultat net / Capitaux propres (rentabilité financière)

La **marge nette** mesure la profitabilité par euro de vente. Le **ROA** (*return on assets*) mesure l'efficacité de l'ensemble des actifs, indépendamment de leur financement. Le **ROE** (*return on equity*) mesure ce que l'entreprise rapporte aux actionnaires — c'est le ratio que ces derniers scrutent le plus.

24.2 Les ratios de structure et d'endettement

Ils jaugent la solidité du passif et la dépendance à la dette.

Gearing = Dette financière nette / Capitaux propres

Un **gearing** (ratio d'endettement) élevé signale une forte dépendance à la dette — plus de risque, mais aussi plus de levier. On suit aussi la **capacité de remboursement** (Dette nette / EBE), qui indique combien d'années de profit opérationnel seraient nécessaires pour rembourser la dette : au-delà de 3 à 4 ans, la prudence s'impose.

24.3 Les ratios de liquidité

La liquidité mesure la capacité à payer ses dettes à court terme. Le **ratio de liquidité générale** (*current ratio*) rapporte l'actif circulant aux dettes à court terme :

Ratio de liquidité = Actif circulant / Dettes à court terme

Un ratio supérieur à 1 indique que l'entreprise pourrait couvrir ses échéances courtes avec ses actifs courts. On surveille aussi le **besoin en fonds de roulement (BFR)** = stocks + créances clients – dettes fournisseurs : c'est l'argent immobilisé par le cycle d'exploitation, qu'il faut financer. Un BFR qui dérape assèche la trésorerie même d'une entreprise rentable.

24.4 L'effet de levier financier

Comme pour l'immobilier (chapitre 17), la dette amplifie la rentabilité des fonds propres tant que la rentabilité économique dépasse le coût de la dette. La relation, avant impôt, s'écrit :

$$\text{ROE} = \text{ROA} + (\text{ROA} - i) \times (\text{Dette} / \text{Capitaux propres})$$

Exemple — le levier financier Une entreprise dégage un ROA de 10 %. Elle peut emprunter à $i = 4\%$. Sans dette : ROE = **10 %**. Avec une dette égale à ses capitaux propres ($D/CP = 1$) : ROE = $10\% + (10 - 4) \times 1 = \mathbf{16\%}$. Le levier a dopé la rentabilité des actionnaires — mais si le ROA tombait à 2 % (sous le coût de la dette), le levier jouerait à l'envers : ROE = $2\% + (2 - 4) \times 1 = \mathbf{0\%}$. Le levier amplifie dans les deux sens.

24.5 Exercices

- **Rentabilité.** Résultat net 80, chiffre d'affaires 1 000, capitaux propres 400, total actif 1 000. Calculez la marge nette, le ROE et le ROA.
- **Endettement.** Dette nette 600, EBE 150. En combien d'années de profit opérationnel l'entreprise pourrait-elle rembourser sa dette ? Ce niveau est-il prudent ?
- **Levier.** ROA 8 %, coût de la dette 5 %, dette = 2 × capitaux propres. Calculez le ROE. Que se passe-t-il si le ROA chute à 3 % ?

Corrigés

1. Marge nette = $80 / 1\,000 = \mathbf{8\%}$; ROE = $80 / 400 = \mathbf{20\%}$; ROA = $80 / 1\,000 = \mathbf{8\%}$. L'écart ROE > ROA révèle un effet de levier favorable.
2. $600 / 150 = \mathbf{4\text{ ans}}$. C'est à la limite haute du raisonnable : au-delà, l'endettement devient préoccupant, car il faudrait quatre années entières de profit opérationnel pour se désendetter.
3. ROE = $8\% + (8 - 5) \times 2 = 8 + 6 = \mathbf{14\%}$. Si le ROA chute à 3 % : ROE = $3\% + (3 - 5) \times 2 = 3 - 4 = \mathbf{-1\%}$. Le levier, favorable en haut de cycle, détruit la rentabilité dès que l'activité se retourne — d'où le danger d'un endettement excessif.