

# Roteiro de Instalação e Configuração

Módulo CardSE - VEE

Para segurança de seu ambiente, consulte sempre o documento Guia de Implementação SiTef PCI que pode ser encontrado na pasta de instalação do SiTef ou no link



## CardSE Vee\_Guia de Instalação

Versão: 1.0

Data: 14/05/2019

Página 2 de 14

## Conteúdo

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO	
3.	PRÉ-REQUISITOS	
4.	CONFIGURAÇÃO DO TROCO SIMPLES NO MÓDULO CARDSE	
5.	CARGA DE TABELAS	
6.	VISUALIZADOR DE TABELAS CARDSE	9
7.	SITEFWEB	10
8.	TRANSAÇÕES PERMITIDAS JUNTO A ADMINISTRADORA VEE	10
9.	CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV)	11
9.1	INTERFACE CLISITEF	11
9	2.1.1 Venda via Carteira Digital	
9	0.1.2 Cancelamento de Venda via Carteira Digital	12
9.2	INTERFACE CLIENT MODULAR	13
9	9.2.1 Venda via Carteira Digital	13
9	2.2.2 Cancelamento de Venda via Carteira Digital	14
10.	HISTÓRICO DE VERSÕES	14

Página 3 de 14

## 1. Introdução

Este documento destina-se ao usuário que pretende instalar e configurar o módulo CardSE com o produto VEE no SiTef 5, SiTef 6 ou no SitDemo 6.

## 2. Descrição do Negócio

O CardSE é um módulo do SiTef que possibilita transacionar com diversas bandeiras através de uma única conexão.

As **Carteira Digitais** são sistemas de pagamento sem cartão físico, que tem como conceito a identificação do cliente por alguma informação ou dispositivo que permita a sua individualização.

O autorizador VEE realiza transações de compra Voucher (alimentação / refeição).

## 3. Pré-Requisitos

Abaixo apresentamos as versões mínimas das interfaces, conforme a versão do SiTef ou SitDemo utilizada:


Nome	Versão mínima para o SiTef 5	Versão mínima para o SiTef 6	Versão mínima para o SitDemo 6
Client Modular	5.0.2.104	6.1.2.104P	6.1.2.104\$
CliSiTef	5.0.115.26.r2	6.2.115.26.r2	6.2.115.26.r2

As interfaces dos PDV's somente são compatíveis com a versões específicas do SiTef/SitDemo informadas acima.

Página 4 de 14

## 4. Configuração do Troco Simples no módulo CardSE


Acessar o menu Iniciar ▶ Programas ▶



Em seguida selecione a guia **CardSE**, serão apresentadas as opções abaixo:



Na guia Estabelecimento, configurar:



**Empresa:** Selecione a empresa no qual deseja configurar. Caso o SiTef esteja configurado como monoempresa a empresa utilizada é a 00000000, não permitindo selecionar outra empresa.



#### CardSE Vee\_Guia de Instalação


Versão: 1.0
Data: 14/05/2019
Página 5 de 14

## Identificação Lojista:


**SiTef Produção**: Informar o CNPJ do estabelecimento.

SiTef Simulado: Informar um CNPJ fictício.

Em **Habilitar Produto** deve ser realizada a habilitação do autorizador VEE para transacionar no CardSE. Para isto, basta checar a caixa ao lado de seu nome.



O Código de Estabelecimento informado pelo autorizador deve ser configurado na tela abaixo:



Depois de configurado, pressione o botão <u>Salvar</u>, em seguida <u>Retornar</u>

Versão: 1.0


Data: 14/05/2019

Página 6 de 14

Na guia **Comunicação**, configurar a interface utilizada para comunicação com o autorizador.

## SiTef Produção:

• Interface TCPIP/Direto, realizar a configuração conforme informado abaixo:



Endereço IP Primário: Informar o endereço IP de destino

Porta TCP: 22286

#### Formato do Tamanho:

- Se a comunicação for TCP/IP direto com a autorizadora, configurar Binário (Low High).
- Se a comunicação for com o Gateway, configurar Binário (Low High).

**Configuração Geral:** Selecionar as opções SiTef-GW e S.E (essas opções devem ser marcadas quando a comunicação está sendo apontada para a Software Express).

Caso tenha duas conexões IP, sendo uma primária e a outra secundária, efetuar a mesma configuração com os dados da conexão secundária.



#### CardSE Vee\_Guia de Instalação

Versão: 1.0
Data: 14/05/2019
Página 7 de 14

## SiTef Simulado:

 Por se tratar de um ambiente Simulado, os dados de comunicação são dados fictícios, não havendo a comunicação real com o Host/Autorizador, quem responde a comunicação é um simulador interno.

Dessa forma pode ser utilizada qualquer interface, informando dados fictícios, por exemplo:

Endereço IP Primário: Informar um endereço IP fictício, exemplo 1.2.3.4

Porta TCP: Informar uma porta "socket" fictícia, por exemplo 7001.

Depois de configurado, pressione o botão <u>Salvar</u>, em seguida <u>Retornar</u>

Ao retornar para a tela do configurador, selecionar a opção Arquivo – Sair.

Configuração CardSE realizada com sucesso!



Página 8 de 14


## 5. Carga de Tabelas

Acessar o menu Iniciar ▶ Programas ▶



Este aplicativo realiza uma baixa das configurações habilitadas para o estabelecimento. Em ambiente de **produção**, é realizada uma conexão com a CardSE, a qual envia essas configurações ao SiTef.

Selecionar a opção CardSE ► Carga, clicar na empresa SiTef que deseja efetuar a carga de tabelas e clicar no Botão 'Enviar'.






Versão: 1.0

Data: 14/05/2019

Página 9 de 14

## 6. Visualizador de Tabelas CardSE

Acessar o menu Iniciar ► Programas ►



Este aplicativo permite apenas visualizar os dados que desceram na tabela da Vee. Qualquer alteração em ambiente de **produção**, deve ser solicitada para a Vee, e após, realizar uma nova carga de tabelas.

Selecione a opção CardSE:






Página 10 de 14

## 7. SiTefWeb

Abaixo apresentamos as versões mínimas das aplicações para usuários do SiTefWeb:

Nome	Descrição	Versão Mínima
SiTefWeb	Aplicativo SiTefWeb	21/01/2019
ExpCli	Exportador Cliente	1.19.1-1
ExpServ	Exportador Servidor	1.19.2-5



## 8. Transações Permitidas junto a Administradora Vee

Descrição
Venda via Carteira Digital
Cancelamento de Venda via Carteira Digital

Versão: 1.0

Data: 14/05/2019

Página 11 de 14

## 9. Configuração do Ponto de venda (PDV)

#### 9.1 Interface CliSiTef

Importante: Verificar se a CliSiTef utilizada é compatível com o SiTef/SitDemo que será utilizado, conforme descrito no item 3.Pré-Requisitos.

Para habilitar a entrada via Carteira Digital, é necessário incluir no arquivo CliSiTef.ini os seguintes parâmetros:

[Geral]

TransacoesAdicionaisHabilitadas=7;8

Onde,

- 7 Menu de Pagamento Carteira Digital
- 8 Menu de Cancelamento Carteira Digital

Para maiores informações sobre as transações, é necessária a leitura do documento abaixo:

• CliSiTef – Interface com a aplicação – Carteiras Digitais – x.xx.pdf

#### 9.1.1 Venda via Carteira Digital

Essa transação pode ser realizada de forma indireta através do menu de pagamentos (função 0), ou pela forma direta (função 122).

Selecionar a opção **Carteira Digital**, a Carteira Digital **VEE** e após selecionar o tipo de entrada **CPF** ou **Token**. Seguir com o fluxo da transação.







Página 12 de 14

Selecione o Tipo de Entrada 1:CPF;2:Token;

#### 9.1.2 Cancelamento de Venda via Carteira Digital

Essa transação pode ser realizada de forma indireta através do menu Administrativo (função 110) ou do menu de Cancelamento (função 200), ou pela forma direta (função 123).

Selecionar a opção **Cancelamento de Transação**, o tipo de cancelamento **Cancelamento Carteira Digital**, a Carteira Digital **VEE**, e após selecionar o tipo de entrada **CPF** ou **Token**. Seguir com o fluxo da transação.



Página 13 de 14

#### 9.2 Interface Client Modular

Importante: Verificar se o Client Modular utilizado é compatível com o SiTef/SitDemo que será utilizado, conforme descrito no item 4.Pré-Requisitos.

Para habilitar as transações de Carteira Digital, é necessário incluir no arquivo **ClientTrn.ini** os seguintes parâmetros:


[BOTOES\_HABILITADOS] btCarteirasDigitais=1

Para maiores informações sobre as transações, é necessária a leitura do documento abaixo:

• Especificacao do ClientSitef – Carteiras Digitais.pdf

#### 9.2.1 Venda via Carteira Digital

Essa transação pode ser realizada de forma indireta através do menu de Pagamentos (**função CRT**) ou de forma direta (**função CARTDIGI**, campo **701-000 = 0**).



Após, selecionar a Carteira Digital VEE e Confirma.



Selecionar a opção CPF ou Token.



Seguir com o fluxo da transação.

Versão: 1.0

Data: 14/05/2019

Página 14 de 14

## 9.2.2 Cancelamento de Venda via Carteira Digital


Essa transação pode ser realizada de forma indireta através do menu Administrativo (função ADM ou função CNC) ou de forma direta (função CARTDIGI, campo 701-000 = 1).



Selecionar a Carteira Digital VEE.



Selecionar a opção CPF ou Token.



Seguir com o fluxo da transação.

## 10. Histórico de Versões

Versão	Alteração
x.x.10.24	Versão Inicial com o produto Vee