```
# File name : 02 - 搭建LVS/DR-HA高可用负载均衡
# Description: 02 of Web2.0 大型网站架构试验
 Requirement: 01 - 系统及网络 虚拟环境搭建
 Copyright (C), fkoo, 2008, All Rights Reserved.
 Author: Far Young Chen / fkoo (fkoo.com@gmail.com)
 URL: http://www.fkoo.net
# 说明: 本案例仅以DR(直接路由)方式实现 LVS
VO2 安装 piranha LVS/DR
#----安装LVS运行环境:
# 用 nohup 命令启动安装脚本在后台运行,同时将屏幕输出到当前目录下 nohup.out 文件中:
# 经测试用 LAMP--with-apxs2--ensable-cli.sh 脚本安装, piranha-gui 服务能正常启动
# 说明: piranha-gui 依赖安装了 apache 和 php (apxs2 的 apache2handler 模式) 运行环境
[root@V02 ~]# nohup /mnt/hgfs/share/LAMP--with-apxs2.sh &
# 查看 shell 进程 PID:
                                    [root@V02 ^]# ps -al |grep sh
# 杀掉所有 shell 进程的PID, 中断安装:
                                     root@V02 ~ # kill -9 PID
# 查看安装脚本执行进度
                                     [root@V02 ~]# more nohup.out | grep OK
# nohup .sh 执行完毕后, 由于 LVS/DR 上不用跑 mysql 服务, 关闭之
service mysal stop
chkconfig mysal off
#----安装LVS软件-
# 安装 ipvsadm, 为 LVS 管理软件
# 编译 piranha 的 RPM 源码包, 为 LVS 功能软件
[root@V02 ~]#
rpm -ivh /mnt/hgfs/share/ipvsadm-1.24-11.i386.rpm
rpm -i /mnt/hgfs/share/piranha-0.8.4-9.3.el5.0.1.src.rpm
cd /usr/src/redhat/SPECS
rpmbuild -bp piranha.spec
cd /usr/src/redhat/BUILD/piranha
[root@T254 piranha]# my /usr/src/redhat/BUILD/piranha/Makefile /usr/src/redhat/BUILD/piranhaMakefile.bak
[root@T254 piranha] # cp /mnt/hgfs/share/Makefile.piranha-gui /usr/src/redhat/BUILD/piranha/Makefile
```

```
# 说明:安装php后 libphp5.so 模块文件所在位置为 /usr/local/apache/modules/
[root@V02 piranha]# vi Makefile
#Location of libraries // 修正默认 $(LIBDIR) 为 /usr/local
DEFAULT LIBDIR = /usr/local
# Web Installation. // 修正 libphp5.so 的 modules 路径; httpd 命令路径; 注意 ln 前面的缩进是 Tab 键,而不能是空格
             ln -sf $(LIBDIR)/apache/modules $(HADIR)/modules
             ln -sf /usr/local/apache/bin/httpd $(SBIN)/piranha gui
[root@V02 piranha]# // 开始安装 piranha
make && make install
cd ../..
#rm -rf BUILD/piranha
#rm -rf SPECS/piranha.spec
#rm -rf SOURCES/piranha*
mv /etc/sysconfig/ha/conf/httpd.conf /etc/sysconfig/ha/conf/httpd.conf.bak
cp /mnt/hgfs/share/httpd.conf.piranha-gui /etc/sysconfig/ha/conf/httpd.conf
#----按需修改默认的 piranha-gui 服务-----
#修改 piranha-gui 的 httpd. conf, 以匹配相应的设置
[root@V02 redhat]# vi /etc/sysconfig/ha/conf/httpd.conf
# 删除所有 LoadModule 项, 仅保留 php5 module 项即可
LoadModule php5 module
                     modules/libphp5.so
# 修改监听端口号 3636 为自定义的 6666
#修改 用户名 / 用户组 为上述自定义的 fkoo / fkoogroup
Listen 6666
User fkoo
Group fkoogroup
#修改 Options 为 -Indexes 从而关闭 web 目录的目录树浏览
   # 设定此目录允许访问IP段为: 192.168.1.0/255.255.255.0
   AllowOverride All
   Options -Indexes Includes FollowSymLinks
   Order denv, allow
   Denv from all
   Allow from 192, 168, 1, 0/255, 255, 255, 0
</Directory>
AllowOverride All
```

```
Order deny, allow
    # 设定此目录允许访问IP段为: 192.168.1.0/255.255.255.0
   Deny from all
   Allow from 192, 168, 1, 0/255, 255, 255, 0
   AuthUserFile "/etc/sysconfig/ha/conf/piranha.passwd"
    AuthGroupFile /dev/null
   AuthName "access to the piranha web GUI"
   AuthType Basic
   <Limit GET>
       # 修改 〈Limit GET〉下 require user piranha 为 上述预置设定的用户名 fkoo
       require user fkoo
    </Limit>
</Directory>
cp /usr/sbin/piranha-passwd /mnt/hgfs/share/piranha-passwd
#修改 piranha-gui 的默认登录用户名 piranha 为预置设定的用户名 fkoo
# 同时须修正 htpasswd 命令的实际路径为 /usr/local/apache/bin/htpasswd
#同时修正 piranha. passwd 所属的 用户名. 用户组 为预置设定的 fkoo. fkoogroup
[root@V02 redhat]# vi /usr/sbin/piranha-passwd
       /usr/local/apache/bin/htpasswd -b $DEST/piranha.passwd fkoo "$password"
       /usr/local/apache/bin/htpasswd -c -b $DEST/piranha.passwd fkoo "$password"
chown fkoo, fkoogroup $DEST/piranha, passwd
# 将默认的 piranha-gui 服务登录用户名由 piranha 改为预置设定的 fkoo, 组名改为 fkoogroup # 说明: 例中的数值 60,14198 依据各自系统可能不同; 使用者无需照样更改, 请保持您系统数值原样
cp /etc/passwd /mnt/hgfs/share/passwd.piranha-gui
cp /etc/shadow /mnt/hgfs/share/shadow.piranha-gui
cp /etc/group /mnt/hgfs/share/group.piranha-gui
[root@V02 redhat]# vi /etc/passwd
fkoo:x:60:60::/etc/sysconfig/ha:/dev/null
[root@V02 redhat]# vi /etc/shadow
fkoo:!!:14198:::::
[root@V02 piranha]# vi /etc/group
fkoogroup:x:60:
#-----启动 piranha-gui 服务,并设置密码-
# 至此,如果安装成功则可以正常启动 piranha-gui 服务
# 说明: piranha-gui 服务不依赖 apache 服务,无需同时开启 httpd 服务
[root@V02 redhat]# service piranha-gui start
 修改预置设定用户 fkoo 的登录密码, 需要重复确认输入
```

```
# 说明:设定密码成功后显示 Updating password for user fkoo
[root@V02 redhat]# piranha-passwd
# 说明: 查看设定的密码, 显示为已经过加密的格式
[root@V02 redhat]# cat /etc/sysconfig/ha/conf/piranha.passwd
fkoo:geVL81nMXL0dI
#----编辑LVS的配置文件-
cp /etc/sysconfig/ha/lvs.cf /mnt/hgfs/share/lvs.cf.V02
cp /etc/sysconfig/ha/lvs.cf /mnt/hgfs/share/lvs.cf.V03
[root@V02 redhat]# vi /etc/sysconfig/ha/lvs.cf
serial no = 1
primary = 10.0.0.2
service = 1vs
backup active = 1
backup = 10. 0. 0. 3
heartbeat = 1
heartbeat port = 539
keepalive = 6
deadtime = 18
network = direct
debug level = NONE
monitor links = 1
virtual HTTPVS {
     active = 1
    address = 10.0.0.1 eth0:1
    vip nmask = 255, 255, 255, 255
    port = 80
    send = "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n"
    expect = "HTTP"
    use regex = 0
    load monitor = none
     scheduler = wrr
    protocol = tcp
    timeout = 6
    reentry = 15
    quiesce server = 0
     server W11 {
        address = 10, 0, 0, 11
        active = 1
        weight = 1
```

```
server W12 {
       address = 10.0.0.12
       active = 1
       weight = 1
    server W13 {
       address = 10.0.0.13
       active = 1
       weight = 1
      说明:初步测试, LVS 服务器本身不能作为 Realserver: 调度进程会挂起在 LVS 服务器
      因此注释掉相关配置
     server V02 {
        address = 10.0.0.2
        active = 1
        weight = 1
     server V03 {
        address = 10.0.0.3
        active = 1
        weight = 1
#-----管理 LVS 服务
#用 chkconfig (系统服务启动管理工具)添加 pulse, piranha-gui 服务
#说明: piranha-gui 服务提供 LVS 的 WEB 管理界面; pulse 为 LVS 的后台运行程序
# 设置 pulse 服务为默认开机启动
# 出于安全考虑,设置 piranha-gui 服务为默认开机不启动(需要通过 WEB 设置 LVS 时可手工启动服务)
# 启动 pulse, piranha-gui 服务
[root@V02 redhat]#
chkconfig --add piranha-gui
chkconfig — add pulse
chkconfig pulse on
chkconfig piranha-gui on
service pulse start
service piranha-gui restart
#说明:以后台 vi /etc/sysconfig/ha/lvs.cf 方式修改 LVS 配置后,需要手工重载 pulse 服务,使配置生效;
# 手工重启 piranha-gui 服务后, WEB 管理界面获得更新的显示
[root@V02 redhat]#
service pulse reload
```

```
service piranha-gui restart
service ipvsadm save
ipvsadm -Ln
#----LVS 路由转发--
# 检查 ip_forward 路由转发功能是否开启; 0 表示关闭, 1 表示开启
[root@V02 redhat]# cat /proc/sys/net/ipv4/ip forward
#若 ip forward 为 0 关闭;修改并激活设置为开启
[root@V02 redhat]# vi /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip forward = 1
# 使 sysctl.conf 配置立即激活生效
[root@V02 redhat]# (二选一即可)
sysctl -p
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip forward
VO3 安装 piranha LVS
#基本与 VO2 相同, 只需对调 lvs.cf 中的 primary 和 backup 的 IP 即可
#----编辑LVS的配置文件-----
[root@V02 redhat]# vi /etc/sysconfig/ha/lvs.cf
primary = 10.0.0.3
backup = 10. 0. 0. 2
#基本与 VO2 相同, 只需对调 lvs.cf 中的 primary 和 backup 的 IP 即可
#----编辑LVS的配置文件-----
[root@V02 redhat]# vi /etc/sysconfig/ha/lys.cf
primary = 10.0.0.3
backup = 10.0.0.2
ping -I 10.0.0.1 192.168.1.x
W11 安装 LVS
                                    Realserver 支持
nohup /mnt/hgfs/share/LAMP--without-apxs2.sh &
#-----路由转发-----
# 检查 ip_forward 路由转发功能是否开启; 0 表示关闭, 1 表示开启
[root@V02 redhat]# cat /proc/sys/net/ipv4/ip forward
```

```
#若 ip forward 为 0 关闭:修改并激活设置为开启
[root@V02 redhat]# vi /etc/sysctl.conf
net. ipv4. ip forward = 0
# 使 sysctl.conf 配置立即激活生效
「root@V02 redhat]# (二选一即可)
sysct1 -p
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip forward
# 目的: Realserver 不主动向默认网关 T254 发送请求, T254 不将 VIP 的 MAC 替换为 Realserver 的 MAC
#-----为响应 VIP 的请求做哑设备的配置:
# 永久(重启后不丢失)新建哑设备 dummy0, 并将 漂移 VIP 10.0.0.1 绑定其上
# 在 W11 上添加到 漂移 VIP 10.0.0.1 的永久路由(重启后不丢失) 到哑设备 dummy0 上
[root@W11 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-dummy0
DEVICE=dummv0
BROADCAST=10. 0. 0. 1
IPADDR=10. 0. 0. 1
NETMASK=255, 255, 255, 255
ONBOOT=ves
[root@W11 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-dummy0
10. 0. 0. 1/32 via 0. 0. 0. 0 dev dummy0
# 重启 network 服务, 使 dummyO 设备生效
[root@W11 ~]# service network restart
# 此处的命令与上面效果相同;不同在于为即时生效命令,重启后丢失
[root@W11 ~]#
ifconfig dummy0 10.0.0.1 broadcast 10.0.0.1 netmask 255.255.255.255 up
route add -host 10.0.0.1 dev dummy0
#-----关闭 Realserver 的被动 ARP广播响应-
# 在 /etc/sysctl.conf 中添加
[root@W11 ~]# vi /etc/sysctl.conf
net.ipv4.conf.dummv0.arp ignore = 1
net. ipv4. conf. dummv0. arp announce = 2
net. ipv4. conf. all. arp ignore = 1
net. ipv4. conf. all. arp announce = 2
# 应用修改的 sysctl. conf 配置, 使生效
[root@W11 ~]# sysct1 -p
# 此处的命令与上面效果相同:不同在于为即时生效命令,重启后丢失
[root@W11 ^{-}]#
```

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dummy0/arp ignore
echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dummy0/arp announce
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp ignore
echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp announce
#将 arptables if 设置为开机自动启动
[root@W11 ~7#
rpm -ivh /mnt/hgfs/share/arptables jf-0.0.8-13.fc10.i386.rpm
chkconfig arptables jf on
# 清空所有的链
# 丢弃目的地址为 VIP 10.0.0.1 的包
# 将返回给 VIP 10.0.0.1 的数据包源地址改为本 Realserver 的 IP, 直接返回给客户端
# 保存 arptables
[root@W11 ~]#
arptables -- flush
arptables -A IN -d 10.0.0.1 -j DROP
arptables -A OUT -d 10.0.0.1 -j mangle --mangle-ip-s 10.0.0.11
service arptables if save
# 列出当前活动的 arptables
# 显示已保存的 arptables 配置文件
[root@W11 ~]#
arptables --list
cat /etc/sysconfig/arptables
#----定制测试页面
# 在 apache 的 DocumentRoot 所在目录下新建标题和页面内容为 W11 的页面
[root@W11 ~]# vi /usr/local/apache/htdocs/index.html
<html>
<head>
 <title> W11 </title>
 <meta http-equiv="refresh" content="10">
</head>
<body>
W11
</body>
</html>
W12, W13 安装 LVS Realserver 支持
```

Real server R210 / R211 / R212 分别做以下各自的配置 [root@R210 share]# vi /var/www/index.html <html> <head> <title> R210 </title> <meta http-equiv="refresh" content="10"> </head> <body> R210 </body> $\langle htm1 \rangle$ [root@R211 share]# 在R211上配置Realserver参数 rpm -ivh arptables if-0.0.8-9.i386.rpm chkconfig — level 2345 arptables if on arptables -- flush arptables -A IN -d 10.10.10.200 -j DROP arptables -A OUT -d 10.10.10.200 -j mangle --mangle-ip-s 10.10.10.211 service arptables if save arptables --list cat /etc/sysconfig/arptables [root@R211 share]# vi /var/www/index.html <html> <head> <title> R211 </title> <meta http-equiv="refresh" content="10"> </head> <body> R211 </body> $\langle \text{/html} \rangle$ 「root@R212 share]# 在R212上配置Realserver参数 rpm -ivh arptables if-0.0.8-9.i386.rpm chkconfig — level 2345 arptables if on arptables -- flush arptables -A IN -d 10.10.10.200 -j DROP arptables -A OUT -d 10.10.10.200 -i mangle --mangle-ip-s 10.10.10.212 service arptables if save arptables --list cat /etc/sysconfig/arptables

```
[root@R212 share]# vi /var/www/index.html
<html>
 <head>
 <title> R212 </title>
 <meta http-equiv="refresh" content="10">
 </head>
<body>
R212
</body>
</html>
[root@Realservers share]#表示在每个Realserver上做相同的操作
[root@Realservers share]# netstat -nr
Kernel IP routing table
                                            Flags MSS Window irtt Iface
Destination
            Gateway
                             Genmask
10. 10. 10. 200 0. 0. 0. 0
                            255, 255, 255, 255 UH
                                                     0 \ 0
                                                                 0 lo
[root@Realservers share]#cat /etc/sysconfig/arptables
[0:0] -A IN -d 10.10.10.200 -j DROP
[0:0] -A OUT -d 10.10.10.200 -j mangle --mangle-ip-s 10.10.10.210
#测试时, 开启的浏览器客户端数量不要为Real servers数量的倍数, 可能会不轮询更新, 而保持现有Real server Session
###################
# 用 nohup 命令启动安装脚本在后台运行,同时将屏幕输出到当前目录下 nohup.out 文件中:
[root@W11~]# nohup /mnt/hgfs/share/LAMPinstall--without-apxs2--enable-cli--without-mysql.sh &
                                             [root@V02 \sim]# ps -a1 |grep sh [root@V02 \sim]# kill -9 PID
# 查看 shell 进程 PID:
# 杀掉所有 shell 进程的PID, 中断安装:
                                             [root@V02 ~]# more nohup.out | grep OK
# 查看安装脚本执行进度
#----E0F----
# 下一篇: 02 - 搭建LVS-HA高可用负载均衡 / 02 of Web2.0 大型网站架构试验
[root@W11 ~] # nohup /mnt/hgfs/share/LAMPinstall-no.sh &
[root@W11 ~] # ls /usr/local/php-fcgi/bin/
pear peardev pecl php php-cgi php-config phpize
[root@W11 ~]# tail -25 nohup.out
Installing PHP SAPI module:
                               cgi
[root@W13 ~] # nohup /mnt/hgfs/share/LAMPinstall-ac.sh &
```

```
[root@W13 ~]# 1s /usr/local/php-fcgi/bin/
php-config phpize
[root@W13 ~]# tail -25 nohup.out
Installing PHP SAPI module:
                                apache2handler
[root@V02 ~]# nohup /mnt/hgfs/share/LAMPinstall-a.sh &
pear peardev pecl php php-config phpize
[root@V02 ~]# tail -35 nohup.out
Installing PHP SAPI module:
                                apache2handler
[root@V03 ~]# nohup /mnt/hgfs/share/LAMPinstall-c.sh &
root@V03 ~]# ls /usr/local/php-fcgi/bin/
php-cgi php-config phpize
[root@V03~]# tail -18 nohup.out
Installing PHP SAPI module:
                                cgi
# 为支持 php 页面编辑 Apache 配置文件,添加 AddType 和 index.php 语句
# vi /usr/local/apache/conf/httpd.conf
vi /etc/httpd/httpd.conf
cp /etc/httpd/httpd.conf /mnt/hgfs/share/httpd.conf.fcgid.php
my /etc/httpd/httpd. conf /etc/httpd/httpd. conf. apache. php. bak
cp /mnt/hgfs/share/httpd. conf. apache. php /etc/httpd/httpd. conf
service httpd restart
<IfModule mime module>
   AddType application/x-httpd-php .php
   AddType application/x-httpd-php-source .phps
</IfModule>
<IfModule dir module>
   Directory Index index. php index. html index. htm
</IfModule>
# 安装 CGI/FastCGI - mod fcgid 模块支持
cp /mnt/hgfs/share/mod fcgid. 2. 2. gz /tmp/
cd /tmp
tar zxvf mod fcgid. 2. 2. gz
```

```
cd mod fcgid. 2. 2
make top dir=/usr/local/apache
make install top dir=/usr/local/apache
cd ..
rm -rf mod fcgid. 2.2*
LoadModule fastcgi module modules/mod fastcgi.so
<IfModule mod fastcgi.c>
        AddHandler fastcgi-script .php .fcgi .fcg .fpl
</IfModule>
LoadModule fcgid module modules/mod fcgid.so
<IfModule mod fcgid.c>
       AddHandler fcgid-script .php .pv .pl .fcgi
       SocketPath /tmp/fcgid.sock
       IdleTimeout 600
       ProcessLifeTime 3600
       MaxProcessCount 8
       DefaultMinClassProcessCount 3
       DefaultMaxClassProcessCount 3
       IPCConnectTimeout 20
       IPCCommTimeout 48
</IfModule>
# remarked this!
    Options Indexes FollowSymLinks
   AllowOverride None
   Order allow, deny
   # new insert for fcgid
   FCGIWrapper /usr/local/php-fcgi/bin/php-cgi .php
   FCGIWrapper /usr/local/php-fcgi/bin/php-cgi .php5
   Options ExecCGI SymLinksIfOwnerMatch
   Allow from all
</Directory>
# 安装 CGI/FastCGI - mod fastcgi 模块支持
cp /mnt/hgfs/share/mod fastcgi-2.4.6. tar. tar /tmp/
cd /tmp
tar xvf mod fastcgi-2.4.6. tar. tar
cd mod fastcgi-2.4.6
```

cp Makefile.AP2 Makefile
make top_dir=/usr/local/apache
make install top_dir=/usr/local/apache
cd ..
rm -rf mod_fastcgi-2.4.6*