Manip 1 : capacité calorifique de l'eau

Référence: Rien

Pour avoir moins de paramètres à mesurer :

- Il faut mettre l'eau à T ambiante dans le calorimètre avant et attendre la thermalisation, ce qui diminue le nombre de températures en jeu (pour ne pas avoir $T_{calo} \neq T_{ef}$).
- On met le calorimètre sur la balance pour peser directement l'eau qu'on rajoute dans le calorimètre.

Protocole 1:

On utilise un petit vase Dewar + son support en bois.

- 1. Mesurer la masse du calorimètre + son support en bois (m_{calo})
- 2. Ajouter une quantité d'eau à T ambiante (T_f) et mesurer la masse $(m_{Calo} + m_{ef})$
- 3. Chauffer de l'eau par une bouilloire. Mesurer (T_c) par thermocouple.
- 4. Ajouter une quantité de cette eau chaude et mesurer la masse $(m_{Calo} + m_{ef} + m_{ec})$

Ajouter ces données dans le code en attendant la thermalisation à T_{ea}

- 5. Attendre la thermalisation et mesurer (T_{eq})
- 6. Par le code de Monte-Carlo identifier la capacité C_{calo} [J/K]

Si la transformation est adiabatique et on néglige la capacité thermique de l'air :

$$Q_{ec} + Q_{ef} + Q_{calo} = 0 \text{ donc } C_{calo} = \frac{m_{ec} c_{eau} (T_{eq} - T_C) + m_{ef} c_{eau} (T_{eq} - T_f)}{(T_f - T_{eq})}$$

Protocole 2:

- 7. On refait l'étape (1) et (2) et (3)
- 8. Ajouter une masse de plomb et mesurer la masse $(m_{Calo} + m_{ef} + m_{Pb})$

Ajouter le plomb doucement jusqu'en-bas car le Vase peut se casser (hyper fragile) On peut aussi peser le plomb en avance ...

Il faut mettre le thermoplongeur à l'envers (vers l'extérieur) pour avoir de la place pour Pb

- 9. Ajouter une quantité d'eau chaude et mesurer la masse ($m_{Calo} + m_{ef} + m_{Pb} + m_{ec}$) Ajouter ces données dans le code en attendant la thermalisation à T_{eq}
- 10. Attendre la thermalisation et mesurer (T_{eq})
- 11. Par le code de Monte-Carlo identifier la capacité massique c_{Pb} [J/kg/K]

$$\begin{split} Q_{ec} + Q_{ef} + Q_{calo} + Q_{Pb} &= 0 \\ \text{par } c_{Pb} &= \frac{C_{calo}(T_{eq} - T_f) + m_{ec}c_{eau}(T_{eq} - T_c) + m_{ef}c_{eau}(T_{eq} - T_f)}{m_{Pb}(T_f - T_{eq})} \end{split}$$







N'importe quel cristallisoir pour mettre l'eau à T ambiante et mesurer sa température



Quand on met le plomb, on inverse le thermoplongeur pour avoir de la place dans le vase

