O2OMobile配置文档


项目结构

- framework(BeeFramework框架)
- services(BeeFramework services组件)
 - bee.services.wizard (引导页组件)
 - 。 bee.services.location (地理位置组件)
 - bee.services.share (分享组件)
 - 。 bee.services.share.sinaweibo(新浪微博组件)
 - 。 bee.services.share.tencentOpen(QQ空间组件)
 - bee.services.share.weixin (微信组件)
- O2OMobile
 - 。 AppConfig.h(API URL及环境、分享Key相关配置)
 - AppConfig.m
 - AppDelegate.h
 - AppDelegate.m
 - components
 - controller
 - controller.h
 - controller.m
 - ErrorMsg.h
 - ErrorMsg.m
 - 。 generated (协议生成文件)
 - O2OMobile.h
 - O2OMobile.mm
 - model
 - model.h (model头文件)
 - model.mm
 - UserModel.h
 - UserModel.m(用户model)
 - OrderInfoModel.h
 - OrderInfoModel.m (订单model)
 -
 - view_iPhone
 - AppBoard_iPhone.h(App根视图)
 - AppBoard_iPhone.m
 - components (视图组件)
 - resource
 - splash (引导页资源)
 - html(邀请好友html页面)
 - language(语言文件配置)
 - templates (<u>视图模板</u>)
 - A0_HomeBoard_iPhone.h
 - A0_HomeBoard_iPhone.m
 - A0_HomeBoard_iPhone.xml (首页主视图)A0_ServiceBoard_iPhone.h
 - A0_ServiceBoard_iPhone.m
 - A0_ServiceBoard_iPhone.xml (需要帮助视图)
 - A0_RequestListBoard_iPhone.h
 - A0_RequestListBoard_iPhone.m
 - A0_RequestListBoard_iPhone.xml (周边需求视图)
 -
 - Supporting Files
 - 。 Images.xcassets(资源图片)

framework和services的使用


BeeFramework

BeeFramework从目录拖入到工程目录




Services组件

services从目录拖入到工程目录




文件中引用、使用service



工程文件相关配置

编译配置


更改App名称




真机调试

真机调试需要开发者账号和创建App IDs,XCode中设置Boundle ID,Code Signing Identity,Provisioning Profile.


• 开发者账号和创建App IDs



● 设置Boundle ID



• 设置Code Signing Identity, Provisioning Profile



API URL相关配置

配置API URL

- AppConfig.h 中更改宏
 - 。 APP_DEVELOPMENT_API_URL (开发环境)
 - 。 APP_TEST_API_URL (测试环境)
 - 。 APP_PRODUCT_API_URL (生产环境)

```
#pragma mark - APP API URL

#undef APP_DEVELOPMENT_API_URL
#define APP_DEVELOPMENT_API_URL @"http://dev.o2omobile.cn"

#undef APP_TEST_API_URL
#define APP_TEST_API_URL @"http://dev.o2omobile.cn"

#undef APP_PRODUCT_API_URL
#define APP_PRODUCT_API_URL @"http://demo.o2omobile.cn"
```

配置API 环境

- AppConfig.h 中更改宏
 - APP_DEVELOPMENT (环境开关, 0: 生产环境, 1: 开发)

#pragma mark - APP Environment


#undef APP_DEVELOPMENT
#define APP_DEVELOPMENT (0)

分享相关配置

- 配置分享相关Key
 - 。 AppConfig.h 中更改宏

更新UI配置


• 更新icon&LaunchImage




• 更新引导页



• 更新切图



• 更新UI文字显示



相关链接

- O2OMobile
- ECMobile
- 关于我们