

Consulta de precios con teléfono, etiqueta sin precio y ofertas

Preparado para Gerardo · GaneshaStores · Ya instalado y funcionando

Qué cambió, en pocas palabras

1. Consultar precio	Una pantalla nueva del POS pensada para el teléfono con escáner. El empleado aprieta el gatillo y ve al instante el nombre, la talla y el color, el precio en dólares y en bolívares, cuántas unidades quedan en esa tienda y todas las demás tallas y colores de ese mismo modelo. No se puede vender ni editar nada desde ahí.
2. Etiqueta sin precio	La etiqueta de la tienda de ropa ya no lleva el precio: en su lugar el nombre va más grande, la talla y el color en su propia línea, y el código de barras más alto. Así, cuando un precio cambia, ya no hay que reimprimir etiquetas . En la juguetería el precio se sigue imprimiendo. Las etiquetas viejas que ya están pegadas se siguen escaneando : no hay que reetiquetar la tienda.
3. Ofertas	Ahora el descuento se guarda en el sistema: un % con fecha de fin sobre un producto, sobre un modelo con todas sus tallas, o sobre una categoría completa. El teléfono lo muestra y la caja lo cobra sola . Cuando llega la fecha de fin, la oferta se quita sola. Solo el dueño puede crear y quitar ofertas.
4. Cambiar el código	Los empleados que ya podían añadir productos ahora también pueden cambiarle el código de barras a un producto, con un botón. Cada quien solo en la tienda que le corresponde.
5. Aviso nuevo	El "% de descuento" que se ponía al imprimir etiquetas nunca cambió el precio en la caja : solo se dibujaba en el papel. Ahora la pantalla lo avisa en rojo, para que nadie imprima una etiqueta con un precio que la caja no va a cobrar.

Antes de empezar · el teléfono

El teléfono escáner tiene que estar configurado en modo **"teclado"** y con la tecla **Enter** al final de cada lectura. Esa configuración se deja hecha el día de la instalación. No hay que instalar ninguna aplicación: el POS se abre como una página web y se puede agregar a la pantalla de inicio como un ícono.

Importante

Las pruebas de la sección **C (Ofertas)** cambian lo que cobra la caja de verdad. Hágalas **fuera del horario de atención**, sobre **un producto de prueba**, y **desactive la oferta al terminar**. Todo lo demás se puede probar en cualquier momento.

Antes de empezar · la tasa del día

La primera persona que entre hoy a **Consultar precio** verá "Falta la tasa BCV de hoy". La escribe una sola vez y queda guardada para todos los teléfonos y computadoras del día. Si la tasa sube otra vez el mismo día, el botón **Actualizar tasa** la corrige.

A. Consultar precio (en el teléfono)

A.1 · Lo básico

Con qué cuenta: cualquier empleado (cajero)

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ Entrar al POS en el teléfono con el usuario del empleado y tocar Consultar precio en el menú.	La casilla de escaneo aparece lista, con el cursor puesto.
☐ Escanear tres productos seguidos sin tocar la pantalla .	Cada uno sale en menos de un segundo y el cursor nunca se pierde.
☐ Fijarse si aparece el teclado del teléfono.	No debe aparecer. Si hace falta escribir a mano, el botón Teclado lo activa.
☐ Mirar el precio en bolívares.	Debe corresponder al precio en dólares por la tasa del día.
☐ Mirar las unidades disponibles.	Tiene que ser el stock de su tienda, no el total de las dos.
☐ Tocar uno de los "Últimos escaneos" de abajo.	Vuelve a consultar el producto y muestra el precio de ahora, no uno guardado.

A.2 · Las variantes del modelo

Con qué cuenta: cualquier empleado

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ Escanear una talla de un modelo que tenga varias (por ejemplo un jean).	Abajo salen todas las tallas y colores de ese modelo, con su stock y su precio, y la escaneada queda resaltada.
☐ Tocar otra de esas tallas.	La ficha cambia a esa talla.
☐ Escanear un producto que no tenga variantes.	Dice "Este producto no tiene variantes registradas". Es lo normal en la juguetería.

A.3 · Los avisos

Con qué cuenta: cualquier empleado

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ Escribir un código inventado y dar Enter.	"Código no encontrado", mostrando el código leído.
☐ Buscar un producto que se haya eliminado del inventario.	"No disponible" y no muestra precio, para que nadie dé el precio de algo que ya no se vende.

A.4 · La prueba que justifica todo el proyecto

Con qué cuenta: dueño + un empleado

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ Cambiar el precio de un producto desde Inventario .	Se guarda el precio nuevo.
☐ Volver a escanear ese producto en el teléfono.	Muestra el precio nuevo al instante , sin haber reimpreso ninguna etiqueta.

A.5 · Quién ve qué

Con qué cuenta: probar con dos cuentas distintas

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ Entrar como dueño y cambiar de tienda con el selector de arriba.	El stock que se muestra cambia de sucursal.
☐ Entrar como cajero .	Solo ve su tienda asignada, sin selector. Escanear un producto de la otra tienda igual da el precio, pero el stock que muestra es el de su tienda.

B. Etiquetas

B.1 · La etiqueta sin precio

Con qué cuenta: dueño o cualquier cajero

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ Ir a Etiquetas → pestaña Códigos de Barras .	El interruptor nuevo viene puesto en Sin precio .
☐ Agregar al mismo lote un producto de ropa y uno de juguetes .	En la columna Cómo sale , el de ropa dice "Sin precio" y el de juguetes muestra su precio. Arriba aparece un aviso de que el lote mezcla las dos tiendas.
☐ Imprimir y medir la etiqueta con una regla .	Las dos miden 62 x 29 mm, igual que siempre.
☐ Escanear la etiqueta nueva con el teléfono, desde unos 20 cm.	La lee, y más fácil que las viejas.
☐ Escanear una etiqueta vieja de las que ya están pegadas en la tienda.	Sigue funcionando . Esto es lo que evita tener que reetiquetar todo.
☐ Cambiar el interruptor a Con precio e imprimir otra vez.	Sale igual que siempre, con el precio.

B.2 · El aviso del descuento

Con qué cuenta: dueño o cualquier cajero

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ En Etiquetas , escribir cualquier número en "Descuento Global (%)".	Aparece un aviso rojo: ese descuento solo se imprime en el papel, la caja va a seguir cobrando el precio completo . Para que la caja lo cobre hay que cargarlo como oferta.
☐ Lo mismo en Inventario → seleccionar un producto → panel "Descuento Rápido".	Mismo aviso rojo, diciendo cuánto va a cobrar la caja de verdad.
☐ Volver a poner el descuento en 0.	El aviso desaparece.

C. Ofertas

Recuerde: haga esta sección fuera del horario de atención y desactive las ofertas de prueba al terminar.

C.1 · Crear y ver una oferta

Con qué cuenta: solo el dueño

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ Menú → Ofertas → Nueva oferta → "Un producto" → elegir un producto de prueba → 20% → sin fecha de fin.	Antes de guardar se ve una vista previa : a cuántos productos afecta y el precio antes y después.
☐ Escanear ese producto en el teléfono .	Sale el precio anterior tachado, el precio nuevo y un sello rojo OFERTA -20% .
☐ Escanear ese producto en la caja .	Entra al carrito con el precio de oferta y debajo dice "antes \$...".
☐ Cerrar una venta de prueba con ese producto y mirarla en el historial.	Se cobró el precio con descuento, no el precio completo.

C.2 · Imprimir la etiqueta de una oferta

Con qué cuenta: solo el dueño

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ En la lista de Ofertas , tocar Imprimir etiqueta en la oferta recién creada.	Abre la pantalla de Etiquetas con ese producto ya cargado en el lote, sin tener que buscarlo otra vez.
☐ Crear una oferta sobre un modelo (todas sus tallas) y tocar Imprimir etiqueta .	Carga todas las tallas de ese modelo de una vez.
☐ Mirar una oferta de categoría .	Esa no tiene botón de imprimir, a propósito: puede tocar cientos de productos y sería un error caro en papel.

C.3 · Las reglas

Con qué cuenta: solo el dueño

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ Crear además una oferta de categoría al 10% que cubra ese mismo producto, y volver a escanearlo.	Sigue ganando la del producto (20%), porque es la más específica.
☐ Ponerle a una oferta una fecha de fin de ayer , o desactivarla.	Desaparece sola de la caja y del teléfono, sin tocar nada más ni reimprimir.
☐ Hacer un cambio de producto llevándose un producto en oferta.	El total que muestra la pantalla es el que el sistema acepta. Si apareciera el mensaje "El total cambió mientras registrabas el cambio", avísele al desarrollador .
☐ Limpiar : desactivar las ofertas de prueba y anular la venta de prueba.	La caja vuelve a cobrar los precios normales.

C.4 · Quién puede tocar las ofertas

Con qué cuenta: un cajero cualquiera

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ Mirar el menú con una cuenta de cajero.	No aparece Ofertas .
☐ Escribir a mano la dirección de Ofertas en el navegador del cajero.	Lo devuelve a la pantalla de ventas. No entra ni de solo lectura.
☐ Escanear en la caja un producto que tenga oferta, con ese mismo cajero.	Sí la ve y sí la cobra. Lo único que no puede es crearlas ni quitarlas.

D. Cambiar el código de un producto

D.1 · Que funcione

Con qué cuenta: dueño, o empleado con permiso de añadir productos

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ Inventario → tocar un producto de prueba → Editar .	Debajo del campo del código aparece el botón Cambiar código . El campo ya no se edita escribiendo encima: solo por ese botón.
☐ Tocar Cambiar código y leer el aviso.	Advierte que las etiquetas ya pegadas con el código anterior dejarán de escanear .
☐ Escribir un código nuevo y guardar.	Se guarda y la lista muestra el código nuevo de inmediato.
☐ Escanear el código nuevo en la caja y en el teléfono.	Funciona en los dos.
☐ Escanear el código viejo .	Ya no responde. Hay que reetiquetar esas unidades.
☐ Intentar ponerle un código que ya sea de otro producto .	"Ese código ya pertenece a otro producto". No lo deja.
☐ Imprimir la etiqueta de ese producto desde Inventario.	Sale ya con el código nuevo.

D.2 · Quién puede

Con qué cuenta: probar con cada tipo de cuenta

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ Dueño , en su tienda activa.	Ve el botón y funciona.
☐ Cajero sin permiso de reposición .	No ve el botón. En su lugar dice "No tienes permiso para cambiar el código de este producto".
☐ Cajero que repone solo en su tienda , sobre un producto de su tienda.	Ve el botón y funciona.
☐ El mismo cajero, sobre un producto de la otra tienda.	El sistema lo rechaza: "Ese producto es de otra sucursal". No alcanza con esconder el botón: el servidor también lo revisa.
☐ Cajero que repone en todas las tiendas .	Ve el botón y funciona en cualquiera de las dos.

E. Que nada de lo de siempre se haya roto

Esta es la sección más importante. Hágala **sin ninguna oferta activa**. Todo tiene que dar exactamente los mismos números que antes.

Con qué cuenta: dueño

Qué hacer	Qué tiene que pasar
☐ Una venta normal, sin ofertas.	El total y los precios son los de siempre.
☐ Una venta con descuento manual y canje de puntos.	Los mismos números de siempre.
☐ Un cambio de producto desde el historial.	Se registra sin errores.
☐ Un ajuste masivo de precios y su Deshacer .	Sube y baja los precios igual que antes.
☐ Un lote de etiquetas con precio .	Salen exactamente igual que siempre.
☐ Las etiquetas de regalo, de logo doble y la tarjeta de agradecimiento.	No se tocaron: salen igual.

Lo que queda en manos del dueño

Normativa de precios. En Venezuela la SUNDDE exige que los precios estén marcados. Se recomienda que Gerardo **lo confirme con su contador o asesor** antes de quitar el precio de las etiquetas de toda la tienda. Si hiciera falta volver atrás, la versión "**Con precio**" sigue disponible y se activa con un solo clic.

Clientes sin precio a la vista. El cliente tendrá que preguntar. Conviene tener siempre un empleado con el teléfono en el piso de venta y un aviso visible: "Consulta el precio con nuestro personal".

Un solo teléfono. Si se pierde, se daña o se descarga, la caja sigue mostrando el precio al escanear, igual que hoy. Se puede agregar un segundo teléfono.

Sin internet no se pueden consultar precios. Los datos móviles sirven de respaldo.

Notas de la prueba