



idealo Direktkauf OXID Modul

Installations- und Konfigurationsanleitung für OXID eShop CE/PE/EE ab 4.9.x


Stand: 10.08.2015



1. Installation

1.1 Inhalt aus dem Ordner "copy_this" kopieren

In dem idealo Direktkauf OXID Modulpaket befindet sich der Ordner **copy_this**. Kopieren Sie den Inhalt aus diesem Ordner in das Hauptverzeichnis Ihres OXID eShops (FTP – binärer Übertragungsmodus).



1.2 Install.sql ausführen


Wechseln Sie im OXID Administrationsbereich zu **Service > Tools** und importieren die **install.sql** Datei aus dem Modulpaket. Nachdem Sie die SQL Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf **"Update starten"**, damit die Änderungen an der Datenbank übernommen werden.






1.3 VIEWS updaten

Im OXID Administrationsbereich unter **Service > Tools** können Sie die Datenbank VIEWS updaten. Betätigen Sie dafür den Button "**VIEWS jetzt updaten**".



1.4 idealo Direktkauf OXID Modul aktivieren

Aktivieren Sie das Modul im OXID Administrationsbereich unter **Erweiterungen > Module > idealo Direktverkauf OXID**.






1.5 Temp Verzeichnis leeren

Leeren Sie das Temp Verzeichnis (tmp) in Ihrem OXID eShop Hauptverzeichnis. Die enthaltene .htaccess-Datei sollte dabei aber **NICHT** gelöscht werden!



1.6 Grundeinstellungen aufrufen

Die Grundeinstellungen können jetzt über **Erweiterungen > Module > idealo Direktkauf OXID** aufgerufen werden.





1.7 idealo Direktkauf OXID Modul Cronjobs einrichten

Damit die Synchronisation der Bestelldaten funktioniert, müssen die folgenden Cronjobs eingerichtet werden:

YOUR_SHOP/modules/fcIdealo/batch/fcidealo_import_orders_batch.php

Dieses Script importiert alle idealo direct Bestellungen in Ihren OXID eShop. Wir empfehlen diesen Cronjob alle 10 Minuten bis stündlich zu starten.

YOUR_SHOP/modules/fcIdealo/batch/fcidealo_send_status_batch.php


Dieses Script exportiert alle Informationen zur Auftragsabwicklung, wie Stornierungsgrund und Shop Ordernummer an idealo direct. Wir empfehlen diesen Cronjob stündlich zu starten.



2. Konfiguration

2.1 Grundkonfiguration

Die Grundkonfiguration für das idealo Direktkauf OXID Modul können Sie unter **Erweiterungen > Module > idealo Direktkauf OXID > Einstellungen > Grundkonfiguration** vornehmen.




Konfiguration	Beschreibung
Modus	Test- oder Live Modus aktivieren.
Authentifizierungs-Token	Hier bitte Ihren persönlichen idealo direct Authentifizierungs-Token eintragen.
Error-Email-Adresse	Eine E-Mail Adresse für Fehlermeldungen.
Als Stornierungsgrund übermittelter Wert	Ein Standardwert, der bei stornierten Bestellungen übermittelt wird. Kunden Widerruf Vom Händler abgelehnt Retoure Bei bereits versandten Bestellungen, welche storniert werden, wird automatisch "Retoure" als Stornierungsgrund übermittelt. Bei allen anderen Fällen wird der ausgewählte Standardwert verwendet.
Logging aktiv	Das Logging aktivieren oder deaktivieren.



2.2 Zahlarten Zuweisung

Die Zahlarten Zuweisung für das idealo Direktkauf OXID Modul können Sie unter **Erweiterungen > Module > idealo Direktkauf OXID > Einstellungen > Zahlarten Zuweisung** vornehmen.




Konfiguration	Beschreibung
Credit Card Payment Method (Heidelpay)	OXID Zahlungsart für Heidelpay-Kreditkarte zuweisen.
SOFORT Überweisung Payment Method	OXID Zahlungsart für Sofortüberweisung zuweisen.
PayPal Payment Method	OXID Zahlungsart für PayPal zuweisen.



2.3 Lieferoptionen Zuweisung

Die Lieferoption Zuweisung für das idealo Direktkauf OXID Modul können Sie unter **Erweiterungen > Module > idealo Direktkauf OXID > Einstellungen > Lieferoption Zuweisung** vornehmen.




Konfiguration	Beschreibung
Post-Versand	OXID Versandart und Versanddienstleister für den Post-Versand zuweisen.
Spedition	OXID Versandart und Versanddienstleister für den Speditions-Versand zuweisen.



2.4 Konfiguration überprüfen

Eine Überprüfung der Konfiguration können Sie unter **Erweiterungen > Module > idealo Direktkauf OXID > Einstellungen > Konfiguration überprüfen** vornehmen.



Konfiguration	Beschreibung
Die Konfiguration ist vollständig!	Die idealo Direktkauf OXID Modulkonfiguration ist vollständig.
Bitte geben Sie einen Authentifizierungs-Token ein!	Es ist kein gültiger Authentifizierungs-Token hinterlegt.
Bitte geben Sie eine Email-Adresse für Errors ein!	Es ist keine E-Mail Adresse für Fehlermeldungen hinterlegt.