PARCOURS MODÉLISATION ET FINANCEMENT DE PROJET · NIVEAU 3 SUR 3 · 3 H

Financement de projet et covenants

Évaluer un investissement, construire un modèle Excel fiable et structurer un financement bancaire.

Objectifs

- Calculer le CFADS et le DSCR
- Suivre les covenants
- Lire un plan de financement

1. Le flux disponible pour le service de la dette

CFADS = EBITDA − impôt − variation du BFR − investissements de renouvellement. C'est le montant qui peut servir les intérêts, le capital et les loyers de crédit-bail.

2. Le ratio de couverture

DSCR = CFADS / (intérêts + capital + loyers). Les banques exigent un minimum, ici 1,20x ; en dessous, c'est un bris de covenant qui peut bloquer les dividendes ou rendre la dette exigible.

3. Le levier

Dette nette / EBITDA ≤ 3,5x. La dette nette inclut emprunts, crédit-bail et crédit relais, moins la trésorerie.

4. Le plan de financement

Ressources (CAF, apports, emprunts, crédit-bail, prime) moins emplois (investissements, BFR, remboursements, dividendes) = variation de trésorerie. Un plan bien construit retombe exactement sur la trésorerie du modèle.

À retenir

- DSCR = CFADS / service de la dette ≥ 1,20x
- Levier = dette nette / EBITDA ≤ 3,5x
- Le crédit-bail compte dans la dette
- Plan de financement équilibré chaque année

Mise en pratique

Exercice · CFADS de 150 MDH, intérêts 20, capital 60, loyers 30. Calculez le DSCR et concluez.

Corrigé · Service = 110 ; DSCR = 150 / 110 = 1,36x ≥ 1,20x : covenant respecté.

Validez ce niveau sur la plateforme : regardez la capsule vidéo, lisez ce support puis réussissez le quiz (4 bonnes réponses sur 5).