Chapitre 12 : L'énergie électromagnétique

I L'énergie du champ électromagnétique

A) Postulat

Un volume $d\tau$ dans lequel règne un champ électromagnétique (\vec{E}, \vec{B}) possède une énergie $dU_{em} = u_{em}d\tau$ où $u_{em} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0}B^2$

Pour un volume fini, on aura ainsi une énergie $U_{\it em} = \iiint u_{\it em} d \, \tau$.

Remarque:

Ce postulat généralise celui d'électrostatique.

De même qu'en général, on ne peut pas séparer \vec{E} et \vec{B} , les deux termes n'ont pas ici de sens individuellement.

B) Rayonnement

C'est la densité d'énergie électromagnétique $u_{\scriptscriptstyle em}$ qui se propage avec \vec{E} et \vec{B} .

II Bilan d'énergie électromagnétique

A) Equation de bilan

1) Bilan global

On considère une surface Σ dans un référentiel R:

On a
$$\frac{dU_{em}}{dt} = -\iint_{\Sigma} \vec{j}_{u_{em}} \cdot d\vec{S} + \iiint_{u_{em}} d\tau$$

On note $\vec{j}_{u_{em}} = \vec{\pi}$: vecteur de Poynting

Et $p = -\sigma_{u_{min}}$: énergie magnétique qui disparaît par unité de temps.

Ainsi,
$$\frac{dU_{em}}{dt} = - \iint_{\Sigma} \vec{\pi} \cdot d\vec{S} - \iiint p d\tau$$

2) Bilan local

$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\pi} = -p$$

B) Terme de création

1) Origine

- Le champ électromagnétique agit sur les charges, donc il y a un transfert d'énergie et donc une disparition d'énergie électromagnétique.
- Une charge *q* accélérée rayonne de l'énergie électromagnétique, donc crée un champ et donc de l'énergie.

2) Puissance volumique reçue par les porteurs

• Définition :

p est la puissance volumique perdue par le champ, donc reçue par les porteurs : $\mathcal{S}^2 U_{\rm em} = - p dt d\tau$.

- Expression:
- Puissance P_i reçue par q_i :

On a une force de Lorentz $\vec{F}_i = q_i(\vec{E} + \vec{v}_i \wedge \vec{B})$

Donc
$$P_i = \vec{F}_i \cdot \vec{v}_i = q_i \vec{v}_i \cdot \vec{E}$$

- Puissance volumique :

On a
$$dP = \sum_{i \in d\tau} P_i = \left(\sum_{i \in d\tau} q_i \vec{v}_i\right) \cdot \vec{E} = \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

Donc
$$\frac{dP}{d\tau} = \vec{j} \cdot \vec{E}$$
.

3) Cas des conducteurs ohmiques

• En régime permanent :

On a
$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$
.

Donc
$$p = \sigma \vec{E}^2 = \frac{\vec{j}^2}{\sigma}$$

Donc p>0, c'est-à-dire que le champ électromagnétique fournit de l'énergie au porteur.

Globalement, on a ainsi $P = \frac{U^2}{R} = RI^2$.

• En régime sinusoïdal,

$$< P > = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\underline{\vec{j}} \cdot \underline{\vec{E}} *) = \frac{1}{2} \underline{\vec{E}} \cdot \underline{\vec{E}} * \operatorname{Re}(\sigma) = \frac{1}{2} E^{2} \operatorname{Re}(\sigma), \text{ avec } \sigma = \frac{\sigma_{0}}{1 - i\omega\tau}.$$

- Si $\omega \tau \ll 1$, c'est-à-dire $\tau \ll T$.

On a
$$\sigma \approx \sigma_0$$
, et $\langle P \rangle = \frac{\sigma_0}{2} E^2 = \frac{j^2}{2\sigma_0} (E_{\text{eff}} = \frac{E}{\sqrt{2}})$

(Physiquement, le porteur de charge fait tellement de chocs qu'il ne « voit » pas le régime sinusoïdal)

- Si
$$\omega \tau >> 1$$
, $\sigma = \frac{i\sigma_0}{\omega \tau}$, et $< P >= 0$.

(Ici, le porteur fait plusieurs allers-retours avant de faire un choc)

C) Terme de flux

1) Origine

Le terme de flux vient de la propagation du champ électromagnétique.

2) Vecteur de Poynting

• Définition :

On a
$$\vec{\pi} = \vec{j}_{u_{em}}$$
, et $\delta^2 U_{em} = \vec{\pi} \cdot d\vec{S}dt$

• Expression :

On a
$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\pi} = -p$$

Et
$$u_{em} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$
, $p = \vec{j} \cdot \vec{E}$.

$$\begin{split} \vec{\nabla} \cdot \vec{\pi} &= -\vec{j} \cdot \vec{E} - \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ &= -\vec{j} \cdot \vec{E} - \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \cdot \left(\vec{\nabla} \wedge \vec{B} - \mu_0 \vec{j} \right) + \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot \vec{\nabla} \wedge \vec{E} \\ &= -\frac{1}{\mu_0} \vec{E} \cdot \vec{\nabla} \wedge \vec{B} + \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot \vec{\nabla} \wedge \vec{E} \\ &= \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \wedge \vec{B}) \end{split}$$

Ainsi,
$$\vec{\pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B} + \vec{\nabla} \wedge \vec{X}$$
.

Ainsi,
$$\vec{\pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B} + \vec{\nabla} \wedge \vec{X}$$
.

On prend $\vec{\pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}$

- En réalité, considérer le flux d'énergie à travers une petite surface n'a pas de sens physiquement, il n'en a que pour une surface fermée. On peut donc choisir en réalité \vec{X} comme on veut.
- En fait, quand on utilise cette sorte de « jauge », on trouve des résultats satisfaisant physiquement.

3) Vitesse de propagation de l'énergie électromagnétique

$$\overrightarrow{v_e dt} \longrightarrow d\overrightarrow{S}$$

La surface est traversée par l'énergie qui était contenue dans le cylindre.

On a

$$\delta^{2}U_{em} = \vec{\pi} \cdot d\vec{S}dt$$

$$= u_{em}d\vec{S} \cdot \vec{v}_{e}dt$$
Donc $\vec{\pi} = u_{em}\vec{v}_{e}$, ou $\vec{v}_{e} = \frac{\vec{\pi}}{u_{em}}$.

III L'énergie du champ magnétostatique

A) Densité d'énergie magnétostatique

On a
$$u_{em} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$
.

En magnétostatique, les équations de \vec{E} et \vec{B} sont découplées, et on peut alors considérer qu'il y a une part d'énergie électrostatique $u_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$ et une part magnétique $u_{ms} = \frac{1}{2\mu_0} B^2$.

B) Energie magnétostatique d'une répartition finie de courant

On considère une répartition finie de courant \vec{j} .

On cherche l'énergie magnétostatique contenue dans tout l'espace.

On a
$$U_{ms} = \iiint u_{ms} d\tau = \frac{1}{2\mu_0} \iiint \vec{B}^2 d\tau$$

Et
$$\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}$$

Donc
$$U_{ms} = \frac{1}{2\mu_0} \iiint \vec{B} \cdot \vec{\nabla} \wedge \vec{A} d\tau$$

Mais
$$\vec{B} \cdot \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B}) + \vec{A} \cdot \vec{\nabla} \wedge \vec{B}$$

Donc
$$U_{ms} = \frac{1}{2\mu_0} \iiint \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B}) d\tau + \frac{1}{2\mu_0} \iiint \vec{A} \cdot \vec{\nabla} \wedge \vec{B} d\tau$$

Calcul des termes:

On a
$$\frac{1}{2\mu_0} \iiint \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B}) d\tau = \frac{1}{2\mu_0} \oiint \vec{A} \wedge \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

On calcule sur une sphère de rayon r, qu'on fait ensuite tendre vers $+\infty$.

Pour r assez grand:



Il n'y a pas de terme monopolaire, donc $\vec{A} \propto \frac{1}{r^2}$ au moins.

De plus,
$$\vec{B} \propto \frac{1}{r^2}$$
, et $S \propto r^2$.

Donc le flux total à travers la surface est en $\frac{1}{r^2}$ et tend vers 0.

On a pour l'autre terme $\frac{1}{2\mu_0}\iiint \vec{A} \cdot \vec{\nabla} \wedge \vec{B} d\tau = \frac{1}{2}\iiint \vec{j} \cdot \vec{A} d\tau$

Donc
$$U_{ms} = \frac{1}{2} \iiint \vec{j} \cdot \vec{A} d\tau$$

Remarque:

- Pour connaître l'énergie dans *tout* l'espace, on n'a besoin de sommer que sur la répartition.
- Cette formule est valable aussi en ARQP magnétique.
- De façon analogue, on aura $U_{es} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \iiint E^2 d\tau = \frac{1}{2} \iiint \rho V d\tau$

IV Compléments

A) Quantité de mouvement du champ

1) Dualité onde-corpuscule

• Onde électromagnétique :

Pour une onde plane, on a une évolution en $e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$.



Dans le vide,
$$\Box \vec{E} = \vec{0}, \Box \vec{B} = \vec{0}$$

On a donc une relation $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$.

• Flux de photons :

$$\xrightarrow{\stackrel{+ + \stackrel{+}{\downarrow} + \stackrel{+}{\downarrow}}{\stackrel{+}{\downarrow} + \stackrel{+}{\downarrow}} d\tau}$$

- On note n le nombre de photons par unité de volume. On a $dN = nd\tau$
- Energie d'un photon = $\hbar \omega = h \nu$
- Vitesse $\vec{v} = c\vec{u}_x$
- Quantité de mouvement $\vec{p} = \frac{hv}{c}\vec{u}_x$.

2) Energie

• Ondulatoire:

$$u_{em} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \vec{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2$$

• Corpusculaire:

$$u_{em} = nh v = n\hbar \omega$$

3) Vecteur de Poynting

• Ondulatoire:

On a
$$\vec{\pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}$$

• Corpusculaire:

$$\xrightarrow{cdt} d\vec{S}$$

On a $\delta^2 U_{em} = cdS.dt \times nhv$

Donc $\vec{\pi} = u_{em} c \vec{u}_x = nh v c. \vec{u}_x$

Donc l'énergie se propage à la vitesse $\vec{v}_e = c\vec{u}_x$.

4) Densité de quantité de mouvement

• Corpusculaire:

Un volume $d\tau$ de photons a une quantité de mouvement $d\vec{p}$:

$$d\vec{p} = \frac{h v}{c} \vec{u}_x \times nd\tau$$

Donc
$$\frac{d\vec{p}}{d\tau} = \frac{h v n}{c} \vec{u}_x = \frac{\vec{\pi}}{c^2}$$
.

Ondulatoire :

Pour que les deux aspects de l'onde coïncident, on admet que le champ électromagnétique a aussi une densité de quantité de mouvement

$$\frac{d\vec{p}}{d\tau} = \frac{\vec{\pi}}{c^2} = \frac{1}{\mu_0 c^2} \vec{E} \wedge \vec{B} \text{, soit } \frac{d\vec{p}}{d\tau} = \varepsilon_0 \vec{E} \wedge \vec{B}.$$

• Exemple:

- On prend une lampe de poche, dans le vide, soumise à aucune force :



Si on ne considère pas la quantité de mouvement du champ électromagnétique, le système est isolé. Pourtant, lorsque la lampe est allumée, on observe un déplacement dans le sens opposé à l'ampoule, ce qui indique une variation de la quantité de mouvement du système.

- On a réussi à faire léviter des petits objets dans un laser suffisamment intense.

5) Densité de moment cinétique

On a
$$d\vec{\sigma}(O) = \overrightarrow{OP} \wedge d\vec{p}$$
, et donc $\frac{d\vec{\sigma}(O)}{d\tau} = \overrightarrow{OP} \wedge (\varepsilon_0 \vec{E} \wedge \vec{B})$.

B) Energie magnétique d'un ensemble de conducteurs filiformes



On va montrer que $U_{ms} = \frac{1}{2} \sum I_k \phi_k$ où ϕ_k est le flux de \vec{B} à travers le circuit k.

1) Démonstration

On a
$$U_{ms} = \frac{1}{2} \iiint \vec{j} \cdot \vec{A} d\tau = \frac{1}{2} \sum_{k} \iiint_{k} \vec{j} \cdot \vec{A} d\tau$$

Et donc en schématisation filiforme :

$$U_{ms} = \frac{1}{2} \sum_{k} \oint_{k} I_{k} d\vec{l} \cdot \vec{A} = \frac{1}{2} \sum_{k} I_{k} \iint_{k} \vec{\nabla} \wedge \vec{A} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{2} \sum_{k} I_{k} \phi_{k}$$

2) Discussion

• On a l'énergie *totale* dans tout l'espace,

C'est-à-dire l'énergie d'interaction entre les circuits et l'énergie propre.

• Energie propre d'un conducteur :

Comme on a une schématisation filiforme, le champ est divergent au voisinage de la répartition et donc $\phi_{k\to k}$ est infini, donc l'énergie propre aussi.

• Cas particulier:

Si les C_k sont indéformables et que l'intensité reste constante, l'énergie propre de chaque circuit est constante (mais infinie)

Et pour un déplacement, $\Delta U_{\rm m}=\Delta U_{\rm interaction}=\sum \frac{1}{2}I_{\rm k}\Delta\phi_{\rm k}$, qui pour le coup est finie.

C) Bilan énergétique d'un conducteur ohmique



On suppose que \vec{j} est uniforme, et que le conducteur a une conductivité σ . Puissance électromagnétique entrante :

$$P = - \iint \vec{\pi} \cdot d\vec{S} = \frac{-1}{\mu_0} \oiint \vec{E} \wedge \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

- Symétries, invariance :
- On a $\vec{E} = E(r)\vec{u}$,
- $\vec{B} = B(r)\vec{u}_{\theta}$

Donc le vecteur de Poynting est dirigé selon \vec{u}_r , c'est-à-dire que l'énergie électromagnétique dissipée par effet Joule sort par les parois latérales.

• Champs:

$$\vec{B}(R^+) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{u}_{\theta}$$
 (théorème d'Ampère)

$$\vec{E}(R^+) = \vec{E}(R^-) = \frac{\vec{j}}{\sigma}$$
 (continuité de la composante tangentielle)


Donc
$$\vec{\pi} = \frac{1}{\mu_0} \frac{j}{\sigma} \frac{\mu_0 I}{2\pi R} . (-\vec{u}_r)$$

Donc
$$P = \frac{I.j}{2\pi .R\sigma} \times 2\pi .Rh$$

Et, avec
$$I = j.S$$

$$P = I^2 \frac{h}{\sigma \cdot S} = I^2 \rho .$$

D) Bilan énergétique de la charge d'un condensateur



1) Champ électromagnétique

On a en ARQP
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{u}_z$$

Et
$$\vec{B} = \frac{r}{2}\mu_0 \frac{d\sigma}{dt}\vec{u}_\theta$$

2) Vecteur de Poynting

$$\vec{\pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B} = \frac{-r}{2\varepsilon_0} \sigma \frac{d\sigma}{dt} \vec{u}_r$$

Ainsi, l'énergie du condensateur arrive non pas par le bas, mais par les parois latérales du condensateur.