# Chapitre 6 : Capacités thermiques, calorimétrie

## I Enthalpie, capacité thermique isobare

## A) Enthalpie

Pour un système qui possède une équation d'état, on définit l'enthalpie H par H = U + PV. H est une fonction d'état du système (c'est une fonction des paramètres d'état P, V, T...)

## B) Capacité thermique isobare

Rappel: 
$$C_V = nC_{m,V} = m \times c_V = \frac{\partial U}{\partial T}\Big|_{V}$$
  
On définit  $C_P = nC_{m,P} = m \times c_P = \frac{\partial H}{\partial T}\Big|_{P}$ 

#### C) Transformation isochore

Transformation du système réalisée à V constant. On suppose que le travail des forces extérieures est réduit au travail de la pression extérieure.

Pour une transformation élémentaire :  $\delta W = -P_{\text{ext}}dV = 0$  car V est constant.

 $1^{\rm er}$  principe appliqué au système pour la transformation isochore :  $dU=\delta\!W+\delta\!Q=\delta\!Q$  . Donc  $\Delta U=U_{\rm final}-U_{\rm initial}=Q_{\tau}$  .

- Si la transformation est quasi-statique (toujours isochore): Pour une transformation élémentaire  $dU = \frac{\partial U}{\partial T}\Big|_{V} dT + \frac{\partial U}{\partial V}\Big|_{T} dV = \frac{\partial U}{\partial T}\Big|_{V} dT = C_{V} dT$ . Donc, par

$$\text{intégration } \Delta U = U_{\text{final}} - U_{\text{initial}} = \int\limits_{\text{initial}}^{\text{final}} dU = \int\limits_{T_1}^{T_2} C_V(V,T) dT \ \ (T_1 = T_{\text{initial}} \ , T_2 = T_{\text{final}}).$$

- Si la transformation est quelconque (mais toujours isochore) :  $\Delta U = U_{\text{final}} - U_{\text{initial}} = \Delta U_{\text{TQS}} = \int_{T_1}^{T_2} C_V(V,T) dT \text{ ($\Delta U$ ne dépend que de l'état final et initial,}$  il suffit de prendre une transformation quasi-statique avec ces mêmes états).

Donc, pour une transformation isochore quelconque  $\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} C_V(V, T) dT = Q_T.$ 

#### D) Transformation monobare

Transformation du système réalisée à  $P_{\rm ext}$  constante.  $P_{\rm l}({\rm intial}) = P_{\rm 2}({\rm final}) = P_{\rm ext}$ . On suppose que le travail des forces extérieures est réduit au travail de  $P_{\rm ext}$ .

Pour une transformation élémentaire, d'après le 1<sup>er</sup> principe :

$$dU = \delta W + \delta Q = -P_{\text{ext}}dV + \delta Q \iff \delta Q = dU + P_{\text{ext}}dV = d(U + P_{\text{ext}}V)$$

$$\Rightarrow \int_{1}^{2} \delta Q = \int_{1}^{2} d(U + P_{\text{ext}}V) \Leftrightarrow Q = [U + P_{\text{ext}}V]_{1}^{2} \Leftrightarrow Q = (U_{2} + P_{\text{ext}}V_{2}) - (U_{1} + P_{\text{ext}}V_{1})$$

$$\Leftrightarrow Q = (U_2 + P_2V_2) - (U_1 + P_1V_1) = H_2 - H_1 = \Delta H$$

- Si la transformation est quasi-statique et isobare ( $P_{\Sigma} = P_{\text{ext}}$ , pour tout t):

Pour une transformation élémentaire,  $dH = \frac{\partial H}{\partial T}\Big|_{P} dT + \frac{\partial H}{\partial P}\Big|_{T} dP = \frac{\partial H}{\partial T}\Big|_{P} dT = C_{P} dT$ 

Donc 
$$\Delta H = \int_{1}^{2} dH = \int_{1}^{2} C_{P}(P,T)dT$$

- Si la transformation est monobare quelconque : soit une transformation quasistatique isobare telle que les états initial et final soient les mêmes. H est une fonction

d'état, donc 
$$\Delta H_{\tau} = \Delta H_{\tau QS} = \int_{1}^{2} C_{P}(P,T)dT = Q$$

#### E) Généralisation

#### 1) Capacité thermique d'une transformation

On considère une transformation quasi-statique, et on suppose que le travail des forces extérieures est réduit à celui de  $P_{\text{ext}}$ .

D'après le premier principe, on a :

$$dU = \delta Q + \delta W$$

$$\Leftrightarrow \delta Q = dU + P_{\text{ext}} dV = \frac{\partial U}{\partial T} \bigg|_{V} dT + \frac{\partial U}{\partial V} \bigg|_{T} dV + P_{\text{ext}} dV$$

$$\Leftrightarrow \delta Q = C_V dT + \left( \frac{\partial U}{\partial V} \Big|_T + P_{\text{ext}} \right) \times \underbrace{\frac{dV}{dT}}_{\text{pour une points}} \times dT$$

On définit  $C_{\tau} = \frac{\delta \mathcal{Q}}{dT}\Big|_{\tau}$ .  $C_{\tau}$  est la capacité thermique de la transformation.

(On a alors 
$$C_{\tau} = C_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\Big|_T + P_{\text{ext}}\right) \times \frac{dV}{dT}\Big|_{\tau}$$
, mais inutile à connaître)

Exemples:

Transformation isochore :  $C_{\tau} = C_{V}$ 

Transformation isobare :  $C_{\tau} = C_{P}$ 

Transformation isotherme :  $C_{\tau} = \infty$  (car dT = 0)

Transformation adiabatique :  $C_{\tau} = 0$  (car  $\delta Q = 0$ )

## 2) Cas où $\frac{\delta W}{\text{n'est pas réduit à }} - P_{\text{ext}} dV$

Pour une transformation isochore,  $dU = \delta W + \delta Q = -\underbrace{P_{\text{ext}} dV}_{=0} + \delta W_{\text{autres}} + \delta Q$ 

$$\Delta U = W_{\text{autres}} + Q = \int_{T_1}^{T_2} C_V(P, T) dT$$

Si la transformation est monobare, on a de même :

$$\Delta H = W_{\text{autres}} + Q = \int_{T_1}^{T_2} C_P(P, T) dT$$

## II Capacités thermiques

#### A) Gaz parfaits

Pour un gaz parfait monoatomique,  $U = \frac{3}{2}nRT \Rightarrow C_V = \frac{\partial U}{\partial T}\Big|_V = \frac{dU}{dT} = \frac{3}{2}nR$ 

Pour un gaz parfait diatomique,  $C_V$  dépend uniquement de T. Pour des températures usuelles  $C_V \approx \frac{3}{2} nR$ .

$$H = U + PV = U(T) + nRT = H(T)$$

H=U+PV=U(T)+nRT=H(T)Le gaz parfait satisfait la  $2^{\rm ème}$  loi de Joule : l'enthalpie ne dépend que de T.

$$C_P = \frac{\partial H}{\partial T}\Big|_P = \frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + nR = C_V(T) + nR$$
.

Le gaz parfait vérifie la relation de Mayer :  $C_P - C_V = nR$  ou  $C_{m,P} - C_{m,V} = R$ 

Pour un gaz parfait monoatomique,  $C_{m,P} = \frac{3}{2}R + R = \frac{5}{2}R$ 

Pour un gaz parfait diatomique aux températures usuelles,  $C_{m,P} = \frac{5}{2}R + R = \frac{7}{2}R$ 

On définit  $\gamma = \frac{C_P}{C_P}$ : rapport des capacités thermiques (moyen mnémotechnique pour se souvenir de l'ordre :  $\gamma > 1$  pour un gaz parfait monoatomique). Pour un gaz parfait monoatomique,  $\gamma = \frac{5}{3}$ . Pour un gaz parfait polyatomique,  $\gamma = \frac{C_p(T)}{C_p(T)} = \gamma(T)$ .

Pour un gaz parfait diatomique aux températures usuelles,  $\gamma \approx \frac{7}{5} = 1,40$ .

On a: 
$$\begin{cases} C_{m,P} = C_{m,V} + R \\ \frac{C_P}{C_V} = \frac{C_{m,P}}{C_{m,V}} = \gamma \Leftrightarrow \begin{cases} C_{m,V} = \frac{R}{\gamma - 1} \\ C_{m,P} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \end{cases}$$

Remarque : un gaz réel ne vérifie ni la relation de Mayer, ni les 1ère et 2ème lois de Joule.

#### B) Phases condensées

Phases liquides et solides, environ 1000 fois plus denses que la phase gazeuse  $H = U + PV \approx U$  car  $PV \ll U$  (Assez bonne approximation au moins pour les conditions de pression proches des conditions normales)

Pour une transformation quasi-statique quelconque :

$$dU = \frac{\partial U}{\partial T}\Big|_{V} dT + \underbrace{\frac{\partial U}{\partial V}\Big|_{T}}_{\text{phase condensée}} donc incompressible,} = \frac{\partial U}{\partial T}\Big|_{V} dT = C_{V} dT$$

Pour une transformation quasi-statique isobare :

$$dH = \frac{\partial H}{\partial T}\Big|_{P} dT + \frac{\partial H}{\partial P}\Big|_{T} dP = \frac{\partial H}{\partial T}\Big|_{P} dT = C_{P} dT \text{ Or } dH \approx dU \text{ Donc } C_{V} dT \approx C_{P} dT \text{ .}$$

Donc  $C_V \approx C_P$ . Plus généralement, pour une transformation quelconque,  $C_V = C_P = C_T$ , dépendant de T mais indépendant de V (qui est constant).

$$dH = dU = \delta Q = C_V(T)$$


$$Q = \Delta U = \Delta H = \int_{1}^{2} C_{V}(T)dT$$

Définition : 1 calorie = quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température d'un gramme d'eau liquide de  $14,5^{\circ}$ C à  $15,5^{\circ}$ C sous  $P_{Atm} = 1$ Atm = cte .

= 
$$4.18 \text{ J.K}^{-1}.\text{g}^{-1}$$
  
=  $C_P(15^{\circ}\text{C,1Atm})$ 


## **III** Calorimétrie

= ensemble des méthodes expérimentales de mesure des capacités thermiques isobares A) Méthode des mélanges



Définition : masse en eau  $m_e$  du calorimètre, grandeur vérifiant  $\mu = m_e C'$ .

On introduit une masse  $m_1$  d'un solide de capacité thermique  $C_1$  inconnue, à la température  $T_1$ .



Système : calorimètre + eau + solide

La transformation est monobare ( $P_{\text{ext}} = \text{cte}$ )

La seule force extérieure qui peut avoir un travail non nul est la pression extérieure (si il y a un changement de volume)

D'après le premier principe, pour une transformation monobare :  $\Delta H = Q = 0$  (car la transformation est adiabatique donc Q = 0)

$$\Delta H = \Delta H_{\text{calorimètre}} + \Delta H_{\text{eau}} + \Delta H_{\text{solide}}$$

$$= \int_{T_0}^{T_2} \mu dT + \int_{T_0}^{T_2} m' C' dT + \int_{T_1}^{T_2} m_1 C_1 dT$$


$$= \int_{T_0}^{T_2} m_e C' dT + \int_{T_0}^{T_2} m' C' dT + \int_{T_1}^{T_2} m_1 C_1 dT$$

$$= m_e C' (T_2 - T_0) + m' C' (T_2 - T_0) + m_1 C_1 (T_2 - T_1)$$
(en supposant  $C, C'$  indépendants de  $T$  : phase condensée)
$$= (m_e + m') \times C' \times (T_2 - T_0) + m_1 C_1 (T_2 - T_1) = 0$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{(m_e + m') \times C' \times (T_2 - T_0)}{m_1 (T_1 - T_2)}$$

#### B) Méthode électrique

Mesure de la capacité thermique d'un liquide.



Calorimètre + résistance + fils : capacité thermique  $\mu = m_e C'$  (C' : capacité thermique de l'eau)

Système : calorimètre + résistance + fils + liquide

On fait passer un courant I entre t=0 (Etat initial,  $T=T_0$ ) et  $t=\Delta t$  (Etat final,  $T=T_1$ ).

D'après le premier principe (Transformation monobare, adiabatique) :

$$\Delta H = Q + W_{\text{élec}} = RI^2 \Delta t \quad (Q = 0 \text{ car adiabatique, et la résistance appartient au système})$$

$$= \Delta H_{\text{calorimètre}} + \Delta H_{\text{liquide}}$$

$$= \mu(T_1 - T_0) + m_1 C_1 (T_1 - T_0)$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{RI^2 \Delta t - \mu(T_1 - T_0)}{m_1 (T_1 - T_0)}$$