
Chapitre 3 : Propriétés thermoélastiques des gaz réels, phases condensées

I Gaz réels aux faibles pressions


A) Isothermes des gaz réels aux faibles pressions

Isotherme : transformation réalisée à température constante.




A T constante, on étudie P(V).

Diagramme de Clapeyron:



On remarque que la courbe a l'allure d'une hyperbole.

Diagramme d'Amagat:



B) Lois de Boyle-Mariotte et Avogadro-Ampère

A priori, PV dépend de P, T, n_{moles} , de la nature du gaz.

Loi de Boyle-Mariotte:

Aux pressions évanouissantes $(P \mapsto 0)$, PV ne dépend plus de P. Les isothermes d'Amagat sont donc des portions de droites horizontales.

Loi d'Avogadro-Ampère:

A P, T identiques, les volumes égaux de gaz différents contiennent le même nombre de moles (toujours dans le domaine des faibles pressions).

Gaz 1 :
$$P_1, V_1, T_1, \text{gaz}_1, n_1$$

Gaz 2:
$$P_2, V_2, T_2, \text{gaz}_2, n_2$$

Ainsi,
$$P_1 = P_2, V_1 = V_2, T_1 = T_2 \Rightarrow n_1 = n_2$$
.

Donc $PV(T_1, gaz_1, n_1) = PV(T_2, gaz_2, n_2)$. PV est donc indépendant de la nature du gaz utilisé, et $PV(n, T) = n \times f(T)$ (PV est extensif, car V l'est).

C) Thermomètre à gaz parfait, température légale

A *n* fixé, *PV* ne dépend que de la température. On peut donc définir une température $T_{GP} = \frac{PV}{n \times cte}$. On calcule la constante telle que :

$$T_{GP}(eau_{(vapeur)}/eau_{(liquide)},1Atm) - T_{GP}(eau_{(liquide)}/eau_{(solide)},1Atm) = 100K$$

La constante vaut alors $R = 8.314 \text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Donc
$$T_{GP} = \frac{PV}{nR}$$
 ou $PV = nRT_{GP}$. Donc $T_{GP} = T_{cinétique} = T$ (température absolue)

<u>D) Propriétés thermodynamiques des gaz parfaits ou réels à faible pression</u> 1) Volume molaire normal

$$PV = nRT$$

Dans les CNTP, avec une mole de gaz :

$$T = 273,15$$
K; $P = 1$ Atm = 1,01325.10⁵ Pa

On a alors V = 22,414L (volume molaire normal)

2) Mélange idéal de gaz parfaits

Une enceinte de volume V à la température T, plusieurs gaz i de n_i moles.

Pression partielle du gaz n°i :
$$P_i = n_i \frac{RT}{V}$$
.

Mélange idéal de gaz parfaits :
$$P = \sum_{i} P_{i} = \frac{RT}{V} \sum_{i} n_{i}$$
 (Loi de Dalton).

Donc
$$PV = nRT$$
 avec $n = \sum_{i} n_i$

Un mélange idéal de gaz parfaits est donc un gaz parfait avec $\sum_{i} n_{i}$ moles.

Fraction molaire du gaz n°
$$i: X_i = \frac{n_i}{\sum_i n_j}$$
.

Donc
$$P_i = n_i \frac{RT}{V} = \frac{n_i}{n} n \frac{RT}{V} = X_i P$$

Fraction massique du gaz n°
$$i$$
: $Y_i = \frac{m_i}{m} = \frac{n_i M_i}{\sum_i n_j M_j}$.


 $PV = nRT = \frac{m}{M}RT$ où M est la masse molaire moyenne :

$$M = \frac{m}{n} = \frac{\sum_{i} n_{i} M_{i}}{n} = \sum_{i} \frac{n_{i}}{n} M_{i} = \sum_{i} X_{i} M_{i}.$$

Densité d'un gaz
$$d = \frac{M_{\text{gaz}}}{M_{\text{air}}} (M_{\text{air}} = 28,96\text{g.mol}^{-1})$$

II Gaz réels aux hautes pressions

A) Isothermes d'Amagat



Si $T < T_C$, les isothermes s'interrompent à une certaine valeur de P (changement d'état gaz-liquide)

Si $T > T_C$, il n'y a pas de discontinuité. Il n'y a donc qu'une seule phase : la phase fluide (pas de distinction entre liquide et gaz)

Si $T = T_C$, et $P = P_C$: tangente verticale. \rightarrow Compressibilité infinie.

 T_{M} : température de Mariotte, liée à $\left. \frac{\partial PV}{\partial P} \right|_{T}$, pente de l'isotherme d'Amagat en

$$P = 0$$
.


$$T < T_M \iff \text{pente} < 0$$

$$T = T_M \Leftrightarrow \text{pente} = 0$$

$$T > T_M \Leftrightarrow \text{pente} > 0$$

B) Modèle de Van der Waals

1) Pression interne



Forces attractives de Van der Waals entre les molécules et ses plus proches voisines. Au centre de l'enceinte, $\sum \vec{F}_{\rm vdw} \approx \vec{0}$. Près de la paroi, $\sum \vec{F}_{\rm vdw} \neq \vec{0}$: direction perpendiculaire à la paroi, sens opposé à la paroi.

Lorsqu'une molécule se rapproche de la paroi, la vitesse diminue. La pression au niveau de la paroi est plus faible qu'au centre de l'enceinte.

$$P_{\mathrm{paroi}} < P_{\mathrm{centre\,enceinte}}$$

$$\downarrow \qquad \qquad \underline{\omega} : \text{Pression interne due aux interactions de VdW.}$$

$$P = P_{\mathrm{cinétique}} - \underline{\omega}$$

$$\underline{\omega} \approx a \frac{n^2}{V^2} \ (a \text{ dépend du gaz considéré}).$$

2) Covolume

Les molécules ont un volume fini :



Il y a un volume interdit autour de chaque molécule (le centre d'une autre molécule ne peut pas y entrer) : $v = \frac{4}{3}\pi(2R)^3$.

Pour N molécules dans l'enceinte, volume interdit total : (on néglige les intersections de volume interdit) $N \times V = nN_a \times V = nb$. b est appelé le covolume.

$$V - nb = V_{\text{cinétique}}$$
.

3) Equation d'état du gaz de Van der Waals

Equation d'état :
$$P_{\text{cinétique}}V_{\text{cinétique}} = nRT_{\text{cinétique}} \Leftrightarrow (P + \frac{n^2a}{V^2})(V - nb) = nRT$$

$$U_{\text{vdw}}(T,V) = U_{\text{gp}}(T) - \frac{n^2a}{V} \text{ (admis)}$$

4) Calcul de la température de Mariotte d'un gaz de Van der Waals

$$(P + \frac{an^2}{V^2})(V - nb) = nRT \iff PV - Pnb + \frac{an^2}{V} - \frac{n^3ba}{V^2} = nRT$$

Ordre 0:

Si
$$V \mapsto +\infty$$
 (à n, T fixés), on a :

$$n_V \mapsto 0$$
, donc $\frac{an^2}{V} - \frac{n^3ba}{V^2} \mapsto 0$.

Donc $P(V - nb) \sim PV$.

Donc
$$PV \approx nRT$$
. Ainsi, $\lim_{V \to +\infty} G_{\text{vdw}} = G_{GP}$

Ordre 1:

$$PV = nRT + Pnb + \frac{P^2abn^3}{P^2V^2} - \frac{Pan^2}{PV} = nRT + Pnb - \frac{an^2P}{PV} + \circ(P)$$

$$PV \sim nRT$$
.

Donc
$$PV = nRT + Pnb - \frac{an^2P}{nRT + o(P)} + o(P) = nRT + Pn(b - \frac{a}{RT}) + O(P^2)$$

pente =
$$0 \Leftrightarrow b - \frac{a}{RT} = 0 \Leftrightarrow T = \frac{a}{Rb} = T_{\text{mariotte}}$$

III Coefficients thermoélastiques

A) Définition

 $\alpha = \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T}\Big|_{P}$, coefficient de dilatation isobare (paramètre intensif, >0 en général).

Pour une transformation élémentaire à P constante : $dV = \alpha \times V \times dT$. $[\alpha] = K^{-1}$.

 $\chi_T = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P}\Big|_T$, coefficient de compressibilité isotherme (paramètre intensif, >0 en

général). Pour une transformation élémentaire à T constante : $dV = -\chi_T \times V \times dP$. $[\chi_T] = Pa^{-1}$.

B) Exemples

1) Gaz parfait

$$\begin{split} PV &= nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{P} \text{ . Donc } \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{nR}{P} \text{ .} \\ \alpha &= \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T} \bigg|_{P} = \frac{nR}{V} = \frac{1}{T}, \ \chi_{T} = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P} \bigg|_{T} = -\frac{1}{V} \times \frac{-nRT}{P^{2}} = \frac{nRT}{P^{2}V} = \frac{1}{P} \end{split}$$

2) Gaz réels : Voir exos

3) Utilisation des coefficients themoélastiques pour obtenir l'équation d'état

On considère un fluide pour lequel $\alpha = \frac{1}{T}, \chi_T = \frac{1}{P}$.

Pour une transformation élémentaire à P constante :

$$\alpha = \frac{1}{V} \frac{dV}{dT} = \frac{1}{T} \Leftrightarrow \frac{dV}{V} = \frac{dT}{T} \Rightarrow \ln(V) = \ln(T) + k(P) \Rightarrow V = e^{k(P)} \times T$$

Pour une transformation élémentaire à T constante :


$$\chi_T = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dP} = \frac{1}{P} \Leftrightarrow -\frac{dV}{V} = \frac{dP}{P} \Rightarrow -\ln(V) = \ln(P) + h(T) \Rightarrow \frac{1}{V} = e^{h(T)} \times P$$

$$V = K(P) \times T = \frac{1}{H(T) \times P} \Leftrightarrow T \times H(T) = \frac{1}{P \times K(P)} = cte \text{ (Car } T \text{ peut varier}$$

$$\text{sans que } P \text{ change et vice versa).} \Rightarrow K(P) = \frac{1}{P \times cte} \Leftrightarrow PV = cte \times T$$

$$PV \text{ extensif } \Rightarrow PV = n \times \frac{cte}{P} \times T = nRT \text{ (Avogadro-Ampère)}$$

C) Détermination graphique



Pente isotherme =
$$\frac{dP}{dV} = \frac{1}{dV/dP} = -\frac{1}{\chi_T V}$$

IV Phases condensées

A) Equation d'état

Phase condensée : phase solide ou liquide. V dépend de T et P ;

$$dV = \frac{\partial V}{\partial T}\Big|_{P} dT + \frac{\partial V}{\partial P}\Big|_{T} dP = \alpha \times V \times dT - \chi_{T} \times V \times dP$$
. Dans une phase condensée,

 $\chi_T \approx 0$ (une phase condensée est à peu près incompressible)

ex : $\chi_T(\text{eau}) = 4,4.10^{-10} Pa^{-1}$. α peut aussi être négligé. Donc $dV \approx 0 \Rightarrow V = cte$ (équation d'état de la phase condensée incompressible et indilatable)

B) Energie interne

U dépend de V, T.

Pour une transformation élémentaire, $dU = \frac{\partial U}{\partial T}\Big|_{V} dT + \frac{\partial V}{\partial V}\Big|_{T=0} dV = C_V dT$