
# Chapitre 12: Changement d'état du corps pur

#### **I** Définitions

#### A) Nomenclature (rappel)



#### B) Variance – règle des phases

<u>Phase</u>: système caractérisé par la continuité des paramètres intensifs  $T, P, \mu, s...$ 

<u>Phase homogène</u>: les paramètres intensifs sont uniformes dans tout le système (ils de dépendent pas de la position dans le système)

Définition : la variance d'un système est le nombre de paramètres intensifs indépendants.

#### Exemples:

- Pour un gaz, v = 2 (P et T peuvent varier indépendamment)
- Pour un mélange eau(l) eau(g), v = 1 (si P est fixé, par exemple 1Atm, T est parfaitement déterminé, ici 0°C)
- Pour un mélange de deux gaz :  $P_1, P_2, T$  sont indépendants ; v = 3

Règle des phases :  $v = c + 2 - \varphi$ 


( $\varphi$  est le nombre de phases distinctes, c le nombre de corps purs)

# II Corps pur en équilibre sous deux phases

# A) Equilibre monovariant

On a 
$$c=1$$
,  $\varphi=2$ , donc  $v=1$ 

Exemple : chauffage isobare (P = 1Atm) d'un glaçon ( $T_{\text{initiale}} = -10$ °C)



*I–A* : augmentation de *T* : l'eau est en phase (s)

A: 1<sup>ère</sup> goutte d'eau liquide


A-B: T = cte, changement d'état (s)  $\rightarrow$  (l)

B : disparition du dernier cristal de glace

*B–F* : augmentation de la température de l'eau (l)

A chaque instant, la température du mélange eau(l) – eau(s) est parfaitement déterminée (transformation quasi-statique)

Exemple : isotherme d'un fluide, eau à T = 100°C



*I–A* : eau liquide

A : 1<sup>ère</sup> bulle de vapeur

A-B: changement de phase (1) – (v) à P = 1Atm

B : disparition de la dernière goutte d'eau liquide


B–F: portion ressemblant à une hyperbole (isotherme; exactement hyperbole si le gaz est parfait)

A chaque instant, sous les phases (l) - (v), la pression est parfaitement déterminée par la température.

# B) Courbes d'équilibre de l'eau

A l'équilibre sous deux phases 
$$\begin{cases} (1) - (v) \\ (v) - (s), & \text{il existe une relation entre } P \text{ et } T. \\ (1) - (s) \end{cases}$$

Courbe d'équilibre dans le diagramme P, T:




<u>Point critique</u>: limite au-delà de laquelle il n'y a plus de changement d'état (l)–(v)  $T_C(eau) = 647$ K et  $P_C(eau) = 221$ bar

<u>Point triple</u>:  $T_T(eau) = 273,16K (0,01°C)$  et  $P_T(eau) = 611Pa$ . Au point triple, on a alors v = 0

P et T sont parfaitement définis quand un mélange d'eau liquide, solide et gazeuse est en équilibre thermodynamique.

Lecture du diagramme :



Le diagramme donne la phase la plus stable à *T*, *P* fixés.

Chauffage isobare d'un glaçon à P = 1Atm,  $T_{\text{initiale}} = 0$ °C (I)

*I–A* : *T* augmente, l'eau est en phase solide

A–B: changement d'état à P,  $\hat{T}$  constantes


*B*−*C* : *T* augmente, l'eau est en phase liquide

C: changement d'état à P, T constantes

 $C\!-\!F$  : T augmente, l'eau est en phase gazeuse

Si  $P < P_T = 611$ Pa, le changement d'état est (s)-(v), il n'y a pas de phase liquide stable sous cette pression.

C) Courbes d'équilibre des autres corps purs




Courbe de fusion : pente très élevée et positive (si  $\rho_s > \rho_l$ )

Au point triple, la pente de sublimation est supérieure à celle de vaporisation (démonstration à la fin du cours)

# **III** Equilibre liquide vapeur

A) Pression de vapeur saturante

Courbe de vaporisation équilibre (v)-(p)




A la température T, la pression d'équilibre du mélange (l)-(v) est  $P_{S}(T)$ , pression de vapeur saturante à T.

Corps pur à la température *T* :

Si  $P < P_s(T)$ , le corps pur existe en phase gazeuse (vapeur sèche)

Si  $P > P_s(T)$ , le corps pur existe en phase liquide

Si il y a coexistence de (l) et (v),  $P = P_s(T)$ 



 $P_{\rm S}(T)$  : pression maximale d'une phase vapeur et minimale d'une phase liquide à la température T.

## B) Pression de vapeur saturante pour l'eau

Température d'ébullition  $T_{\text{éb}}$  du corps pur sous  $P_{\text{ext}}$  définie par  $P_{\text{ext}} = P_{S}(T_{\text{éb}})$ .

T	$P_{S}(T)$
$T_T = 0.01$ °C	611Pa
10°C	1,227kPa
20°C	2,337kPa
50°C	12,335kPa
100°C	101,32kPa = 1Atm
200°C	1555kPa
$T_C = 374$ °C	22100kPa

Formule empirique (non démontrée, fondée sur l'expérience) de Duperray :

$$P_S(T) = \left(\frac{T(^{\circ}C)}{100}\right)^4$$
 entre 70°C et 200°C

Formule semi-empirique de Dupré :

$$\ln P_{\rm S} = \alpha - \frac{\beta}{T} + \gamma \ln T$$

Exemple :  $T_{\text{\'ebullition}}$  au sommet du Mont Blanc :


h = 4810m

$$P(h) \approx P_0 e^{-h/H} = 0.55 \text{Atm}$$

Donc 
$$T_{\text{\'ebullition}} = 100 \times (0.55)^{1/4} = 86 \text{°C}$$

# C) Isothermes d'Andrews

Ce sont les isothermes du corps en coordonnées de Clapeyron (P, v) (où v est le volume massique)



Pour  $T_T < T < T_C$ 


A : première bulle de vapeur

B : dernière goutte de liquide

Courbe d'ébullition — : lieu des points A sur les différents isothermes Courbe de rosée — : lieu des points B sur les différents isothermes

Les deux courbes se rejoignent en C; —— + —— : courbe de saturation

Théorème des moments. On considère une isotherme  $T \in [T_T; T_C]$ 



Sur le palier AB: T,  $P_S = P_S(T)$  sont constantes. Donc le volume massique du liquide et de la vapeur sont constants sur le palier de vaporisation ( $v = \frac{nRT}{mP} = \frac{RT}{MP}$ )

En M: mélange (l) + (v)

Masse du liquide :  $m_l$ 

Masse de vapeur :  $m_v$ 

Masse totale du corps pur :  $m = m_l + m_v$ 

Donc  $x_l + x_v = 1$  (x : fraction massique)

On note V le volume occupé par la masse m du corps pur en M :

$$V = V_L + V_V = m_L v_L(T) + m_V v_V(T)$$

Done 
$$v = \frac{V}{m} = x_L v_L(T) + x_V v_V(T) = v_V(T) + x_L(v_L(T) - v_V(T))$$

$$\Leftrightarrow x_L = \frac{v - v_V(T)}{v_L(T) - v_V(T)} = \frac{v_V(T) - v_L(T)}{v_V(T) - v} = \frac{MB}{AB}$$


$$et x_V = \frac{MA}{AB}$$

# D) Diagramme 3D

On considère 1kg de corps pur, son équation d'état f(P, v, T) = 0On a alors l'équation d'une surface dans un espace 3D (v, T, P)

## E) Diagramme *T*–s

On considère une transformation isobare, l'entropie massique s du corps pur



en *I* : phase liquide, *T* augmente. On a  $\underbrace{dH}_{>0} = Tds + \underbrace{vdP}_{=0}$  donc ds > 0

# IV Variation des fonctions d'état au cours du changement de phase

On considère une transformation monotherme et monobare pour m = 1 kg de corps pur :

$$m \text{ corps pur phase } (\varphi_1) \longrightarrow m \text{ corps pur phase } (\varphi_2)$$
 $T, P(T)$ 
 $T, P(T)$ 

# A) Enthalpie de changement d'état

Définition : l(T) ou  $\Delta h(T)$  : enthalpie massique de changement de phase  $= h(CP(\varphi_2), T, P(T)) - h(CP(\varphi_1), T, P(T))$ 

La transformation est monobare, donc l(T) est la chaleur reçue par le corps pur pendant le changement d'état = chaleur latente (massique) de changement d'état.

On a : 
$$l_{\text{fus}}(T)$$
,  $l_{\text{vap}}(T)$ ,  $l_{\text{sub}}(T) > 0$ 

# B) Entropie de changement d'état

Définition :  $\Delta s(T)$  : entropie massique de changement d'état

$$\Delta s(T) = s(CP(\varphi_2), T, P(T)) - s(CP(\varphi_1), T, P(T))$$

On considère un changement d'état quasi-statique isobare, isotherme.

Identité thermodynamique : dh = Tds + cdP. Donc  $\Delta h = \int_{\tau_{OS}} Tds = T\Delta s$ 


Donc 
$$\Delta s = \frac{\Delta h}{T} = \frac{l(T)}{T}$$

 $\Delta s_{\text{fus}}, \Delta s_{\text{vap}}, \Delta s_{\text{sub}} > 0$  (évolution vers un état plus désordonné)

#### C) Energie interne de changement d'état

Définition :  $\Delta u(T)$  : énergie interne massique de changement d'état  $\Delta u(T) = u(CP(\varphi_2), T, P(T)) - u(CP(\varphi_1), T, P(T))$  h = u + Pv Donc  $\Delta h = l(T) = \Delta u(T) + \Delta (Pv) = \Delta u(T) + P(T)\Delta(v)$ 

#### D) Formule de Clapeyron



Cycle ABCDA pour m = 1kg de corps pur

Bilan enthalpique:

$$\Delta h_{ABCDA} = 0$$
 (cycle)

$$\Leftrightarrow l(T) + \Delta h_{BC} - l(T + dT) + \Delta h_{DA} = 0$$

Bilan entropique:

$$\Delta s_{ABCDA} = 0$$
 (cycle)

$$\frac{l(T)}{T} + \Delta s_{BC} - \frac{l(T + dT)}{T} + \Delta s_{DA} = 0$$

$$\Delta h_{BC} = T\Delta s_{BC} + v_V(T)dP_S$$
 où  $dP_S = P_S(T + dT) - P_S(T)$  ( $\tau$  infinitésimale donc  $\Delta h = dh$ )

$$\Delta h_{DA} = T \Delta s_{DA} + v_L(T)(-dP_S)$$

Donc 
$$\Delta h_{BC} + \Delta h_{DA} = T(\Delta s_{BC} + \Delta s_{DA}) + (v_V(T) - v_L(T))dP_S$$

$$\Rightarrow l(T+dT)-l(T) = T(\frac{-l(T)}{T} + \frac{l(T+dT)}{T+dT}) + (v_V(T) - v_L(T))dP_S$$

$$\Rightarrow l(T+dT)-l(T)=-l(T)+\frac{l(T+dT)}{T+dT}T+(v_V(T)-v_L(T))dP_S$$


$$\Rightarrow l(T+dT)(1-\frac{T}{T+dT}) = (v_V(T)-v_L(T))dP_S$$

$$\Rightarrow \frac{l(T)}{T} = (v_V(T) - v_L(T)) \frac{dP_S}{dT} \text{ (DL ordre 0 en } T : l(T + dT) = l(T) \text{ et } T + dT = T)$$

Donc 
$$l_{\text{vap}}(T) = T(v_V(T) - v_L(T)) \frac{dP_S}{dT}$$


Généralisation : 
$$l_{\varphi_1 \to \varphi_2}(T) = T(v_{\varphi_2}(T) - v_{\varphi_1}(T)) \frac{dP}{dT}$$

Application : estimation de  $l_{\text{vap}}(100^{\circ}\text{C})$  pour l'eau



$$l_{\text{vap}} \approx 373 \times (\underbrace{v_V(373)}_{\approx \frac{R \times 373}{1 \text{Atm} \times M_{H_2O}}} - \underbrace{v_L(373)}_{\approx 0}) \times \underbrace{\frac{dP_S}{dT}}_{\approx 4.10^3 \text{ Pa.K}^{-1}} \approx 2550 \text{kJ.kg}^{-1} (l_{\text{exp}} = 2260 \text{kJ.kg}^{-1})$$

Courbe de fusion :



$$l_{\text{fus}}(T) = T(v_L(T) - v_S(T)) \frac{dP}{dT}$$

Si le solide est plus dense que le liquide,  $v_L > v_S$  donc  $\frac{dP}{dT} > 0$ 

Inversement, pour l'eau,  $v_L < v_S$  donc  $\frac{dP}{dT} < 0$ 

Au point triple:

$$(s) \to (v) \Leftrightarrow (s) \to (l) \to (v)$$

Donc 
$$l_{\text{sub}} = l_{\text{fus}} + l_{\text{vap}} \text{ donc } l_{\text{sub}} > l_{\text{vap}}$$

$$l_{\rm sub} \approx T \times v_V \times \frac{dP}{dT} \Big|_{\rm courbe\ de\ sublimation}$$
 et  $l_{\rm vap} \approx T \times v_V \times \frac{dP}{dT} \Big|_{\rm courbe\ de\ vaporisati}$ 

$$l_{\text{sub}} \approx T \times v_V \times \frac{dP}{dT}\Big|_{\text{courbe de sublimation}}$$
 et  $l_{\text{vap}} \approx T \times v_V \times \frac{dP}{dT}\Big|_{\text{courbe de vaporisation}}$ 

Donc  $\frac{dP}{dT}\Big|_{\text{courbe de sublimation}} > \frac{dP}{dT}\Big|_{\text{courbe de vaporisation}}$  (au niveau du point triple)