CALCOLATORI Il linguaggio Assembly

Giovanni lacca giovanni.iacca@unitn.it

Lezione basata su materiale preparato dal Prof. Luca Abeni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Linguaggio macchina ed Assembly

- CPU: "capisce" (e riesce ad eseguire) solo il suo linguaggio macchina
 - Sequenza di 0 e 1
 - Non proprio utilissimo per noi umani...
- Programmatore: scrive programmi in linguaggi di alto livello
 - C, C++, Java, ecc.
 - Non proprio comprensibili dalla CPU...
- Come riempire il gap?
- Compromessi fra sequenze di 0 e 1 ed alto livello?
 - Assembly!
 - Codici mnemonici invece di sequenze di 0 e $1 \Rightarrow$ più facile da usare
 - Stretta corrispondenza fra istruzioni macchina ed Assembly ⇒ sempre strettamente legato alla CPU

Programmare in Assembly

- Programma Assembly: file ASCII contenente descrizione testuale delle istruzioni
 - Deve essere compilato per essere eseguito dalla CPU
 - Assembler: compilatore da Assembly a linguaggio macchina
- Ad ogni istruzione Assembly corrisponde un'istruzione in linguaggio macchina
 - Salvo rare eccezioni (macro, label, riordinamento istruzioni...)
 - Le istruzioni Assembly dipendono dalla CPU
 - Programmi non portabili
- Linguaggio intermedio o linguaggio di programmazione?

Istruzioni Assembly

- Insieme delle istruzioni (sequenze di bit) riconosciute da una CPU:
 Intruction Set Architecture (ISA)
 - Non una semplice lista di istruzioni
 - Sintassi e Semantica
 - Accesso ai dati
 - Registri (tipo e numero)
 - Modalità di accesso alla memoria (indirizzamento)
- L'ISA di una CPU ne definisce anche il linguaggio Assembly
 - In alcuni casi, più ISA per una singola CPU
 - Diversi linguaggi Assembly (Intel 32bit vs. Intel 64bit, ecc.)

Funzionamento di una CPU

- Struttura di un programma Assembly → deriva direttamente dal meccanismo di funzionamento di una CPU
 - 1. Fetch: preleva istruzione dalla memoria
 - Dove? Indirizzo memorizzato in apposito registro (Program Counter PC / Instruction Pointer IP)
 - 2. Decode: decodifica l'istruzione (per capire cosa fare)
 - 3. Execute: esegue l'istruzione (operazione aritmetico / logica, accesso alla memoria, ecc.)
- Programma = lista di istruzioni macchina eseguite (prevalentemente) in ordine sequenziale
 - Prevalentemente: esistono istruzioni di salto (per rompere l'esecuzione sequenziale)
 - Linguaggio di basso livello: salti, non cicli o selezioni!
- Tutto ciò si riflette sul linguaggio Assembly

Programmi Assembly

- Programma Assembly \equiv lista di istruzioni eseguite (prevalentemente) in ordine sequenziale
 - Prevalentemente operazioni aritmetico / logiche
 - Talvolta operazioni di movimento dati
 - Ordine prevalentemente sequenziale: esistono operazioni di controllo del flusso (modificano il valore di PC / IP)
- Le istruzioni Assembly operano su dati (operandi dell'istruzione)
 - Operandi di operazione aritmetica o logica
 - Dati da muovere (ed indirizzi di memoria da / a cui muovere)
 - Nuovi valori per PC / IP
- Ancora: linguaggio di basso livello!

Registri

- Istruzioni Assembly: operano su dati
 - Immediati (costanti)
 - Contenuti in registri
 - Contenuti in memoria (varie modalità di indirizzamento)
- Registro a k bit: batteria di k flip-flop di tipo D
- Banco di registri utilizzabili da istruzioni Assembly
 - Cambia da CPU a CPU definito da ISA
 - Registri general-purpose vs. registri specializzati
- In genere, numero di registri da 4 a 64
- Sintassi differente da Assembly ad Assembly
 - In alcuni casi nomi simbolici, in altri casi numeri

Istruzioni Assembly

- Istruzione Assembly: codice mnemonico seguito da eventuali operandi
 - Operandi: immediati, registri o in memoria
 - Alcune ISA pongono vincoli
- Tipi di istruzioni:
 - Aritmetico / logiche
 - Movimento dati
 - Controllo del flusso (salti, ecc.)
- Istruzioni aritmetico / logiche: specificano due operandi ed una destinazione (talvolta, destinazione implicita)
- Istruzioni che accedono alla memoria: varie modalità di indirizzamento
- Vincoli su istruzioni ed operandi: ISA CISC vs. RISC
 - RISC: semplifica l'implementazione della CPU
 - CISC: semplifica la scrittura di programmi Assembly

Esecuzione condizionale

- Alcune istruzioni vanno eseguite solo se determinate condizioni si verificano
 - Esempio: istruzioni di controllo del flusso
 - Necessario per implementare selezioni e cicli
 - In alcune ISA, altre istruzioni possono avere esecuzione condizionale (ARM: tutte!)
- Come esprimere queste condizioni?
 - Confronto fra valori di registri generici (general-purpose)
 - Come settare i valori di questi registri?
 - Basandosi sui valori di flag contenuti in uno speciale registro
 - Come settare i valori di questi flag?

Predicati in Assembly

- In alcune ISA, condizioni basate sul contenuto di registri generici
 - Esegui se due registri hanno contenuto uguale (o diverso)
 - Come implementare "esegui se il contenuto di un registro è maggiore del contenuto di un altro registro"?
 - Servono istruzioni di confronto!
- In altre ISA, esiste un registro flag
 - Vari flag settati da istruzioni aritmetiche e logiche
 - Flag settato se il risultato è 0, flag settato se il risultato è negativo, flag settato in caso di overflow, ecc.
- In alcune ISA, istruzione di confronto set if less than (o simile): confronta due registri general-purpose e setta un terzo registro in base al risultato
- In altre ISA, istruzione di confronto cmp: esegue sottrazione settando flag, ma scarta il risultato

Tipi di istruzioni Assembly

- Istruzioni Aritmetiche e Logiche
 - Implementate dalla ALU (Unitá Logica Aritmetica)
 - Operandi / Destinazione: solo nei registri o anche in memoria?
- Istruzioni di movimento dati
 - Sposta dati fra registri
 - Carica costanti (valori immediati) in registri / memoria
 - Carica dati da memoria a registri o viceversa
- Istruzioni di salto / controllo del flusso
 - Manipolano il contenuto di PC / IP
 - Necessaria esecuzione condizionale (selezioni e cicli)
 - In più: invocazione di subroutine e ritorno da subroutine
 - Necessario salvare il valore di PC / IP prima di cambiarlo...
 - Come?

Operandi e destinazioni

- Operazioni aritmetiche e logiche: generalmente due operandi ed una destinazione
 - Istruzioni Assembly con tre argomenti?
- Dove stanno gli operandi? Dove salvare il risultato (destinazione)?
- Due possibili "filosofie" diverse:
 - 1. Tutto nei registri (operandi immediati)
 - 2. Possibilità di avere operandi o destinazione in memoria
- Prima soluzione: implementazione CPU più semplice (e più elegante!)
- Seconda soluzione: linguaggio Assembly più potente e più semplice da usare
 - Talvolta, migliori performance
- La prima soluzione porta ad ISA RISC, la seconda ad ISA CISC

ISA CISC e RISC

- RISC: Reduced Instruction Set Computer
 - ISA "più semplice" e regolare
 - Istruzioni aritmetico / logiche: no operandi o destinazione in memoria
 - Uniche istruzioni che accedono alla memoria: load e store
 - In generale, meno istruzioni e meno potenti
- CISC: Complex Instruction Set Computer
 - Maggior numero di istruzioni; istruzioni più "potenti"
 - Tutte le istruzioni possono avere operandi (o destinazione) in memoria

Reduced Instruction Set Computer

- Obiettivo: semplificare al massimo la struttura della CPU
- Istruzioni aritmetico / logiche:

```
<opcode> <dst>, <arg1>, <arg2>
```

- <dst>, <arg1>: registri
- <arg2>: registro o valore immediato
- Accessi alla memoria (sostanzialmente, solo due istruzioni):
 - load <reg>, <memory location>
 - store <memory location>, <reg>
- Conseguenza: servono più registri
- Codifica istruzioni: numero fisso di bit

Complex Instruction Set Computer

- Obiettivo: fornire istruzioni Assembly più potenti / flessibili / performanti
 - Istruzioni aritmetico / logiche: possono avere operandi e/o destinazione in memoria
 - Spesso ci sono comunque limiti / vincoli (Intel: al più un operando o la destinazione in memoria)
- Molte più istruzioni, con comportamenti più complessi
- Codifica istruzioni: numero variabile di bit
- Sintassi meno regolare
 - Esempio: per "salvare" alcuni bit di codifica, le istruzioni Intel hanno destinazione implicita (uguale al secondo argomento)

Meglio CISC o RISC?

- Domanda "filosofica"
 - Due tipi di ISA differenti, con obiettivi differenti
- Come in ogni cosa, gli estremismi non sono mai una buona idea...
- Soluzioni "di successo" spesso mescolano i due approcci
 - Intel: tipico esempio di ISA CISC, ma ha "rubato" alcune idee a RISC (numero di registri, cmov, ecc.)
 - ARM: ISA RISC "pragmatica" con modalità di indirizzamento più complesse, molte istruzioni (anche "complesse" e potenti), meno registri (16)
- Durante il corso vedremo tre ISA: MIPS (RISC "duro e puro"), Intel (CISC) ed ARM (RISC "pragmatico")

Accessi alla memoria

- Istruzioni che accedono alla memoria:
 - Istruzioni load e store per RISC
 - Istruzioni generiche per CISC
 - In ogni caso, hanno argomento <memory location>
- Come si esprime <memory location>?
 Varie modalità di indirizzamento:
 - 1. Indirizzo di memoria costante espresso come valore immediato
 - 2. Indirizzo di memoria contenuto in un registro
 - Indirizzo di memoria ottenuto shiftando (o comunque manipolando) il contenuto di un registro
 - 4. Combinazione dei metodi precedenti

Modalità di indirizzamento

- 1. Assoluto: indirizzo codificato nell'istruzione Assembly
 - Problematico per RISC... perché?
- 2. Indiretto: registro contenente indirizzo codificato nell'istruzione Assembly
 - Utile per implementare puntatori...
- 3. Base + Spiazzamento (2 + 1): indirizzo ottenuto sommando registro a valore immediato
- 4a. Base + Indice (2 + 3): indirizzo ottenuto sommando registro a registro scalato / shiftato
 - Utile per implementare array con elementi di dimensione > 1
- 4b. Base + Indice + Spiazzamento (1 + 2 + 3): indirizzo ottenuto sommando registro, registro scalato / shiftato e valore immediato

Indirizzamento vs. CISC / RISC

- Tradizionalmente, ISA RISC forniscono modalità di indirizzamento + semplici
 - Codificare indirizzi per indirizzamento assoluto è problematico (istruzioni codificate su numero fisso di bit)
- ISA CISC: indirizzamento con indice shiftato → permette di "risparmiare" istruzioni nell'accesso ad array
- Eccezione: ARM
 - Indirizzamento con indice shiftato
 - Pre-incremento / Post-incremento (utile nello scorrere array)

ISA e ABI

- ISA: definisce le istruzioni riconosciute dalla CPU ed i registri
 - Numero di registri
 - Registri general-purpose vs. registri specializzati
- Come usare i registri?
 - Quali registri usare per i dati e quali per gli indirizzi?
 - Invocazione di subroutine \rightarrow i valori dei registri vengono cambiati?
 - Come si passano i valori dei parametri ed i valori di ritorno?
- Spesso questo non è forzato dall'hardware...
 - ⇒ ... convenzione software!
- Application Binary Interface (ABI): insieme di convenzioni software che dicono come usare i registri
 - Esempio: convenzioni di chiamata

Convenzioni di chiamata

- Non fanno propriamente parte dell'architettura
 - Data una CPU / architettura, si possono usare diverse convenzioni di chiamata
 - Servono per "mettere d'accordo" diversi compilatori / librerie ed altre parti del Sistema Operativo
- Tecnicamente, sono specificate dall'ABI, non dall'ISA!
- Convenzioni:
 - Come / dove passare i parametri: stack o registri?
 - Quali registri preservare?
 - Quando un programma invoca una subroutine, quali registri conterranno un certo valore al ritorno dalla subroutine?