

# Interrupciones

# Interrupciones

Tipos

Las interrupciones permiten pausar la ejecución del programa principal para realizar una operación específica

Vamos a ver interrupciones de dos tipos

## SOFTWARE

- Se invocan desde el código
- Las vamos a ver en medio segundo

## **HARDWARE**



(para después)

# Interrupciones

Por software

Las interrupciones por software nos permiten invocar algunas funciones básicas durante la ejecución de nuestro programa principal

#### Tenemos 4:

INT 0: detiene el programa. Igual al HLT

INT 3: debug. No lo vamos a utilizar

**INT 6**: lee un caracter desde teclado

**INT 7**: imprime un string en pantalla

Veamos algunos ejemplos....

INT 0

Como dijimos, INT 0 detiene la ejecución del programa

Es equivalente a lo que conocíamos como HLT

#### **ORG 1000H**

NUM1 DW 2

NUM2 DW 8

RES DW?

#### **ORG 2000H**

MOV AX, NUM1

MOV CX, NUM2

ADD AX, CX

MOV RES, AX

INT 0

**END** 

A partir de ahora vamos a utilizar INT 0 en lugar de HLT

INT 6

INT 6 lee un caracter desde teclado

Cuando invocamos la interrupción se guarda el caracter leído en la dirección que contiene en ese momento **BX** Escribir un programa que lea un caracter y lo guarde en la variable *LEIDO* 

**ORG 1000H LEIDO**: Basura 61H

LEIDO DB ? BX: Basura 1000H

#### **ORG 2000H**

MOV BX, OFFSET LEIDO (presiona la "a")
INT 0

**END** 

INT 7

#### INT 7 imprime un string en pantalla

Esta interrupción necesita dos cosas: la dirección en **BX** desde donde empieza a leer y cuántos caracteres va a imprimir en **AL** 

Escribir un programa que imprima la cadena "Arquitectura de computadoras" en pantalla

#### **ORG 1000H**

MENSAJE DB "Arquitectura de computadoras"

FIN DB?

BX: Basura 1000H

**AL:** Basura 1CH (24)

#### **ORG 2000H**

MOV BX, OFFSET MENSAJE

MOV AL, OFFSET FIN - OFFSET MENSAJE

**INT 7** 

INT 0

**END** 

**Imprime!** 

*INT 0, INT 6 e INT 7* 

Escribir un programa que lea 10 caracteres y cuando termine la lectura imprima la cadena completa en pantalla

# ORG 1000H MENSAJE DB "Ingrese 10 caracteres!" FIN DB? CADENA DB? ORG 3000H ; Subrutina que imprime consigna en la pantalla PRINT\_MSG: MOV BX, OFFSET MENSAJE MOV AL, OFFSET FIN - OFFSET MENSAJE INT 7 RET

```
ORG 2000H
    CALL PRINT MSG; Imprimimos mensaje
    MOV DL, 10; Cantidad de caracteres a leer
    MOV BX, OFFSET CADENA; Donde vamos a insertar lo leido
    LEER: INT 6
        INC BX; Proxima posicion en la memoria
        DFC DI
        JNZ LEER
    ; Imprimimos lo leido
    MOV BX, OFFSET CADENA
    MOV AL, 10
    INT 7
    INT 0
    END
```


# Entrada/Salida

# Memoria E/S

Definición

Hasta ahora teníamos este esquema:

Dispositivos de E/S




# Memoria E/S

Lectura y escritura en E/S

La memoria de E/S es igual a la memoria común!

#### **MEMORIA E/S**




Si son iguales necesito un mecanismo que permita distinguirlas!

- Para leer desde la memoria E/S usaremos IN, para escribir en ella OUT. Ambas instrucciones solo se pueden usar con el registro AL
- Ej. lectura: leer el dato que está en la posición 40H de E/S
   IN AL, 40H
- Ej.escritura: poner el valor 30 en la posición 50H de E/S

```
MOV AL, 30
OUT 50H, AL
```

# Memoria E/S

Dispositivos internos



# PIO Puerto Paralelo de E/S



Consta de 2 puertos paralelos configurables

Ocupa 4 celdas en la memoria de E/S:

- 2 de datos llamados PA y PB
- 2 de **configuración** llamados CA y CB (ya veremos para qué sirven)

PA	Entrada	O Llaves
PB	Salida	<b>○</b> Luces       ♥ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀

PA	30H	
РВ	31H	
CA	32H	
CB	33H	

PIO



Los puertos funcionan de la siguiente manera

- Cada celda (también llamado registro) consta de 8 bits
- Debemos configurar cada bit de datos como entrada o salida
- En los puertos de **configuración** debemos poner un 0 para que ese bit en el puerto de **datos** sea de salida, 1 para que sea de entrada

PIO

PA	30H	
РВ	31H	
CA	32H	
СВ	33H	

Ej.: queremos que el PA tenga todos los bits como entrada excepto el menos significativo

- Debemos configurar CA
- Todos en 1 excepto el menos significativo (11111110)

MOV AL, 11111110b OUT 32H, AL; CA = 11111110



- 1. Prender todas las luces. Recordar que:
- Las luces están ligadas al puerto PB. 1 significa encendida
- Las queremos a todas de salida!

MOV AL, 00000000b

OUT 33H, AL; CB = 00000000

MOV AL, 11111111b

OUT 31H, AL; PB = 11111111



2. Prender solo la primera (desde derecha)

MOV AL, 01H OUT 31H, AL; PB = 00000001



Si! Podemos usar hexadecimales y decimales!

# PIO Ejemplo entrada

Leer el estado de las llaves y prender las luces de aquellas llaves que estén en 1. Recuerden:

- Las llaves están ligadas al puerto PA. Las luces al PB.
- Queremos todos los bits de PA de entrada y todos los de PB de salida!

1. Configuramos PA y PB

MOV AL, 111111111b OUT 32H, AL; CA = 11111111 MOV AL, 0000000b OUT 33H, AL; CB = 00000000 2. Leemos PA

IN AL, 30H

3. Escribimos en PB

OUT 31H, AL

Solo queda hacerlo infinitas veces!

# Interrupciones Por hardware

# Dispositivos vs CPU/Memoria

## **DISPOSITIVOS**

~1.000 ops/seg




~1.000.000 ops/seg











¡Los dispositivos deberían esperar a la CPU y no viceversa!

# Dispositivos


Nos vamos a manejar con 4 dispositivos externos



Cada uno va a tener la posibilidad de interrumpir al CPU cuando lo necesiten

# PIC Programmable Interface Controller


Los dispositivos interrumpen a la CPU a través del PIC



# PIC

#### Programmable Interface Controller

## ¿Cómo funciona?





Partamos desde un ej. simple: contar las veces que se presionó la tecla F10 en DL

Vamos a realizar los siguientes pasos:

- Escribir la subrutina que se ejecutará cuando se produzca la interrupción (que finaliza con IRET)
- 2. Elegir un ID de interrupción (cualquiera menos 0, 3, 6 ó 7)
- 3. Poner la dirección de la subrutina en el *Vector de interrupciones* (ya veremos qué es esto)
- 4. Configurar el **PIC** 
  - a. Bloquear las interrupciones con la sentencia CLI
  - b. Poner el ID en el PIC para la interrupción que nos interesa
  - c. Desenmascarar la interrupción
  - d. Desbloquear las interrupciones con la sentencia STI



Contar las veces que se presionó la tecla F10 en DL

1. Escribir la subrutina que se ejecutará cuando se produzca la interrupción (que finaliza con IRET)

#### **ORG 3000H**

; Subrutina que atiende la interrupción de F10

CONTAR: INC DL

; ACA FALTA ALGO!

**IRET** 

# PIC El vector de interrupciones

Hasta ahora conocíamos una memoria con lugar para el programa, las subrutinas y la pila, pero...


000011	Memoria
0000H 0400H	VECTOR DE INT.
(1023)	PROG. PRINCIPAL Y SUBRUTINAS
SP (variable)	PILA
8000H	

- Va de la posición 0 (0000H) a la 1023 (0400H)
- Consta de 1024 posiciones de memoria
- Lo usaremos para asociar las interrupciones con una subrutina a ejecutar

# PIC El vector de interrupciones

Contar las veces que se presionó la tecla F10 en DL

- 2. Seleccionar un ID para la interrupción
- Seleccionar un ID es crucial ya que se usará para asociar una interrupción con una subrutina
- Cuando ocurre una interrupción la máquina toma el ID que elegimos y busca la dirección de la subrutina a ejecutar en la posición ID \* 4 del Vector de Int.
- Vamos a seleccionar como ID el 5.
- Cuando toquemos F10, se interrumpirá nuestro programa y se fijará en la posición 20 del Vec. de Int. para obtener la dirección de la subrutina a ejecutar





Contar las veces que se presionó la tecla F10 en DL

3. Poner la dirección de la subrutina en el Vector de interrupciones

#### **ORG 3000H**

; Subrutina que atiende la interrupción de F10

CONTAR: INC DL

; ACA FALTA ALGO!

**IRET** 

#### **ORG 2000H**

: Tomo direccion de la subrutina

MOV AX, CONTAR; AX = Dir de contar (3000H)

; Pongo la dir en el vector de int.

MOV BX, 20; 5 \* 4 = 20 en Vec. de Int.


MOV [BX], AX; En la posicion 20 = 3000H

---



Contar las veces que se presionó la tecla F10 en DL

## 4. Configurar el **PIC**



- Se maneja desde la memoria de E/S así que para configurar haremos uso de IN y OUT
- El PIC permite configurar el resto de las cosas que nos quedaron pendientes
- Las sentencias CLI y STI bloquean y habilitan, respectivamente, las interrupciones
- Cuando configuremos el PIC debemos siempre debemos hacerlo entre CLI y STI



## El **PIC** contiene los siguientes campos

#### PIC **EOI** 20H Le avisa al PIC que la interrupción ya fue atendida IMR 21H Para habilitar o deshabilitar alguna interrupción IRR 22H Indica cuáles dispositivos externos solicitan interrumpir **ISR** 23H Indica cuál dispositivo externo está siendo atendido INT 0 24H Contiene ID asignado al F10 Contiene ID asignado al Timer INT 1 25H Contiene ID asignado al Handshake **INT 2** 26H Contiene ID asignado al CDMA **INT 3** 27H




¿Cómo funcionan los campos configurables?


## PIC EOI 20H

- El PIC nos avisa que un dispositivo nos quiere interrumpir. Nosotros le avisamos que ya atendimos la interrupción
- Antes de volver de las subrutina de la interrupción debemos poner el valor 20H en el EOI

**MOV AL, 20H OUT 20H, AL**; EOI = 20H



- Nos permite definir qué interrupciones vamos a atender y cuáles ignorar
- 1 significa deshabilitada, 0 habilitada





## Debemos configurar lo que nos interesa!

Cuando termina la interrupción avisamos al **EOI** 

Configuramos el **IMR** para atender solo INT 0

Configuramos el *ID* que habíamos elegido para F10 (INT 0)

**ORG 3000H** 

; Subrutina que atiende la interrupción de F10

CONTAR: INC DL

; Aviso al EOI que temina la subrutina

MOV AL, 20H

**OUT 20H, AL** ; EOI = 20H

**IRET** 

MOV AL, 11111110b OUT 21H, AL

MOV AL, 5 OUT 24H, AL



## Contar las veces que se presionó la tecla F10 en DL

## 4. Configurar PIC

#### **ORG 3000H**

; Subrutina que atiende la interrupción de F10

**CONTAR: INC DL** 

MOV AL, 20H

**OUT 20H, AL ; EOI = 20H** 

**IRET** 

#### **ORG 2000H**

; Tomo direccion de la subrutina

MOV AX, CONTAR; AX = Dir de contar (3000H)

; Pongo la dir en el vector de int.

MOV BX, 20; 5 \* 4 = 20 en Vec. de Int.

MOV [BX], AX; En la posicion 20 = 3000H

CLI

MOV AL, 11111110b

OUT 21H, AL

MOV AL, 5


OUT 24H, AL

STI

. . .

# Interrupciones por Hardware

Resumen



# Trucazo

#### **Constantes**

Como recordar tantas direcciones fijas es dificil se puede hacer uso de constantes!

EOI EQU 20H IMR EQU 21H INT0 EQU 24H

**ORG 2000H** 

. . .

CLI

MOV AL, 11111010b

**OUT IMR**, AL; 21H = 11111010

MOV AL, 5

OUT **INTO**, AL ; 24H = 5

STI


. . .

# Handshake

# Handshake

Definición

Es una abstracción de la impresora



Registros

Así como el timer tiene **COMP** y **CONT** el handshake tiene sus propios registros



Estos bits tiene diferentes significados dependiendo de si los pusimos en **entrada** o **salida** 

Registros

Los bits del registro **estado** tiene diferentes significados dependiendo de si los pusimos en **entrada** o **salida** 



 Bit 7 (Interrupción) - 1 si queremos por interrupción, 0 por polling/consulta de estado



- Bit 0 (busy) 1 si está ocupada la impresora, 0 si está libre
- Bit 1 (strobe) 1 si el strobe está activado, 0 si está desactivado
- Bit 7 (Interrupción) 1 si es por interrupción, 0 si es por polling/consulta de estado

Ejercicio 1

Escribir un programa que envíe datos a la impresora a través del Handshake. La comunicación se debe establecer por **consulta de estado** (polling)

- 1. Debemos configurar ¿En qué configuramos el bit de INT? En 0! No queremos interrupciones!
- 2. Consultaremos constantemente si está libre Chequear si el bit **Busy** = 0
- 3. Cuando la impresora esté libre mandamos el caracter a **DATO** (40H)

#### Ejercicio 1

Escribir un programa que envíe datos a la impresora a través del Handshake. La comunicación se debe establecer por **consulta de estado** (polling)

HAND\_DATO EQU 40H HAND\_ESTADO EQU 41H

#### **ORG 1000H**

MENSAJE DB "El Handshake la rompe" FIN DB ?

#### **ORG 2000H**

; Configuro el Handshake para el polling IN AL, HAND\_ESTADO ; Tomo estado actual AND AL, 07FH ; 7FH = **0**1111111 OUT HAND\_ESTADO, AL ; Estado = **0**xxxxxxx

; Recorremos el mensaje y lo enviamos caracter ; a caracter hacia la impresora MOV BX, OFFSET MENSAJE; Para recorrer el mensaje POLL: IN AL, HAND ESTADO; Tomo el estado actual AND AL, 1; Chequeo el primer bit JNZ POLL; Mientras sea 1 sigo en el loop MOV AL, [BX]; Tomo el caracter OUT HAND\_DATO, AL; Lo envio al registro de datos INC BX; Avanzo a la siguiente posicion CMP BX, OFFSET FIN; Chequeo si llegue al final JN7 POLL INT 0 **END** 

Ejercicio 2

Escribir un programa que envíe datos a la impresora a través del Handshake. La comunicación se debe establecer por **interrupción** 

- 1. Debemos configurar ¿En qué configuramos el bit de INT? En 1! No queremos interrupciones!
- 2. Ya no consultaremos constantemente si está libre Nos interrumpirá cuando esté libre!
- 3. Cuando la impresora nos interrumpa mandamos el caracter a **DATO** (40H)

#### Ejercicio 2

Escribir un programa que envíe datos a la impresora a través del Handshake. La comunicación se debe establecer por **interrupción** 

#### **ORG 3000H**

; Recorremos el mensaje y lo enviamos caracter

; a caracter hacia la impresora

**IMPRIMIR:** PUSH AX; Salvo AX por las dudas

MOV AL, [BX]; Tomo el caracter

OUT HAND DATO, AL; Lo envio al registro de datos

INC BX; Avanzo a la siguiente posicion

; Chequeo si llegue al final del string

CMP BX, OFFSET FIN JNZ CONTINUA

; En caso de que llegue aca significa que llegamos al final del string. Debemos desactivar las interrupciones por Handshake y por el PIC

IN AL, HAND\_ESTADO; Tomo estado actual

AND AL, 07FH; 7FH = 01111111

OUT HAND ESTADO, AL; Estado = 0xxxxxxx

; NOTA: no hace falta las sentencias CLI y STI porque estamos haciendo esto antes de enviar el 20H al EOI, por lo que el PIC no nos va a interrumpir ya que sabe que seguimos atendiendo la interrupcion MOV AL, 1111111b ; Todo deshabilitado!

OUT IMR, AL

; Aviso al PIC y vuelvo de la subrutina

CONTINUA: MOV AL, 20H

OUT EOI, AL

POP AX; Recupero lo que habia en AX

**IRET** 

Ejercicio 2

#### **ORG 2000H**

; Configuro el vector de interrupciones. ID = 9

MOV AX, IMPRIMIR

MOV BX, 36 : 36 = 9 \* 4

MOV [BX], AX

; Configuro PIC

#### CLI

MOV AL, 11111011b; Solo Handshake habilitado

**OUT IMR, AL** 

MOV AL, 9

OUT INT2, AL; Mando el ID seleccionado al registro INT2

MOV BX, OFFSET MENSAJE ; Para recorrer el mensaje **STI** 

; Configuro el Handshake para interrupcion

IN AL, HAND\_ESTADO; Tomo estado actual

OR AL, 80H; 80H = 10000000

OUT HAND\_ESTADO, AL ; Estado = 1xxxxxxx

; Simulamos un programa en ejecucion para ver que puede interrumpirnos

**POLL: NOP** 

NOP; Esto es el Counter

NOP; Esto es Youtube

NOP; Esto es el Chrome

JMP POLL


#### INT 0


**END** 

# Impresora Esta vez por PIO

## Impresora Configuración por PIO

#### Recordemos la estructura del PIO









Como en el HandShake el estado será de escritura y lectura

## Registro de Estado

Veamos cuáles bits del registro **estado** son de **entrada** y cuáles de **salida**...



- Bit 0 (busy) 1 si está ocupada la impresora, 0 si está libre
- Bit 1 (strobe) seteando el bit en 1 le avisamos a la impresora que dejamos un caracter en DATO para que lo imprima

### Impresora Ejercicio

Escribir un programa que envíe datos a la impresora a través del PIO

1. ¿Cómo configuramos el PA a partir de CA?

Strobe en 0 (salida) y Busy en 1 (entrada)

2. ¿Cómo configuramos el PB a partir de CB?

Todos de salida!

3. Consultaremos constantemente si está libre

Chequear si el bit **Busy** = 0

- 4. Cuando la impresora esté libre mandamos el caracter a PB (31H)
- 5. Hasta que no mandemos el bit de Strobe en 1 no se va a imprimir!
- 6. Después de enviar el Strobe en 1, debemos volver a ponerlo en 0

Del punto 3 al 6 debemos repetirlo para cada caracter

## **Impresora**

Ejercicio

#### Escribir un programa que envíe datos a la impresora a través del PIO

PA EQU 30H

PB EQU 31H

CA EQU 32H

CB EQU 33H

#### **ORG 1000H**

MENSAJE DB "Imprimiendo con el PIO!"

FIN DB?

#### **ORG 2000H**

; Configuro PA y PB a partir de CA y CB

MOV AL, 11111101b; Str = salida, Busy = entrada

OUT CA, AL;

MOV AL, 0; Todos 0 = Todo de salida!

OUT CB, AL;

; Recorro el mensaje y envío caracter a caracter hacia la impresora

MOV BX, OFFSET MENSAJE; Para recorrer el mensaje

POLL: IN AL, PA; Tomo el estado actual

AND AL, 1; Chequeo el primer bit

JNZ POLL; Mientras sea 1 sigo en el loop

MOV AL, [BX]; Tomo el caracter

OUT PB, AL; Lo envio al registro de datos

IN AL, **PA**; Tomo el estado actual

OR AL, 00000010b; Fuerzo Strobe a 1

OUT PA, AL; Mando el nuevo Strobe a la impresora

AND AL, 11111101b; Fuerzo Strobe a 0

OUT PA, AL; Mando el nuevo Strobe a la impresora

INC BX; Avanzo a la siguiente posicion

CMP BX, OFFSET FIN; Chequeo si llegue al final

JNZ POLL

INT 0

**END**