Soluzione numerica delle equazioni alle derivate parziali (PDE)

Laboratorio di Metodi Computazionali e statistici (2023/24)

Fabrizio Parodi

Dipartimento di Fisica

October 16, 2023

Equazioni differenziali alle derivate parziali

- Quantità come temperatura, pressione, campi em, etc.. variano in maniera continua nello spazio e nel tempo.
- Chiamiamo U(x,y,z,t) un campo generico. Al variare del tempo il valore del campo U(x,y,z,t) in una posizione influenza il campo nei punti vicini. Questo vuol dire che le equazioni dinamiche che descrivono la dipendenza di U dalle quattro variabili deve essere scritta in termini di derivate parziali (Partial Derivative Equation).
- Avendo definito

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \equiv \partial_{xx} U \equiv U_{xx} \qquad \frac{\partial U}{\partial x} \equiv \partial_x U \equiv U_x$$

l'equazione più generale è (nelle variabili x e y):

$$A\partial_{xx}U + 2B\partial_{xy}U + C\partial_{yy}U + D\partial_{x}U + E\partial_{y}U = F$$

◆ロト ◆問 ト ◆ 恵 ト ◆ 恵 ・ 夕 ○ ○

Equazioni differenziali alle derivate parziali

Equazione generale

$$A\partial_{xx}U + 2B\partial_{xy}U + C\partial_{yy}U + D\partial_{x}U + E\partial_{y}U = F$$

Ellittiche	Paraboliche	Iperboliche
$d=B^2-AC<0$	$d=B^2-AC=0$	$d=B^2-AC>0$
Poisson	Calore/Schrodinger	Onde
$\nabla^2 U = \partial_{xx} U + \partial_{yy} U = f(x, y)$	$\partial_{xx} U = \alpha \partial_t U$	$v^2 \partial_{xx} U - \partial_{tt} U = 0$
	$-\partial_{xx}U+VU=\partial_tU$	

Equazioni differenziali alle derivate parziali (più variabili)

Forma generale

$$\mathcal{L}U = \sum_{i} \sum_{j} a_{ij} \partial_{x_i x_j} U + \text{termini di ordine minore} = 0$$

- Ellittiche: tutti gli autovalori sono positivi o negativi
- Paraboliche: tutti gli autovalori sono positivi o negativi, salvo uno che è nullo
- Iperboliche: c'è un solo autovalore negativo (o positivo)


Condizioni al contorno

Differenze tra ODE e PDE:

- Molte variabili indipendenti correlate in maniera non banale, non si può applicare un metodo per ogni problema (vedi RK per ODE)
- Le condizioni al contorno sono più complesse (rispetto a ODE)

Condizioni al contorno:

- Dirichlet: le condizioni sono specificate come valore della soluzione sul contorno del dominio.
- Neumann: le condizioni sono specificate come valore della derivata normale della soluzione sul contorno del dominio.
- Cauchy: le condizioni sia sulla soluzione che sulla sua derivata normale.




Soluzioni analitiche e numeriche


- Le equazioni differenziali alle derivate parziale possono essere risolte analiticamente con serie di funzioni (vedi Metodi Matematici della Fisica).
- Mentre molte proprietà possono essere studiate in termine della serie completa, non sempre per ottenere la soluzione per un problema dato la serie è l'approccio ottimale:
 - spesso la convergenza non è veloce, quindi la somma troncata può essere imprecisa o instabile;
 - per compensare il problema precedente occorre sommare un numero molto alto di termini: questa operazione spesso richiede più tempo delle soluzioni numeriche.

L'approccio numerico alle PDE è basato su diversi tipi di rappresentazioni o discretizzazioni.

Si può discretizzare per:

- differenze finite, cioè su griglie con direzioni di solito mutuamente ortogonali, con spacing opportuni nelle diverse dimensioni (è quel che faremo noi, usando di norma griglie quadrate in 2D con spacing uguali);
- elementi finiti, cio'e suddividendo il dominio in elementi di forma e numero che variano localmente adattandosi al tipo di problema e di dominio.





• Supponiamo che il problema sia trovare V(x,y), noto $\rho(x,y)$ su un dominio rettangolare con condizioni note su V al contorno (Dirichlet).

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

- ullet Divido il rettangolo in un reticolo con spaziatura Δ
- Definisco una griglia di $(n_x+1) \times (n_y+1)$ punti (di ampiezza $n_x \Delta$ e $n_y \Delta)^1$:

$$x_i = x_0 + (i-1)\Delta$$
 $y_j = y_0 + (j-1)\Delta$ $V_{i,j} \equiv V(x_i, y_j)$ $V_{i\pm 1,j} \equiv V(x_i \pm \Delta, y_j)$ $V_{i,j\pm 1} \equiv V(x_i, y_j \pm \Delta)$

• Allora, riprendendo la definizione di derivata seconda:

$$\begin{split} \partial_{xx} V_{i,j} &= \frac{V_{i+1,j} + V_{i-1,j} - 2V_{i,j}}{\Delta^2} \\ \partial_{yy} V_{i,j} &= \frac{V_{i,j+1} + V_{i,j-1} - 2V_{i,j}}{\Delta^2} \\ \partial_{xx} V_{i,j} &+ \partial_{yy} V_{i,j} &= -\frac{\rho_{i,j}}{\varepsilon_0} \end{split}$$

¹Gli indici, per coerenza con il software che useremo (Matlab) pvanno da₁1 a n. ≥ > ≥ ✓ ० €

8 / 40

R. Cardinale, F. Parodi (DIFI) Numerical PDE October 16, 2023

Raccogliendo i termini si ottiene:

$$V_{i,j} = \frac{1}{4} \left[V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1} \right] + \frac{1}{4\varepsilon_0} \rho_{i,j} \Delta^2$$

La funzione nel punto (i,j) è ottenuto in un punto come media su primi vicini

- Non è la soluzione ma un relazione iterativa. Si parte da una stima iniziale e si itera finchè il potenziale non cambia più. Si dice che la stima iniziale si è "rilassata" nella soluzione
- E facile verificare che in 3D si ottiene:

$$\begin{aligned} V_{i,j,k} &= \frac{1}{6} [V_{i+1,j,k} + V_{i-1,j,k} + \\ &V_{i,j+1,k} + V_{i,j-1,k} + \\ &V_{i,j,k+1} + V_{i,j,k-1}] + \frac{1}{6\varepsilon_0} \rho_{i,j,k} \Delta^2 \end{aligned}$$

- Il problema è partito dall'espressione del ∇ in coordinate cartesiane. In caso di soluzione di problemi a simmetria sferica o cilindrica è opportuno scrivere prima il Laplaciano nelle rispettive coordinate.
- La convergenza non è un problema in assoluto, piuttosto lo è il numero di iterazioni necessarie per avere una soluzione con precisione data.

Rilassamento

La soluzione può essere raggiunta in vari modi

 Metodo di Jacobi: il potenziale non è modificato finchè non si fa un giro completo su tutta la mappa

$$V_{i,j}^{\textit{new}} = \frac{1}{4} \left[V_{i+1,j}^{\textit{old}} + V_{i-1,j}^{\textit{old}} + V_{i,j+1}^{\textit{old}} + V_{i,j-1}^{\textit{old}} \right] + \frac{1}{4\varepsilon_0} \rho_{i,j} \Delta^2$$

- $\partial\Omega$ on n+1
- • • • •
- 0 0 0 0 0 •
- 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 •
- 0 0 0 0 0 0 •
-




Rilassamento

La soluzione può essere raggiunta in vari modi

Metodo di Gauss-Seidel: il nuovo valore del potenziale è utilizzato non appena calcolato.
 Ad esempio partendo da sinistra in alto

$$V_{i,j}^{\textit{new}} = \frac{1}{4} \left[V_{i+1,j}^{\textit{old}} + V_{i-1,j}^{\textit{new}} + V_{i,j+1}^{\textit{old}} + V_{i,j-1}^{\textit{new}} \right] + \frac{1}{4\varepsilon_0} \rho_{i,j} \Delta^2$$



Svantaggio: le condizioni iniziali non sono più trattate in maniera simmetrica.

Rilassamento

La soluzione può essere raggiunta in vari modi

 Sopra-rilassamento iterativo (SOR). Si esprime il nuovo valor del campo in termini di residuo.

$$\begin{split} V_{i,j}^{\textit{new}} &= V_{i,j}^{\textit{old}} + r_{i,j} \\ r_{i,j} &= \frac{1}{4} \left[V_{i+1,j}^{\textit{old}} + V_{i-1,j}^{\textit{new}} + V_{i,j+1}^{\textit{old}} + V_{i,j-1}^{\textit{new}} \right] + \\ &\frac{1}{4\varepsilon_0} \rho_{i,j} \Delta^2 - V_{i,j}^{\textit{old}} \end{split}$$

Convergenze più rapida può essere ottenuta imponendo

$$V_{i,j}^{new} = V_{i,j}^{old} + \omega r_{i,j}$$

Provare vari ω (normalmente $\omega \in [1,2]$ funziona bene)



Criterio di convergenza

- Siccome non conosciamo la soluzione dobbiamo darci un criterio di convergenza.
- Possiamo calcolare la differenza tra un iterazione e l'altra

$$\Delta_{ij} = |V_{ij}^{n+1} - V_{ij}^n|$$

e chiedere che tutti i valori della matrice Δ siano all'interno di una certa tolleranza.

 È conveniente chiedere che la tolleranza sia espressa in termini assoluti e relativi


$$\Delta_{ij} < \varepsilon_a + |V_{ij}^n|\varepsilon_r$$

dove ε_a e ε_r rappresentano l'errore assoluto e relativo.

• In questo modo, ponendo ad esempio $\varepsilon_r = \varepsilon_a = 0.01$ si impone errore assoluto di 0.01 dove V_{ij} è zero e un errore relativo leggermente maggiore di 0.01 per valore di $V_{ii} > 10$.

Differenze finite: elettrostatica

Prima applicazione: il condensatore 2D



Propagazione del calore

 Come si propaga il calore o, se volete come cambia con il tempo il campo di temperature ?

$$J=-K\nabla T$$
 Legge di Fick
$$-\frac{\partial U}{\partial t}=\nabla J \quad \text{equazione di continuità} \qquad dU=CdT$$

$$-C\frac{\partial T}{\partial t}=-K\nabla^2 T$$

$$\frac{\partial T}{\partial t}=\frac{K}{C}\nabla^2 T$$

$$\frac{\partial T}{\partial t}=\kappa \nabla^2 T$$

Propagazione del calore

• Considero il caso di un impulso di calore al centro di una barra conduttrice con estremi (x_1, x_2)

$$T(x,t=0) = \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0}exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma_0^2}\right)\right]$$
 $T=0$ a x_2 e x_1

• La soluzione, nel caso "ideale" $x_1 = -\infty, x_2 = \infty$), è

$$T(x,t) = \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}\right)\right] \qquad \sigma = \sqrt{\sigma_0^2 + 2\kappa t}$$

La "spike" si allarga con il tempo.

- Attenzione:
 - la soluzione si riferisce ad un picco di temperatura con integrale 1 (il valore di temperatura a $x=x_0$ è $1/\sqrt{2\pi}\sigma$), con temperatura 0 agli estremi;
 - se le condizioni sono diverse bisogna modificare la normalizzazione e/o la temperatura minima;
 - pensate a come modificare l'impulso di calore in modo che dia una temperatura al picco di $T_0 + \Delta T$ con temperatura agli estremi (termostato) pari a T_0 (utile per l'esperienza in lab).

Propagazione del calore

- Potremmo impostare la stesso metodo già usato per il potenziale. Ma in questo caso il sistema dell'aggiornamento del campo non funziona. Il campo e noto solo per $t < t_{presente}$
- Discretizzazione

$$\begin{split} \partial_t T(x,t) &\simeq \frac{T(x,t+\Delta t) - T(x,t)}{\Delta t} \\ \partial_{xx} T(x,t) &\simeq \frac{T(x+\Delta x,t) + T(x-\Delta x,t) - 2T(x,t)}{\Delta x^2} \\ &\frac{T(x,t+\Delta t) - T(x,t)}{\Delta t} = \kappa \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2} \simeq \kappa \frac{T(x+\Delta x,t) + T(x-\Delta x,t) - 2T(x,t)}{\Delta x^2} \\ T_{m,n+1} &= T_{m,n} + \frac{\kappa \Delta t}{\Delta x^2} \left[T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 2T_{m,n} \right] \\ &= T_{m,n} + \eta \left[T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 2T_{m,n} \right] \end{split}$$

 Metodo esplicito: fornisce una soluzione in termini di valori della temperatura a istanti precedenti.


Schema di soluzione

Metodo esplicito

$$T_{m,n+1} = T_{m,n} + \eta \left[T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 2T_{m,n} \right]$$

Propagazione calore lungo una sbarra: condizioni di Cauchy

- La sbarra è isolata
- L'impulso di temperatura è applicato ad un'estremità
- La temperatura è campionata in uno/due punti lungo la sbarra. Misura: T(x,t) con x fissato.



Condizioni:

$$T(x, t_0)$$

$$T(L, t) = T_0 \quad \forall t$$


$$\partial_x T_0(0, t) = 0 \quad \forall t$$

• La temperatura è campionata in uno/due punti lungo la sbarra. Misura: T(x,t) con x fissato.

Come impostare condizioni di Cauchy $(T(L, t) \in T_x(0, t))$

- $\Omega_6 \bullet$ ∘ n • n+1 0
- T(0,t) (cioè $T_{1,n}$) non è nota

Come impostare condizioni di Cauchy $(T(L, t) \in T_x(0, t))$




• Ma
$$T_x(0,t) = 0$$

$$\partial_x T(0,t) = \frac{T(\Delta x, t) - T(-\Delta x, t)}{2\Delta x}$$
 $T(\Delta x, t) = T(-\Delta x, t) \rightarrow T_{2,n} = T_{1,n}$

 $T_{0,n}$ non esiste ma lo posso creare!

Come impostare condizioni di Cauchy (T(L, t) e $T_x(0, t)$)



Quindi creo una nuova colonna a sinistra per $x = -\Delta x$ (che viene ricalcolata ad ogni turno sulla base di $x = \Delta x$) e la uso per iterare il metodo di risoluzione scelto.

Criterio di stabilità di Von Neumann

Nella soluzione numerica delle equazioni alle derivate parziali è importante assicurarsi che la soluzione non diverga (a seguito dell'evoluzione temporale)

• Una qualsiasi soluzione può, a tempo fissato, essere sviluppata secondo Fourier:

$$T_{m,n} = \sum_{i} \alpha(k_i) e^{ik_i m \Delta x}$$

• Inolte, poiché le equazioni sono lineari, si ha, nel tempo:

$$T_{m,n+1} = \xi T_{m,n}$$

quindi, partendo da n=1, il fattore di amplificazione sarà, ξ^n . Lo sviluppo precedente si può quindi scrivere:

$$T_{m,n} = \sum_{i} \xi^{n}(k_{i}) e^{ik_{i}m\Delta x}$$

• Criterio di Von Neumann: per verificare che la soluzione sia stabile basta verificare che lo sia una base generica con k qualsiasi

$$T_{m,n}^{test} = \xi(k)^n e^{ikm\Delta x}$$

imponendo che $\xi(k)^n$ non diverga cioè che $|\xi(k)| < 1$.

• Si noti che questo è sempre vero per la soluzione analitica. La soluzione numerica, pur avendo la stessa forma, può deviare e divergere, per problemi di approssimazione numerica, in funzione dei campionamenti Δx o Δt scelti.

Criterio di stabilità di Von Neumann

Applicazione al metodo esplicito per l'equazione del calore:

$$T_{m,n+1} = T_{m,n} + \eta \left[T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 2T_{m,n} \right]$$

$$\xi^{n+1}e^{ikm\Delta x} = \xi^n e^{ikm\Delta x} + \eta \left[\xi^n e^{ik(m+1)\Delta x} + \xi^n e^{ik(m-1)\Delta x} - 2\xi^n e^{ikm\Delta x} \right]$$

da cui

$$\xi = 1 + 2\eta[\cos(k\Delta x) - 1]$$

la richiesta $|\xi| < 1$ dà:

$$\eta = \frac{\kappa \Delta t}{\Delta x^2} < \frac{1}{2}$$

• Cosa ci dice ? Δt piccolo ok ma Δx piccolo solo se contemporaneamente Δt "quadraticamente" piccolo.



ullet riscrivo la discretizzazione per $(x,t+\Delta t/2)$ ricalcolando la derivata temporale (come rapp. incrementale centrato) e ricalcolando la derivata seconda spaziale come media di quella in t ed in $t + \Delta t$

$$\begin{split} \partial_t T\left(x,t+\frac{\Delta t}{2}\right) &\simeq \frac{T(x,t+\Delta t)-T(x,t)}{\Delta t} \\ 2(\Delta x)^2 \partial_{xx} T\left(x,t+\frac{\Delta t}{2}\right) \\ &\simeq \left[T(x-\Delta x,t+\Delta t)-2T(x,t+\Delta t)+T(x+\Delta x,t+\Delta t)\right] \\ &+\left[T(x-\Delta x,t)-2T(x,t)+T(x+\Delta x,t)\right] + \mathcal{O}(\Delta x^2) \end{split}$$

Si ottiene

$$\begin{split} T_{m,n+1} - T_{m,n} &= \\ &\frac{\eta}{2} [T_{m-1,n+1} - 2T_{m,n+1} + T_{m+1,n+1} \\ &+ T_{m-1,n} - 2T_{m,n} + T_{m+1,n}] \end{split}$$

e raccogliendo termini con stessa temperatura

$$-T_{m-1,n+1} + \left(\frac{2}{\eta} + 2\right)T_{m,n+1} - T_{m+1,n+1} = T_{m-1,n} + \left(\frac{2}{\eta} - 2\right)T_{m,n} + T_{m+1,n}$$

Schema di soluzione

Cranck-Nicholson

$$-T_{m-1,n+1} + \left(\frac{2}{\eta} + 2\right)T_{m,n+1} - T_{m+1,n+1} = T_{m-1,n} + \left(\frac{2}{\eta} - 2\right)T_{m,n} + T_{m+1,n}$$

• Non solo il metodo di Crank-Nicolson è più preciso ma si verifica che è stabile per ogni valore di Δt e Δx .

$$\begin{split} \xi^n(\xi-1) \mathrm{e}^{\mathrm{i}km\Delta x} &= \frac{\eta}{2} \xi^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}km\Delta x} \left[\xi \left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\Delta x} + \mathrm{e}^{+\mathrm{i}k\Delta x} - 2 \right) + \left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\Delta x} + \mathrm{e}^{+\mathrm{i}k\Delta x} - 2 \right) \right] \\ (\xi-1) &= \frac{\eta}{2} \left[\xi \left(2\cos(k\Delta x) - 2 \right) + \left(2\cos(k\Delta x) - 2 \right) \right] \\ \xi \left(1 + \eta (1-\cos(k\Delta x)) \right) &= 1 - \eta (1-\cos(k\Delta x)) \\ \xi &= \frac{1 - \eta (1-\cos(k\Delta x))}{1 + \eta (1-\cos(k\Delta x))} \\ \xi &= \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \end{split}$$

con $\alpha > 0 \longrightarrow |\xi| < 1$ sempre.

- Metodo implicito (termini nel futuro)
- Cosa conosciamo ?
 - $T_{m,1}$ (funzioni all'istante iniziale)
 - $T_{1,n}$ e $T_{N,n}$ (condizioni al contorno)
- Equazione matriciale

$$\begin{bmatrix} \left(\frac{2}{\eta}+2\right) & -1 & 0 & 0 & \cdots \\ -1 & \left(\frac{2}{\eta}+2\right) & -1 & 0 & \cdots \\ 0 & -1 & \left(\frac{2}{\eta}+2\right) & -1 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{2,n+1} \\ T_{3,n+1} \\ T_{4,n+1} \\ \cdots \\ T_{N-1,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{1,n+1}+T_{1,n}+\left(\frac{2}{\eta}-2\right)T_{2,n}+T_{3,n} \\ T_{2,n}+\left(\frac{2}{\eta}-2\right)T_{3,n}+T_{4,n} \\ T_{3,n}+\left(\frac{2}{\eta}-2\right)T_{3,n}+T_{4,n} \\ T_{3,n}+\left(\frac{2}{\eta}-2\right)T_{4,n}+T_{5,n} \\ \cdots \\ T_{N,n+1}+T_{N,n}+\left(\frac{2}{\eta}-2\right)T_{N-1,n}+T_{N-2,n} \end{bmatrix}$$

• Partiamo con $T_{i,n=0}$ risolviamo l'equazione matriciale per trovare $T_{i,n=1}$. E così via.. È possibile perchè nel membro di destra gli unici termini a n+1 sono agli estremi e sono quindi determinati dalle condizioni al contorno.

- La soluzione dell'equazione matriciale (tridiagonale) può essere affrontata con metodi ad hoc (più efficienti).
- Manipoliamo la matrice fino a farla diventare triangolare superiore.
- Matrice tri-diagonale

$$\begin{pmatrix} d_1 & c_1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_2 & d_2 & c_2 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & a_3 & d_3 & c_3 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{N-1} & d_{N-1} & c_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_N & d_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{N-1} \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_{N-1} \\ b_N \end{pmatrix}$$

• Divido la prima riga per d_1 , quindi sottraggo a_2 volte la prima equazione

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{c_1}{d_1} & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 - \frac{a_2c_1}{d_1} & c_2 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & a_3 & d_3 & c_3 & \cdots & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{N-1} & d_{N-1} & c_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_N & d_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{b_1}{d_1} \\ b_2 - \frac{a_2b_1}{d_1} \\ b_3 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix}$$

• Divido la seconda riga per l'elemento diagonale la prima equazione

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{c_1}{d_1} & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \frac{c_2}{d_2 - a_2 \frac{c_1}{a_1}} & 0 & \cdots & & \cdots & 0 \\ 0 & a_3 & d_3 & c_3 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{N-1} & d_{N-1} & c_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_N & d_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{b_1}{d_1} \\ \frac{b_2 - a_2 \frac{b_1}{d_1}}{d_1} \\ \frac{b_2 - a_2 \frac{b_1}{d_1}}{d_1} \\ b_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix}$$

...ottenendo alla fine

$$\begin{pmatrix} 1 & h_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & h_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & h_3 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \ddots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ \vdots \\ p_N \end{pmatrix}$$

dove

$$h_i = \frac{c_i}{d_i - a_i h_{i-1}}$$
 $p_i = \frac{b_i - a_i p_{i-1}}{d_i - a_i h_{i-1}}$

Risolvendo iterativamente si ottiene

$$x_i = p_i - h_i x_{i+1}$$



L'equazione iperbolica più importante è quella delle onde:

$$u_{tt} = v^2 u_{xx}$$

Poichè l'equazione contiene due derivate seconde è necessario imporre le condizioni iniziali per la funzione e per la derivata prima temporale:

$$u(x,0) = f(x) \qquad u_t(x,0) = g(x)$$

Si parte dalla scrittura della derivata seconda in termine di differenze finite:

$$f'' = \frac{f(x + \Delta x) + f(x - \Delta x) - 2f(x)}{\Delta x^2}$$

Applicata all'equazione delle onde fornisce (detto l'indice spaziale e n quello temporale):

$$\frac{u_{m,n+1} + u_{m,n-1} - 2u_{m,n}}{\Delta t^2} = v^2 \left(\frac{u_{m+1,n} + u_{m+1,n} - 2u_{m,n}}{\Delta x^2} \right)$$

$$u_{m,n+1} = 2u_{m,n} - u_{m,n-1} + v^2 \frac{\Delta t^2}{\Delta x^2} \left(u_{m+1,n} + u_{m+1,n} - 2u_{m,n} \right)$$

$$u_{m,n+1} = 2u_{m,n} - u_{m,n-1} + \frac{v^2}{v'^2} \left(u_{m+1,n} + u_{m+1,n} - 2u_{m,n} \right)$$

La soluzione è condizionatamente stabile. La condizione è:

cioè la "velocità" associata a Δx , Δt deve essere maggiore della velocità fisica.

Problema:

• Per calcolare la funzione all'indice temporale n+1 $(t+\Delta t)$ serve non solo n (t) ma anche n-1 $(t-\Delta t)$.

Utiliziamo la condizione u(x,0) = f(x) e concentriamoci sul caso particolare u(x,0) = 0. Esprimendo la condizione come derivata centrata ottengo:

$$u_{m,1} = \frac{u_{m,2} - u_{m,0}}{2\Delta x} = 0 \longrightarrow u_{m,0} = u_{m,2}$$

Quindi per il l'indice temporale n = 2 (il successivo al primo)

$$u_{m,2} = 2u_{m,1} - u_{m,0} + \frac{v^2}{v'^2} (u_{m+1,1} + u_{m+1,1} - 2u_{m,1})$$


$$2u_{m,2} = 2u_{m,1} + \frac{v^2}{v'^2} (u_{m+1,1} + u_{m+1,1} - 2u_{m,1})$$

$$u_{m,2} = u_{m,1} + \frac{v^2}{2v'^2} (u_{m+1,1} + u_{m+1,1} - 2u_{m,1})$$

Nota u(x,0) si ricava $u(x,\Delta t)$ e quindi si itera l'algoritmo.

Schema di soluzione

Metodo esplicito



$$U_{m,n+1} = 2U_{m,n} - U_{m,n-1} + \frac{v^2}{v'^2} (U_{m+1,n} + U_{m-1,n} - 2U_{m,n})$$

$$U_{m,2} = U_{m,1} + \frac{v^2}{v'^2} (U_{m+1,1} + U_{m-1,1} - 2U_{m,1})$$

←□ → ←□ → ←□ → ←□ → □ → ○

Studiamo la condizione per la convergenza:

$$\xi = 2 - \frac{1}{\xi} + \frac{v^2}{v'^2} \left(e^{ikx} + e^{-ikx} - 2 \right)$$
$$= 2 - \frac{1}{\xi} + \alpha^2 \left(e^{ikx} + e^{-ikx} - 2 \right)$$

Che diventa:

$$\begin{split} \xi^2 - 2\xi + 1 - \xi\alpha^2 \left(2\cos(kx) - 2 \right) &= 0 \\ \xi^2 - 2\xi + 1 + 4\xi\alpha^2 \sin^2\left(\frac{kx}{2}\right) &= 0 \\ \xi^2 - 2\beta\xi + 1 &= 0 \qquad \qquad \beta = 1 - 2\alpha^2 \sin^2\left(\frac{kx}{2}\right) \qquad \qquad \xi = \beta \pm \sqrt{\beta^2 - 1} \end{split}$$

Studiamo le soluzioni:

$$\xi = \beta \pm \sqrt{\beta^2 - 1}$$

 $|\xi| \le 1$ se $|\beta| \le 1$ (se $|\beta| \ge 1$ c'è almeno una soluzione di modulo > 1) ma allora ξ si può riscrivere come:

$$\xi = \beta \pm i\sqrt{1 - \beta^2}$$

da cui:

 $|\xi|=1$


La condizione su α è

$$\begin{aligned} &-1 \leq 1 - 2\alpha^2 \sin^2\left(\frac{kx}{2}\right) \leq 1 \\ &0 \leq \alpha^2 \sin^2\left(\frac{kx}{2}\right) \geq 1 \end{aligned}$$

che implica $\alpha \leq 1$ e quindi $v^2 \leq {v'}^2 = (\frac{\Delta x}{\Delta t})^2$. In altri termini, la "velocità" associata a Δx , Δt deve essere maggiore della velocità fisica.


Riassunto: equazioni ellittiche

Metodo di Jacopi



Riassunto: equazioni ellittiche

Metodo di Gauss-Seidel



Il metodo di sovra-rilassamento semplicimente accelera il processo.

Riassunto: equazioni paraboliche

Metodo esplicito

$$T_{i,j+1} = T_{i,j} + \eta \left[T_{i+1,j} + T(i-1,j) - 2T_{i,j} \right]$$



Riassunto: equazioni paraboliche


Cranck-Nicholson

$$-T_{m-1,n+1} + \left(\frac{2}{\eta} + 2\right)T_{m,n+1} - T_{m+1,n+1} = -T_{m-1,n} + \left(\frac{2}{\eta} + 2\right)T_{m,n} - T_{m+1,n}$$

イロト イ団ト イミト イミト

Riassunto: equazioni iperboliche

Metodo esplicito



$$U_{m,n+1} = 2U_{m,n} - U_{m,n-1} + \frac{v^2}{v'^2} (U_{m+1,n} + U_{m-1,n} - 2U_{m,n})$$

$$U_{m,2} = U_{m,1} + \frac{v^2}{2v'^2} (U_{m+1,1} + U_{m-1,1} - 2U_{m,1})$$



Esercitazione

Esercitazione:

- Propagazione del calore lungo una sbarra
 - esperimento di Lab3 (impulso di calore ad un estremo, termostato all'altro estremo): soluzione esplicita

Compito a casa, uno a scelta tra:

- Propagazione del calore su sbarra "simmetrica" (con impulso di calore al centro, termostati ai lati) con metodo Crank-Nicholson
- Soluzione dell'equazione di Poisson per un condensatore 2D
- Corda vibrante 2D

Modalità:

Implementazione e test dell'algoritmo in Matlab

