# FONDAMENTI DI AUTOMATICA

#### Federico Mainetti Gambera

23 marzo 2020

LEZIONE 1 9/03/2020 link clicca qui

## 1 SLIDE: Introduzione al corso

1.1	Informazioni generale
II ma Le sli	Alberto Leva teriale didattico è distribuito su Beep e sulla pagina del corso. ide e il materiale del corso non è sufficiente, bisogna prendere appunti e studiare dai testi. ci sono prove in itinere.
1.2	Concetti preliminari
(azzı c'è a	Laboratorio: due transistor (marroni) non in contatto diretto, ma legati da una barretta di rame urra), ci sono tre sensori di temperatura (blu), due sui transistor e uno sulla barretta (non si vede) nche una ventola che può essere azionata o meno. Lo scopo è controllare la temperatura della tta agendo su uno dei due transistor, mentre l'altro ha lo scopo di rappresentare un disturbo.
1.3	Prerequisiti, motivazione e collocamento del corso
	Struttura del corso. Nozioni base da sapere: derivate, integrali, invertire un matrice, autovalor covettori.
1.4	Relazione fra automatica e informatica
[28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]	

### 2 II problema del controllo

[appunti del prof disponibili su Beep]

#### 2.1 Concetti fondamentali

[immagine dagli appunti del prof]

S: sistema da controllare.

U: variabili di controllo o in generale variabili di ingresso. Da notare è che per esempio anche una pompa che possiamo comandare e che tira fuori acqua dal nostro sistema è una variabile di ingresso perchè la controlliamo, nonostante la massa fisica dell'acqua esca. y: variabili d'uscita.

w: andamento desiderato di y o segnale di riferimento o set point.

d: disturbi.

L'obbiettivo è che y sia il più possibile uguale a w nonostante d e nonostante una conoscenza potenzialmente imperfetta di S.

#### 2.2 Strategie di controllo

#### 2.2.1 Controllo in anello aperto (AA)

[immagine dagli appunti del prof]

C: controllore.

Il controllore decide l'andamento di U sulla base di w. Il controllore non sa cosa succede in y e non conosce d.

Questo approccio funziona se il legame U o y è esattamente noto e non ci sono disturbi d.

#### 2.2.2 Controllo in anello aperto (AA) con compensazione del disturbo misurabile

[immagine dagli appunti del prof]

 $M_d$ : misuratore del disturbo.

 $d_m$ : misura di d.

Il controllore in questo caso non vede y, ma vede d, o meglio  $d_m$ .

Questo approccio funziona s il legame  $(U,d) \to y$  è esattamente noto e se  $d_m = d$ , cioè se la misura del disturbo è corretta.

#### 2.2.3 Controllo in anello chiuso (AC) o in retroazione o Feedback

[immagine dagli appunti del prof]

 $M_y$ : misuratore di y.

 $y_m$ : misura di y.

Questo sistema può contrastare i disturbi ed errori di modello anche senza conoscerli, il controllore ne vede gli effetti tramite  $y_m$ .

Naturalmente occorre sempre che  $y_m=y$ , se la misurazione è sbagliata non si può fare nulla. Non laavoriamo con le grandezze vere e proprie, ma con le loro misurazioni.

#### 2.2.4 Controllo in anello chiuso (AC) con compensazione del disturbo

[immagine dagli appunti del prof]

Questo approccio è come il caso precedente ma più pronto nel reagire a d. Nel caso precedente in seguito a un disturbo si reagisce alle sue conseguenze, in questo caso si reagisce in maniera preventiva ai disturbi.

N.B. la precisione di  $M_d$  conta meno di quella di  $M_u$ .

#### 2.2.5 Esempio

[immagine dagli appunti del prof]

Abbiamo una guida su cui scorre una massa M attaccata con una molla di costante elastica k. La massa viene spinta da una forza F=U (è l'ingresso, lo imponiamo al sistema). La y (uscita) del sistema è la posizione della massa sulla guida.

$$F_{molla} = -ky$$

 $F_{attrito} = -h\frac{d}{dt}y = -h\dot{y}$ 

#### Modello statico

Per prima cosa vediamo un modello statico (all'equilibrio) di questo sistema:

In un modello statico la velocità è nulla, e quindi la  $F_{attrito}=0$  e  $F+F_{molla}=0$ , che diventa  $F-k\bar{y}=0$ , dove peri  $\bar{y}$  si intende il valore di y in stato di equilibrio, e dunque  $\bar{y}=\frac{F}{k}$ . Quindi se voglio  $y=y^o$ , dove per  $y^o$  si intende un y desiderato, dovrò applicare una forza  $F=ky^o$ .

Analiziamo ora il sistema con un controllo in **AA**, supponendo che la costante elastica della molla sia  $k=k_n+\Delta k$ , dove  $k_n$  è detto k nominale.

Applicando quindi  $F=k_ny^o$ , otterrò  $y=\frac{F}{k_n+\Delta k}=\frac{k_n}{kn+\Delta k}y^o$ . Quindi si può avere un errore di modello dovuto a quel  $\Delta k$ , che provoca un errore di controllo, cioè che  $y\neq y^o$ .

Errore nel modello  $(\Delta k) \Longrightarrow$  errore nel controllo  $(y \neq y^o)$ 

Analiziamo ora il sistema con un controllo in AC.

Posso decidere di applicare una forza  $F=\alpha(y^o-y)$ , con  $\alpha>0$ . Il termine  $(y^o-y)$  rappresenta l'errore, (quello che voglio - quello che ho). F è la variabile di controllo ed è proporzionale  $(\alpha)$  all'errore. Questo è un esempio di applicazione di controllo ad anello chiuso.

Con questo approccio ottengo  $y=\frac{F}{k_n+\Delta k}=\frac{\alpha(y^o-y)}{k_n+\Delta k}$  e continuando i conti si arriva a  $\frac{y-y^o}{y^o}=\frac{k}{k+\alpha}$ , dove il termine  $\frac{y-y^o}{y^o}$  prende il nome di errore normalizzato. Se  $k=k_n$  non ho errore, però con  $\alpha$  abbastanza grande posso rendere l'errore piccolo a piacere (con possibili problemi di stabilità di cui parleremo più avanti).

#### Quindi:

- il controllo in AA è basato sul modello (usa  $k_n$ ); l'errore è nullo se il modello è esatto, se no non si può contrastare l'incertezza.
- il controllo in AC è basato su misure (usa  $y^o y$ ); l'errore può essere nullo anche con modello esatto, ma può rendere l'errore piccolo a piacere.

#### Modello dinamico

Vediamo ora il **modello dinamico**: Partiamo dalla famosa formula "massa  $\cdot$  accellerazione  $= \sum$  forze ".

Quindi  $m \cdot \ddot{y} = F - ky - h\dot{y}$ , cioè  $m\ddot{y}(t) + h\dot{y}(t) + ky(t) = F(t)$ .

Nel caso di un sistema con controllo in  ${\bf AA}$ , F(t) non dipende da y(t) e quindi l'integrale generale non cambia qualunque sia F(t).

Nel caso di un sistema con controllo in **AC**, se, per esempio,  $F(t) = \alpha(y^o(t) - y(t)) + \beta \dot{y}(t)$ , ovvero se faccio dipendere la forza istante per istante, devo scrivere che  $m\ddot{y}(t) + h\dot{y}(t) + ky(t) = \alpha(y^o(t) - y(t)) + \beta \dot{y}(t)$ , cioè  $m\ddot{y}(t) + (h - \beta)\dot{y}(t) + (k + \alpha)y(t) = \alpha y^o(t)$ . Agendo con alfa e  $\beta$  sto cambiando il polinomio caratteristico dell'equazione differenziale e quindi sto cambiando l'integrale generale. L'integrale generale dipende dai parametri di controllo  $\alpha$  e  $\beta$ .

[immagine dagli appunti del prof]: schema a blocchi (verrà spiegato meglio più avanti) dell'esempio appena fatto.

LEZIONE //2020 link clicca qui

LEZIONE //2020 link clicca qui

LEZIONE //2020 link clicca qui