



3CD - CAD

Inventor - Vysunutí, Rotace, Parametry


VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA STROJNÍHO TECHNICKÉ INŽENÝRSTVÍ V BRNĚ




Vysunutí – přidání materiálu

- Základní modelovací operace
- 1 Ukončení náčrtu
- Vstupy operace Uzavřený profil a výška vysunutí
 - 4 Typy ukončení vysunutí
 - 5 Směr vysunutí
 - Skrytí náčrtu po vytvoření vysunutí, "schování" pod provedené vysunutí ve stromě modelu

• Pozor! Vysunutím otevřeného profilu je vytvořen







Vysunutí – odebrání materiálu

- Pro odebrání materiálu vysunutím použijeme stejnou operaci
- Opět je třeba náčrt s uzavřeným profilem
- Zvolíme metodu ukončení, pokud má odebrání procházet celým tělesem, je vhodná metoda "Skrze vše"
- Metodu vysunutí změníme ze "Sjednocení" na "Rozdíl"

 Obdobným způsobem lze mezi dvěma (a více) těly vytvořit jejich průnik přepnutím volby na "Průnik"







(K dalšímu)


K vybrané ploše/bodu Mezi dvěma plochami/rovinami


Rotace

- Druhá základní modelovací operace
- Většinou vznikne základní těleso, které se dalšími operacemi upravuje do požadované podoby
- 1 2 Vstupy operace Uzavřený profil a osa (profil může být uzavřený osou)
 - Pokud je vytvořena osa, vybere se automaticky; jinak se musí jiný typ čáry vybrat ručně
 - Typy ukončení rotace ve většině případů "Plný"
 - Náčrt uvnitř tělesa zobrazení tělesa v řezu (F7)
 - Odebrání rotací obdoba toho, co u vysunutí









K vybrané ploše/rovině

Mezi dvěma plochami/rovinami

(Plný)

Parametry

Aktualizace

Aktualizace

Aktualizace

Aktualizace

Aktualizace

Náštroje Správa Pohled Systémové p

Parametry


Název parametru

- Parametry modelu

Jednotka Výraz


Nominální hor Tol


- 1 Parametry slouží k definici funkcí a vztahů mezi jednotlivými rozměry
 - Použití parametrů umožňuje vytvářet modely se závislými rozměry
 - Parametry je možné měnit přímo v náčrtu/při tvorbě modelu nebo v tabulce parametrů.
 - Typy parametrů:
 - Parametry modelu běžné kóty v náčrtu a parametry modelu
 - Referenční parametry řízené kóty
 - Uživatelské parametry vlastní parametr, který lze dále použít v modelu




Parametry


 Změnou jednoho parametru lze změnit téměř celý model (pokud jsou parametry vzájemně provázané jako v uvedeném příkladu)







• Vytvořte kompletní model upínacího přípravku.








- 1 Vstupem je náčrt vytvořený v rámci lekce k náčrtu
- Ukončíme náčrt a vysunutí profilu provedeme do výšky 30 mm (dle výkresu) jedním směrem (v kladném směru osy z, náčrt je v rovině XY)
- Tím získáme základní těleso, ze kterého budeme vysunutím odečítat a přičítat další materiál
- Výšku (a další parametry) vysunutí a podobně i další operace je možné upravit dvojklikem na daný prvek ve stromě modelu (nebo přes RMB -> Upravit prvek)















- V dalším kroku provedeme vytvoření nového náčrtu pro následné odebrání vysunutím
- Promítnutím geometrie hran získáme hrany, ke kterým můžeme vazbit a kótovat a které vytvoří část profilu pro následné vysunutí
- Dokreslíme hranu ukončující profil pro vysunutí a zakótujeme ji ke středu kružnice (počátek SS)











- Tím je náčrt hotový a můžeme provést vysunutí s odebráním materiálu. Hodnotu vysunutí můžeme zadat i výrazem (30 – 9 mm)
- 2 Poslední náčrt vytvoříme v rovině XZ (rovina symetrie dílu)
- Promítneme geometrii hran a dokreslíme čáru žebra (zobrazeno v řezu)
- 4 Ukončíme náčrt a provedeme vysunutí symetricky o hodnotu 7 mm
 - Pozn.: Žebro by šlo udělat jednodušeji přímo příkazem "Žebro"
 - Tímto je celé těleso dokončeno!













Rotace – Příklad (Setrvačník)





SECTION B-B





ALL CHAMFERS = 0.5 X 45°

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA...



http://uk.fme.vutbr.cz/



https://www.facebook.com/UstavKonstruovani/



https://www.youtube.com/user/ustavkonstruovani/