

deep-dive-manuel-administrateur

Manuel d'utilisation — Administrateur Pièces

Version : 1.0 **Date :** 2026-03-01 **Plateforme :** Pièces — Marketplace pièces auto d'occasion (Côte d'Ivoire)

Table des matières

1. Accès et connexion
2. Tableau de bord administrateur
3. Gestion des utilisateurs
4. Gestion des vendeurs
5. Gestion des commandes
6. Gestion des livraisons
7. Gestion des litiges
8. Notifications
9. Cycle de vie d'une commande
10. Système de paiement et séquestre
11. Référence API rapide
12. FAQ et dépannage

1. Accès et connexion

Prérequis

- Disposer d'un compte Pièces avec le **rôle ADMIN** attribué
- Un numéro de téléphone ivoirien (+225) enregistré dans le système

Se connecter

1. Ouvrir l'application Pièces sur votre navigateur mobile ou desktop
2. Sur la page de connexion, saisir votre numéro de téléphone au format `+225 XX XX XX XX XX`

- Préfixes acceptés : 01 (MTN), 05 (Moov), 07 (Orange)

3. Cliquer sur **Envoyer le code**

4. Saisir le **code OTP à 6 chiffres** reçu par SMS

5. Le système vérifie automatiquement le code et vous connecte

Consentement aux données personnelles

Lors de votre première connexion, un modal de consentement s'affiche :

- **Données collectées** : numéro de téléphone, historique des transactions, photos de pièces
- **Droits** : consultation de vos données, demande de suppression
- **Base légale** : Loi ivoirienne n°2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel

Vous devez accepter les conditions pour accéder à la plateforme.

Navigation

La barre de navigation en bas de l'écran propose 3 onglets :

- **Accueil** — Page d'accueil
- **Commandes** — Historique des commandes
- **Profil** — Votre profil et paramètres

Pour accéder au **tableau de bord admin**, naviguez vers `/admin` dans la barre d'adresse.

2. Tableau de bord administrateur

URL : `/admin`

Le tableau de bord affiche **6 indicateurs clés** en temps réel :

Indicateur	Description	Couleur
Utilisateurs	Nombre total d'utilisateurs inscrits	Bleu
Vendeurs	Nombre total de profils vendeur créés	Vert
Commandes	Nombre total de commandes créées	Orange
Commandes actives	Commandes ni terminées ni annulées	Rouge
Litiges	Nombre total de litiges ouverts	Violet
Litiges ouverts	Litiges en attente de résolution	Rouge foncé

Actions rapides

Trois boutons d'accès rapide sont disponibles :

- **Gérer les utilisateurs** → Liste paginée de tous les utilisateurs
- **Voir les commandes** → Liste paginée de toutes les commandes
- **Voir les vendeurs** → Liste paginée de tous les vendeurs

Accès restreint

Si vous n'avez pas le rôle ADMIN, le message "**Accès réservé aux administrateurs**" s'affiche à la place du tableau de bord.

3. Gestion des utilisateurs

Consulter la liste des utilisateurs

API: `GET /api/v1/admin/users?page=1&limit=50`

La liste affiche pour chaque utilisateur :

- **Téléphone** — Numéro +225
- **Rôles** — Liste des rôles attribués (MECHANIC, OWNER, SELLER, RIDER, ADMIN, ENTERPRISE)
- **Contexte actif** — Le rôle actuellement actif
- **Date d'inscription** — Date de création du compte

La liste est paginée par défaut (50 utilisateurs par page).

Modifier les rôles d'un utilisateur

API: `PATCH /api/v1/users/:userId/roles`

Corps de la requête :

```
{
  "roles": ["MECHANIC", "SELLER"]
}
```

Rôles disponibles :

Rôle	Description
MECHANIC	Mécanicien — peut créer des commandes pour le compte de propriétaires
OWNER	Propriétaire de véhicule — peut payer des commandes
SELLER	Vendeur de pièces — gère un catalogue et reçoit des commandes
RIDER	Livreur — effectue les livraisons
ADMIN	Administrateur — accès complet à la plateforme
ENTERPRISE	Entreprise — gestion de flotte de mécaniciens

Règles :

- Un utilisateur doit avoir **au moins 1 rôle**
- Si le contexte actif actuel est retiré des rôles, le système bascule automatiquement sur le premier rôle de la nouvelle liste
- L'attribution du rôle ADMIN donne un accès complet — **à utiliser avec précaution**
- L'opération est journalisée (`ADMIN_UPDATE_ROLES` dans les logs)

4. Gestion des vendeurs

Consulter la liste des vendeurs

API: `GET /api/v1/admin/vendors?page=1&limit=50`

Chaque vendeur affiche :

- **Nom de la boutique**
- **Nom du contact**
- **Téléphone**
- **Type** — FORMAL (entreprise déclarée) ou INFORMAL (vendeur individuel)
- **Statut** — PENDING_ACTIVATION, ACTIVE, ou PAUSED
- **Type KYC** — RCCM (registre commerce) ou CNI (carte nationale d'identité)

Statuts vendeur

Statut	Signification
PENDING_ACTIVATION	Profil créé, en attente de signature des garanties
ACTIVE	Profil actif, peut publier et recevoir des commandes
PAUSED	Profil suspendu temporairement

Processus d'onboarding vendeur

1. **Création du profil** — Le vendeur (ou un agent terrain) soumet ses informations et son document KYC
 - Vendeur **FORMEL** → Document RCCM obligatoire
 - Vendeur **INFORMEL** → CNI obligatoire
2. **Signature des garanties** — Le vendeur signe deux garanties obligatoires :
 - **RETURN_48H** — Reprise sous 48h si pièce incorrecte, remboursement intégral
 - **WARRANTY_30D** — Garantie fonctionnement minimum 30 jours
3. **Activation automatique** — Une fois les deux garanties signées, le statut passe à **ACTIVE**

Interventions admin sur les vendeurs

En tant qu'admin, vous pouvez :

- **Consulter tous les profils vendeurs** et leurs documents KYC
- **Créer un profil vendeur** pour le compte d'un utilisateur (via l'API avec le rôle ADMIN)
- **Gérer les zones de livraison** d'un vendeur

***Note :** L'activation se fait automatiquement par signature des garanties. Il n'existe pas actuellement de bouton d'activation/désactivation manuelle dans l'interface admin.*

5. Gestion des commandes

Consulter les commandes

API : `GET /api/v1/admin/orders?page=1&limit=50&status=PAID`

La liste affiche :

- **ID de commande** (UUID tronqué)
- **Statut actuel** (avec badge de couleur)
- **Montant total** (en FCFA)
- **Articles commandés** (nom, quantité, prix)
- **Méthode de paiement**
- **Dates clés** (création, paiement, confirmation vendeur, annulation)

Filtrage par statut

Vous pouvez filtrer les commandes par statut en ajoutant le paramètre `?status=` :

Statut	Description
DRAFT	Brouillon — commande créée, pas encore payée
PENDING_PAYMENT	En attente de paiement mobile money
PAID	Payée — en attente de confirmation vendeur
VENDOR_CONFIRMED	Confirmée par le vendeur
DISPATCHED	Expédiée — livreur assigné
IN_TRANSIT	En cours de livraison
DELIVERED	Livrée — en attente de confirmation acheteur
CONFIRMED	Réception confirmée par l'acheteur
COMPLETED	Terminée — fonds libérés au vendeur
CANCELLED	Annulée

Points d'attention

- **Commandes PAID sans confirmation vendeur** → Si plus de 45 minutes, contacter le vendeur ou annuler
- **Commandes DELIVERED sans confirmation** → Auto-complétées après 48h (libération fonds)
- **Limite COD** : Le paiement à la livraison est limité à **75 000 FCFA** maximum

6. Gestion des livraisons

Créer une livraison

API: POST /api/v1/deliveries

Lorsqu'une commande est confirmée par le vendeur (`VENDOR_CONFIRMED`), l'admin crée une livraison :

```
{
  "orderId": "uuid-de-la-commande",
  "pickupAddress": "Adresse du vendeur, Cocody",
  "pickupLat": 5.3364,
  "pickupLng": -3.9628,
  "deliveryAddress": "Adresse du client, Yopougon",
  "deliveryLat": 5.3411,
  "deliveryLng": -4.0682,
  "mode": "STANDARD",
  "codAmount": 15000
}
```

Modes de livraison :

- STANDARD — Livraison normale
- EXPRESS — Livraison prioritaire

Consulter les livraisons en attente

API: GET /api/v1/deliveries/pending

Affiche toutes les livraisons avec le statut PENDING_ASSIGNMENT (en attente d'un rider).

Assigner un rider

API: POST /api/v1/deliveries/:deliveryId/assign

```
{
  "riderId": "uuid-du-rider"
}
```

Règles :

- La livraison doit être au statut PENDING_ASSIGNMENT
- Le rider doit avoir le rôle RIDER
- Une fois assigné, le statut passe à ASSIGNED

Cycle de vie d'une livraison

PENDING_ASSIGNMENT → ASSIGNED → PICKUP_IN_PROGRESS → IN_TRANSIT → DELIVERED → CONFIRMED

Statut	Qui agit	Description
PENDING_ASSIGNMENT	Admin	Livraison créée, en attente d'un rider
ASSIGNED	Admin	Rider assigné
PICKUP_IN_PROGRESS	Rider	Le rider est en route vers le vendeur
IN_TRANSIT	Rider	Le rider a récupéré la pièce, en route vers le client
DELIVERED	Rider	Le rider a livré la pièce
CONFIRMED	Client	Le client confirme la réception
RETURNED	Rider	Retour de la pièce (client absent, litige)

Protocole client absent

Si le client est absent à la livraison, le rider peut signaler l'absence via `POST /deliveries/:id/client-absent`. Le champ `clientAbsent` est mis à `true` sur la livraison.

Procédure recommandée :

1. Le rider tente de livrer
2. Si client absent, le rider signale via l'application
3. L'admin est notifié
4. Contacter le client par téléphone
5. Reprogrammer la livraison ou procéder au retour

Suivi GPS

Les riders mettent à jour leur position GPS en temps réel via `POST /deliveries/:id/location`. Les coordonnées `riderLat` et `riderLng` sont stockées et consultables.

Collecte COD (Cash on Delivery)

Si la commande est en paiement à la livraison, le rider collecte le montant en espèces ou mobile money auprès du client. Le montant COD est indiqué dans le champ `codAmount` de la livraison.

7. Gestion des litiges

Consulter les litiges

Les litiges sont ouverts par les acheteurs (mécaniciens) via l'application. Seul l'initiateur de la commande peut ouvrir un litige.

API: `GET /api/v1/reviews/disputes/order/:orderId`

Chaque litige contient :

- **Raison** — Description du problème (5 à 2000 caractères)
- **Preuves** — Liste d'URLs de photos/documents
- **Statut** — OPEN, UNDER_REVIEW, RESOLVED_BUYER, RESOLVED_SELLER, CLOSED
- **Date d'ouverture**

Résoudre un litige

API: `POST /api/v1/reviews/disputes/:disputeId/resolve`

Corps de la requête :

```
{
  "resolution": "Après examen des preuves, la pièce envoyée ne correspond pas à la commande. Remboursement intégral accordé à l'acheteur.",
  "inFavorOf": "buyer"
}
```

Paramètre `inFavorOf` :

Valeur	Effet
buyer	Résolution en faveur de l'acheteur → statut <code>RESOLVED_BUYER</code>
seller	Résolution en faveur du vendeur → statut <code>RESOLVED_SELLER</code>

Bonnes pratiques pour la résolution de litiges :

1. **Examiner les preuves** fournies par l'acheteur (photos, descriptions)
2. **Contactez le vendeur** pour obtenir sa version
3. **Vérifier l'historique** de la commande (événements, transitions de statut)
4. **Rédiger une résolution claire** expliquant la décision et les raisons
5. **Choisir la partie favorisée** (buyer ou seller)

Conséquences de la résolution :

- **En faveur de l'acheteur** → Initier un remboursement via le système de séquestre
- **En faveur du vendeur** → Libérer les fonds séquestrés au vendeur

Statuts des litiges

Statut	Description
OPEN	Litige ouvert, en attente de traitement
UNDER_REVIEW	En cours d'examen (réservé pour usage futur)
RESOLVED_BUYER	Résolu en faveur de l'acheteur
RESOLVED_SELLER	Résolu en faveur du vendeur
CLOSED	Fermé (réservé pour usage futur)

8. Notifications

Envoyer une notification

API: `POST /api/v1/notifications/send`

Corps de la requête :

```
{
  "to": "+22507000000000",
  "channel": "whatsapp",
  "message": "Votre commande a été traitée. Merci de votre confiance."
}
```

Canaux disponibles :

Canal	Statut	Description
whatsapp	Actif	Envoi via WhatsApp Business API
sms	Stub (non configuré)	Envoi par SMS — intégration future
push	Stub (non configuré)	Notification push PWA — intégration future

Notifications automatiques prédéfinies

Le système envoie automatiquement des notifications WhatsApp lors de certains événements :

Événement	Destinataire	Message
Commande payée (PAID)	Propriétaire	"Votre commande est confirmée. Le vendeur prépare votre pièce."
Vendeur confirme (VENDOR_CONFIRMED)	Propriétaire	"Le vendeur a confirmé votre commande. Livraison en préparation."
Expédition (DISPATCHED)	Propriétaire	"Votre commande a été expédiée! Un livreur est en route."
Livraison (DELIVERED)	Propriétaire	"Votre commande a été livrée. Confirmez la réception."
Annulation (CANCELLED)	Propriétaire	"Votre commande a été annulée."
Nouvelle commande	Vendeur	"Nouvelle commande : X pièce(s). Confirmez dans les 45 minutes."
Stock critique	Vendeur	"Stock critique : [pièce] est en rupture."
Assignment livraison	Rider	"Nouvelle livraison assignée. Récupérez à : [adresse]"

Préférences de notification des utilisateurs

Chaque utilisateur peut configurer ses préférences de notification :

- **WhatsApp** — activé par défaut
- **SMS** — désactivé par défaut
- **Push PWA** — désactivé par défaut

Les préférences sont gérées via `GET/PUT /api/v1/notifications/preferences` .

9. Cycle de vie d'une commande

Flux complet

MÉCANICIEN crée la commande

↳ DRAFT

└─> PROPRIÉTAIRE choisit le paiement

└─> Mobile Money → PENDING_PAYMENT → PAID

└─> COD (≤75k FCFA) → PAID directement

└─> ANNULATION possible (acheteur)

VENDEUR confirme dans les 45 min

↳ VENDOR_CONFIRMED

└─> ANNULATION possible (acheteur)

ADMIN crée la livraison + assigne un rider

↳ DISPATCHED

RIDER récupère la pièce

↳ IN_TRANSIT

RIDER livre

↳ DELIVERED

└─> CLIENT confirme réception → CONFIRMED → COMPLETED

└─> Auto-complétée après 48h → COMPLETED

COMPLETED = fonds libérés au vendeur

Transitions de statut autorisées

De	Vers	Qui
DRAFT	PENDING_PAYMENT	Système (mobile money)
DRAFT	PAID	Système (COD)
DRAFT	CANCELLED	Acheteur
PENDING_PAYMENT	PAID	Système (webhook CinetPay)
PENDING_PAYMENT	CANCELLED	Acheteur
PAID	VENDOR_CONFIRMED	Vendeur
PAID	CANCELLED	Acheteur
VENDOR_CONFIRMED	DISPATCHED	Admin
VENDOR_CONFIRMED	CANCELLED	Acheteur
DISPATCHED	IN_TRANSIT	Rider
IN_TRANSIT	DELIVERED	Rider
DELIVERED	CONFIRMED	Client
DELIVERED	COMPLETED	Système (48h auto)
CONFIRMED	COMPLETED	Système

Points d'intervention de l'admin

1. **Surveiller les commandes PAID sans confirmation vendeur** → Relancer le vendeur après 30 min
2. **Créer la livraison** quand la commande passe à VENDOR_CONFIRMED
3. **Assigner un rider** pour la livraison
4. **Gérer les annulations** si la livraison est déjà en cours (statut > VENDOR_CONFIRMED = annulation impossible)
5. **Résoudre les litiges** ouverts par les acheteurs

10. Système de paiement et séquestre

Méthodes de paiement

Méthode	Code	Description
Orange Money	ORANGE_MONEY	Paie ment mobile via Orange
MTN Mobile Money	MTN_MOMO	Paie ment mobile via MTN
Wave	WAVE	Paie ment mobile via Wave
Paie ment à la livraison	COD	Espèces ou mobile money à la livraison (max 75 000 FCFA)

Séquestre (Escrow)

Le système de séquestre protège les deux parties :

1. **Création** — Quand le paiement est confirmé (webhook CinetPay), un séquestre est créé au statut `HELD`
2. **Libération** — Quand la commande est `COMPLETED` , les fonds sont libérés au vendeur (`RELEASED`)
3. **Remboursement** — En cas d'annulation ou de litige en faveur de l'acheteur, les fonds sont remboursés (`REFUNDED`)

Statuts du séquestre :

Statut	Description
<code>HELD</code>	Fonds en séquestre — commande en cours
<code>RELEASED</code>	Fonds libérés au vendeur — commande terminée
<code>REFUNDED</code>	Fonds remboursés à l'acheteur — annulation/litige

Gardes de sécurité :

- Un séquestre ne peut être libéré **ou** remboursé qu'une seule fois
- Toute tentative de double opération retourne une erreur `ESCROW_ALREADY_PROCESSED`

Consulter un séquestre

API: `GET /api/v1/payments/orders/:orderId/escrow`

11. Référence API rapide

Endpoints réservés à l'admin

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/v1/admin/dashboard	Statistiques plateforme
GET	/api/v1/admin/users?page=&limit=	Liste utilisateurs
GET	/api/v1/admin/orders?page=&limit=&status=	Liste commandes
GET	/api/v1/admin/vendors?page=&limit=	Liste vendeurs
PATCH	/api/v1/users/:userId/roles	Modifier rôles utilisateur
POST	/api/v1/deliveries	Créer une livraison
GET	/api/v1/deliveries/pending	Livraisons en attente
POST	/api/v1/deliveries/:id/assign	Assigner un rider
POST	/api/v1/reviews/disputes/:id/resolve	Résoudre un litige
POST	/api/v1/notifications/send	Envoyer une notification

En-têtes requis

```
Authorization: Bearer <votre-token-jwt>
Content-Type: application/json
```

Format de réponse

Succès :

```
{
  "data": { ... }
}
```

Erreur :

```
{
  "error": {
    "code": "ERROR_CODE",
    "message": "Description en français",
    "statusCode": 400
  }
}
```

Codes d'erreur courants

Code	HTTP	Description
AUTH_MISSING_TOKEN	401	Token Bearer manquant
AUTH_INVALID_TOKEN	401	Token expiré ou invalide
AUTH_INSUFFICIENT_ROLE	403	Rôle ADMIN requis
ORDER_NOT_FOUND	404	Commande introuvable
ORDER_INVALID_TRANSITION	409	Transition de statut invalide
DELIVERY_NOT_FOUND	404	Livraison introuvable
DELIVERY_ALREADY_ASSIGNED	400	Livraison déjà assignée à un rider
ESCROW_NOT_FOUND	404	Séquestre introuvable
ESCROW_ALREADY_PROCESSED	400	Séquestre déjà libéré/remboursé
VENDOR_NOT_FOUND	404	Profil vendeur introuvable

12. FAQ et dépannage

Q : Je ne vois pas le tableau de bord admin

R : Vérifiez que votre compte possède le rôle `ADMIN` . Contactez un autre administrateur pour qu'il vous attribue le rôle via `PATCH /api/v1/users/:userId/roles` .

Q : Un vendeur ne peut pas publier ses pièces

R : Vérifiez que :

1. Le profil vendeur est au statut `ACTIVE` (pas `PENDING_ACTIVATION`)
2. Les deux garanties (RETURN_48H et WARRANTY_30D) ont été signées
3. Le document KYC a été soumis

Q : Une commande est bloquée au statut PAID

R : Le vendeur n'a pas encore confirmé. Procédure :

1. Vérifier depuis combien de temps la commande est en `PAID`
2. Si > 45 minutes, contacter le vendeur par téléphone ou WhatsApp
3. Si le vendeur ne répond pas, envisager l'annulation et le remboursement

Q : Comment annuler une commande en cours de livraison ?

R : Les commandes au statut `DISPATCHED` , `IN_TRANSIT` ou `DELIVERED` **ne peuvent pas être annulées** automatiquement. Le cycle de vie interdit cette transition. Si nécessaire :

1. Contacter le rider pour arrêter la livraison
2. Signaler un litige
3. Résoudre le litige en faveur de l'acheteur pour déclencher le remboursement

Q : Comment rembourser un client ?

R : Le remboursement se fait via le système de séquestre :

1. Ouvrir un litige (ou en recevoir un de l'acheteur)
2. Résoudre le litige avec `inFavorOf: "buyer"`
3. Le statut du séquestre passera de `HELD` à `REFUNDED`

Note : Le remboursement effectif sur le compte mobile money du client nécessite actuellement une intervention manuelle via le back-office CinetPay.

Q : Un rider signale "client absent"

R : Voir la section [Protocole client absent](#). Contacter le client, reprogrammer la livraison ou procéder au retour de la pièce.

Q : Comment ajouter un nouveau rider ?

R :

1. Le rider se connecte avec son numéro de téléphone (compte créé automatiquement avec le rôle MECHANIC par défaut)
2. L'admin modifie ses rôles pour ajouter `RIDER` : `PATCH /api/v1/users/:userId/roles` avec `{ "roles": [ "MECHANIC", "RIDER" ] }`
3. Le rider peut maintenant voir ses livraisons dans l'onglet `/rider`

Q : Comment surveiller les performances des riders ?

R : Consultez les évaluations des riders via `GET /api/v1/reviews/rider/:riderId` . La note moyenne et le nombre d'avis sont calculés automatiquement.

Manuel généré le 2026-03-01 — Pièces v0.1.0 Pour toute question technique, consultez la documentation technique.