

Manuel d'utilisation — Vendeur Pièces

Plateforme : Pièces — Marketplace de pièces auto d'occasion **Marché :** Côte d'Ivoire (Abidjan) **Devise :** FCFA **Version :** 1.0 — Mars 2026

Table des matières

1. [Accès et connexion](#)
2. [Consentement ARTCI](#)
3. [Inscription vendeur \(onboarding KYC\)](#)
4. [Signature des garanties et activation](#)
5. [Tableau de bord vendeur](#)
6. [Gestion du catalogue](#)
7. [Zones de livraison](#)
8. [Gestion des commandes](#)
9. [Suivi des livraisons](#)
10. [Paiements](#)
11. [Avis clients et réputation](#)
12. [Litiges](#)
13. [Notifications](#)
14. [Profil et gestion du compte](#)
15. [Cycle de vie complet d'une commande](#)
16. [Référence rapide des endpoints](#)
17. [FAQ vendeur](#)

1. Accès et connexion

Comment se connecter

La connexion se fait exclusivement par **numéro de téléphone ivoirien** et code OTP par SMS.

Étapes :

1. Ouvrir l'application Pièces sur votre navigateur mobile ou ordinateur
2. Saisir votre numéro au format **+225** suivi de 10 chiffres (ex : +2250700000000)

- ▶ Les préfixes acceptés sont : **01, 05, 07**

3. Appuyer sur **"Recevoir le code"**

4. Entrer le **code à 6 chiffres** reçu par SMS

- ▶ 6 cases individuelles s'affichent, le curseur avance automatiquement
- ▶ Vous pouvez coller le code (copier-coller) : il se répartit automatiquement
- ▶ La vérification se lance dès que les 6 chiffres sont saisis

5. Si le code n'arrive pas, le bouton **"Renvoyer"** apparaît après 60 secondes d'attente

Sécurité

- ▶ **Aucun mot de passe** n'est nécessaire — l'authentification repose sur votre numéro de téléphone
- ▶ La session est gérée par cookies sécurisés (HTTP-only, SSR)
- ▶ Un token JWT Supabase est généré à chaque connexion

2. Consentement ARTCI

Lors de votre **première connexion**, un écran de consentement apparaît et bloque l'accès à l'application tant qu'il n'est pas accepté.

Ce qui est affiché

- ▶ Référence à la **loi n°2013-450** relative à la protection des données personnelles en Côte d'Ivoire (ARTCI)
- ▶ Liste des données collectées :
 - Numéro de téléphone
 - Historique des transactions
 - Photos de pièces

Action requise

- ▶ Appuyer sur **"J'accepte"** — il n'y a pas de bouton de refus
- ▶ Sans consentement, aucune page de l'application n'est accessible
- ▶ La date de consentement est enregistrée et consultable dans votre profil

3. Inscription vendeur (onboarding KYC)

L'inscription vendeur se fait via la page **/onboarding/new**. Elle peut être assistée par un agent terrain.

Formulaire d'inscription

Champ	Description	Règles
Nom de la boutique	Nom commercial de votre point de vente	2 à 100 caractères, obligatoire
Nom du contact	Votre nom complet	2 à 100 caractères, obligatoire
Téléphone vendeur	Numéro de contact professionnel	Format +225, préfixe 01/05/07, obligatoire
Type de vendeur	Choix entre deux catégories	Obligatoire
Numéro du document KYC	Identifiant officiel	5 à 50 caractères, obligatoire

Types de vendeur

Type	Description	Document KYC requis
FORMEL	Commerce enregistré au registre du commerce	Numéro RCCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier)
INFORMEL	Vendeur sur marché sans structure formelle	Numéro CNI (Carte Nationale d'Identité) ou carte de résident

Règle importante : Le type de document KYC doit correspondre au type de vendeur :

- ▶ Vendeur FORMEL → obligatoirement RCCM
- ▶ Vendeur INFORMEL → obligatoirement CNI

Toute incohérence sera rejetée avec l'erreur :

"Le type KYC doit correspondre au type vendeur"

Visibilité des documents

- ▶ Le **RCCM** est un document public — il sera marqué comme `isPublic: true`
- ▶ La **CNI** est un document privé — elle reste confidentielle (`isPublic: false`)

Après l'inscription

- ▶ Votre profil vendeur est créé avec le statut **PENDING_ACTIVATION** (en attente d'activation)
- ▶ Vous ne pouvez **pas encore** publier de pièces ni recevoir de commandes
- ▶ Vous êtes redirigé vers votre profil pour procéder à la signature des garanties

4. Signature des garanties et activation

Avant de pouvoir vendre sur Pièces, vous devez signer deux garanties obligatoires qui protègent les acheteurs.

Les deux garanties

Garantie	Engagement
RETURN_48H — Garantie retour pièce incorrecte	Reprise sous 48 heures, remboursement intégral si la pièce ne correspond pas
WARRANTY_30D — Garantie pièces d'occasion	Fonctionnement minimum garanti pendant 30 jours

Comment signer

1. Accéder à la page **Garanties** (</vends/garantees>)
2. Lire les deux engagements affichés sous forme de cartes
3. Appuyer sur **"Signer les garanties et activer mon profil"**
4. Les deux garanties sont signées simultanément avec horodatage

Résultat

- ▶ Votre statut passe de **PENDING_ACTIVATION** → **ACTIVE**
- ▶ Vous pouvez maintenant ajouter des pièces à votre catalogue
- ▶ La date de signature est affichée sur chaque garantie (format JJ/MM/AAAA)
- ▶ Les garanties signées apparaissent en vert avec la mention *"Signée le..."*

Si vous refusez

- ▶ Un bouton **"Refuser"** est disponible — il vous ramène à votre profil
- ▶ Votre profil restera **inactif** : vous ne pourrez pas recevoir de commandes
- ▶ Vous pourrez revenir signer les garanties à tout moment

5. Tableau de bord vendeur

Le tableau de bord (</vends/dashboard>) est votre page d'accueil en tant que vendeur. Il affiche un résumé de votre activité.

Indicateurs affichés

Indicateur	Couleur	Description
Publiées	Bleu	Nombre de fiches publiées et visibles des acheteurs
Brouillons	Ambre/Orange	Fiches en cours de préparation (non visibles)
Épuisées	Rouge	Fiches publiées mais marquées en rupture de stock
Archivées	Gris	Fiches retirées du catalogue

Ces 4 indicateurs sont présentés en grille 2×2.

Accès rapide

Le tableau de bord propose 3 raccourcis :

- ▶ **"Mon catalogue →"** — Accès direct à la liste de vos pièces
- ▶ **"Zones de livraison (N commune(s)) →"** — Configuration de vos zones de couverture
- ▶ **"Garanties →"** — Consultation de vos garanties signées

Section "Commandes & paiements"

Cette section est affichée avec la mention **"Bientôt disponible"** — elle sera activée dans une prochaine mise à jour.

6. Gestion du catalogue

La gestion du catalogue est le cœur de votre activité sur Pièces. Le processus est assisté par **intelligence artificielle** : vous prenez une photo, l'IA identifie la pièce, et vous validez.

6.1 Ajouter une pièce (upload photo)

Page : `/vendors/catalog/upload`

Prérequis : Votre profil vendeur doit être **ACTIVE** (garanties signées).

Étapes :

1. Appuyer sur **"+ Ajouter"** depuis la liste du catalogue
2. Prendre une photo ou sélectionner une image depuis votre galerie
 - ▶ Sur mobile, la **caméra arrière** s'ouvre par défaut
 - ▶ Formats acceptés : **JPEG, PNG, WebP**
 - ▶ Taille maximale : **5 Mo** par photo
3. Vous pouvez sélectionner **plusieurs photos** en une fois

- 4. Les photos sont envoyées séquentiellement avec une barre de progression
- 5. Pour chaque photo uploadée :
 - ▶ L'image est stockée sur le cloud (Cloudflare R2)
 - ▶ Une **fiche brouillon** (DRAFT) est créée
 - ▶ L'IA (Google Gemini) analyse la photo en arrière-plan

Ce que fait l'IA automatiquement :

Champ identifié	Exemple
Nom de la pièce	"Filtre à huile"
Catégorie	"Filtration"
Référence OEM	"90915-YZZD4"
Compatibilité véhicule	"Toyota Hilux 2005-2015"
Prix suggéré	15 000 FCFA
Score de confiance	0.85 (85%)

Traitement des images :

4 variantes WebP sont générées automatiquement :

- ▶ **Miniature** (thumb) — pour les listes
- ▶ **Petite** (small) — pour les aperçus
- ▶ **Moyenne** (medium) — pour la page détail
- ▶ **Grande** (large) — pour le zoom

Un **score de qualité** photo est calculé. Si la photo est de mauvaise qualité, un avertissement s'affiche.

6.2 Consulter et modifier une fiche

Page : `/vendors/catalog/[id]`

Chaque fiche affiche l'image de la pièce et les informations identifiées par l'IA. Vous pouvez :

Champs modifiables :

Champ	Description
Nom de la pièce	Corrigez si l'IA s'est trompée
Catégorie	Parmi les 15 catégories (Freinage, Filtration, Suspension, etc.)
Référence OEM	Référence fabricant (optionnel)
Compatibilité véhicule	Marque, modèle, années (optionnel)
Prix (FCFA)	Votre prix de vente — le prix suggéré par l'IA est affiché en indication

Actions disponibles :

Action	Condition	Effet
Enregistrer les modifications	Toujours disponible	Sauvegarde les champs modifiés
Publier la fiche	Statut = DRAFT + prix défini	Passe la fiche en PUBLISHED (visible des acheteurs)
Marquer épuisée	Statut = PUBLISHED + en stock	Met <code>inStock = false</code>
Remettre en stock	Statut = PUBLISHED + épuisée	Remet <code>inStock = true</code>

Badges visuels :

Badge	Couleur	Signification
DRAFT	Jaune	Brouillon, non visible
PUBLISHED	Vert	Publié, visible
ARCHIVED	Gris	Archivé
Épuisée	Rouge	Publié mais en rupture
Alerte prix	Ambre	Détection de variation anormale
⚠ Qualité	—	Problème de qualité photo

6.3 Liste du catalogue

Page: `/vendors/catalog`

La liste affiche toutes vos fiches avec des filtres :

- ▶ **Tous** — Toutes les fiches
- ▶ **Brouillon** — En attente de publication

- ▶ **Publié** — Visibles des acheteurs
- ▶ **Archivé** — Retirées

Chaque ligne affiche :

- ▶ Miniature 64×64 px (ou placeholder)
- ▶ Nom (ou *"En cours d'identification..."* si l'IA travaille encore)
- ▶ Catégorie
- ▶ Badge de statut
- ▶ Badge "Épuisée" si applicable
- ▶ Icône 🛑 si alerte prix
- ▶ Icône ⚠ si problème de qualité photo
- ▶ Prix vendeur ou prix IA suggéré (libellé "suggéré")

Pagination : Affichage "Page X / Y — N pièces"

6.4 Les 15 catégories de pièces

#	Catégorie
1	Freinage
2	Filtration
3	Suspension
4	Embrayage
5	Distribution
6	Allumage
7	Éclairage
8	Refroidissement
9	Échappement
10	Direction
11	Transmission
12	Carrosserie
13	Électrique
14	Moteur
15	Accessoires

6.5 Protection anti-fraude (bait-and-switch)

Le système surveille les variations de prix suspectes. Si vous modifiez le prix d'une fiche **publiée** de plus de **50 %** en moins d'**une heure**, un drapeau d'alerte est levé :

- ▶ L'icône  apparaît sur la fiche
- ▶ L'événement est journalisé avec les prix ancien/nouveau et le pourcentage de variation
- ▶ Les administrateurs peuvent consulter ces alertes

7. Zones de livraison

Page : `/vendors/delivery-zones`

Vous devez configurer les communes d'Abidjan que vous acceptez de desservir.

Les 13 communes du District d'Abidjan

#	Commune
1	Abobo
2	Adjamé
3	Anyama
4	Attécoubé
5	Bingerville
6	Cocody
7	Koumassi
8	Marcory
9	Plateau
10	Port-Bouët
11	Songon
12	Treichville
13	Yopougon

Comment configurer

1. Cocher les communes où vous acceptez la livraison
2. Utilisez **"Tout Abidjan"** pour sélectionner/désélectionner toutes les communes en un clic

3. Appuyer sur **"Enregistrer (N commune(s))"**

4. Le message *"Zones mises à jour avec succès."* s'affiche pendant 3 secondes

Règle : Au moins une commune doit être sélectionnée.

Le nombre de communes configurées apparaît sur votre tableau de bord.

8. Gestion des commandes

Réception d'une commande

Lorsqu'un mécanicien passe commande avec une ou plusieurs de vos pièces :

1. Vous recevez une **notification WhatsApp** :



"Nouvelle commande {ID} : {N} pièce(s). Confirmez dans les 45 minutes."

2. La commande est au statut **PAID** (payée par le propriétaire du véhicule)

Confirmer une commande

Délai recommandé : 45 minutes après réception de la notification.

Pour confirmer :

- ▶ Accéder à la commande via son identifiant
- ▶ La commande passe au statut **VENDOR_CONFIRMED**
- ▶ La date de confirmation est enregistrée (`vendorConfirmedAt`)
- ▶ Un événement *"Confirmé par le vendeur"* est ajouté à l'historique

Détail d'une commande

Chaque commande affiche :

Information	Description
ID	Identifiant unique (8 premiers caractères affichés)
Statut	État actuel de la commande
Articles	Liste des pièces commandées chez vous
Prix unitaire	Prix figé au moment de la commande (snapshot)
Montant total	Somme des articles + frais de livraison + main d'œuvre
Méthode de paiement	Orange Money, MTN MoMo, Wave ou COD
Historique	Journal complet de tous les événements (horodaté)

Informations par article

Champ	Description
<code>vendorShopName</code>	Nom de votre boutique
<code>name</code>	Nom de la pièce
<code>category</code>	Catégorie
<code>priceSnapshot</code>	Prix au moment de la commande
<code>quantity</code>	Quantité (par défaut 1)
<code>imageThumbUrl</code>	Miniature de la pièce

9. Suivi des livraisons

Après votre confirmation, un administrateur crée une livraison et assigne un livreur.

Statuts de livraison

Statut	Description
PENDING_ASSIGNMENT	En attente d'assignation d'un livreur
ASSIGNED	Livreur assigné
PICKUP_IN_PROGRESS	Livreur en route vers votre boutique pour récupérer la pièce
IN_TRANSIT	Pièce en cours de livraison vers le client
DELIVERED	Livraison effectuée

Modes de livraison

Mode	Description
EXPRESS	Livraison rapide
STANDARD	Livraison standard

Suivi en temps réel

La livraison peut être suivie via les coordonnées GPS du livreur (`riderLat` , `riderLng`) qui sont mises à jour en temps réel.

Cas du client absent

Si le client est absent à la livraison, le drapeau `clientAbsent` est activé. Le livreur suit le protocole de gestion du client absent.

Paieement à la livraison (COD)


Si la commande est en **COD** (paiement à la livraison), le livreur collecte le montant en espèces. Le montant maximum autorisé en COD est de **75 000 FCFA**.

10. Paiements

Le paiement direct

Votre argent ne stationne pas chez Pièces. Le principe tient en trois phrases :

- ▶ **L'acheteur paie au choix** : en ligne au moment de la commande, ou au livreur à la remise de la pièce. Les deux modes sont proposés, aucun n'est un mode dégradé.
- ▶ **Aucune pièce n'est remise sans être payée**. Pas de paiement, pas de livraison : la pièce vous revient. Il n'y a pas de troisième issue.
- ▶ **Vous êtes payé immédiatement**, dès l'encaissement, commission déduite. Il n'y a ni fonds bloqués, ni délai de reversement, ni attente de 48 heures.



Quand suis-je payé ?

Dès l'encaissement. Si l'acheteur paie en ligne à la commande, votre part part à ce moment-là ; s'il paie au livreur, elle part à la remise. Aucun délai d'attente ne s'intercale.

Méthodes de paiement acceptées

Méthode	Type	Moment de l'encaissement
Orange Money	Mobile money	En ligne à la commande, ou au livreur
MTN MoMo	Mobile money	En ligne à la commande, ou au livreur
Wave	Mobile money	En ligne à la commande, ou au livreur
Espèces	Paieement à la remise (max 75 000 FCFA)	Au livreur

En cas de retour ou de litige

Il n'y a pas de fonds à débloquent : le remboursement est une **reprise traitée par Pièces avec vous**, dans les limites du contrat d'adhésion — retour sous 48 h si la pièce ne correspond pas à l'annonce. Quand le retour est justifié, **la commission n'est pas due**.

Consulter le statut de paiement

Vous pouvez vérifier à tout moment le statut du paiement d'une commande : montant, encaissement, date de versement de votre part.

11. Avis clients et réputation

Qui peut laisser un avis ?

Seul l'**acheteur** (initiateur de la commande) peut évaluer un vendeur, et uniquement si la commande est au statut **DELIVERED**, **CONFIRMED** ou **COMPLETED**.

Format des avis

Champ	Règle
Note	De 1 à 5 étoiles
Commentaire	Jusqu'à 1 000 caractères (optionnel)

Consulter vos avis

Les avis sont **publics**. N'importe qui peut consulter vos avis via votre profil vendeur :

- ▶ Liste des 50 avis les plus récents
- ▶ **Note moyenne** calculée (arrondie à 1 décimale)
- ▶ **Nombre total** d'avis

Impact sur votre activité

Une bonne réputation augmente la confiance des acheteurs. Les avis sont visibles par les mécaniciens lorsqu'ils parcourent le catalogue.

12. Litiges

Ouverture d'un litige

Un litige peut être ouvert par l'**acheteur** (initiateur de la commande). En tant que vendeur, vous ne pouvez **pas** ouvrir de litige directement.

Résolution

Les litiges sont résolus par un **administrateur** qui tranche en faveur de l'une des parties :

Résolution	Effet
RESOLVED_BUYER	En faveur de l'acheteur → reprise de la pièce et remboursement, commission non due
RESOLVED_SELLER	En faveur du vendeur → la vente est définitive, votre paiement reste acquis

Statuts d'un litige

Statut	Description
OPEN	Litige ouvert par l'acheteur
UNDER_REVIEW	En cours d'examen par l'administrateur
RESOLVED_BUYER	Résolu en faveur de l'acheteur
RESOLVED_SELLER	Résolu en faveur du vendeur
CLOSED	Litige clôturé

13. Notifications

Notifications automatiques

Événement	Message	Canal
Nouvelle commande	"Nouvelle commande {ID} : {N} pièce(s). Confirmez dans les 45 minutes."	WhatsApp
Stock critique	"Stock critique : \"{nom}\" est en rupture. Mettez à jour votre catalogue."	WhatsApp

Préférences de notification

Vous pouvez configurer vos canaux de notification :

Canal	Statut	Par défaut
WhatsApp	Actif	✓ Activé
SMS	Non disponible	✗ Désactivé
Push	Non disponible	✗ Désactivé

Pour modifier vos préférences : accédez aux paramètres de notification via votre profil.

14. Profil et gestion du compte

Page profil

Page: `/profile`

Votre profil affiche :

- ▶ **Numéro de téléphone** (masqué : +225 07 ** ** XX XX)
- ▶ **Rôles** : Vendeur (affiché en bleu si actif), plus d'autres rôles si vous en avez
- ▶ **Contexte actif** : Le rôle actuellement sélectionné

Changement de contexte

Si vous avez plusieurs rôles (ex : Vendeur + Mécanicien), vous pouvez basculer entre eux :

- ▶ Un bouton par rôle non actif est affiché
- ▶ Le changement est immédiat et met à jour l'interface

Les 6 rôles du système

Rôle système	Libellé français
MECHANIC	Mécanicien
OWNER	Propriétaire
SELLER	Vendeur
RIDER	Livreur
ADMIN	Administrateur
ENTERPRISE	Entreprise

Données personnelles

Page: `/profile/data`

Conformément à la réglementation ARTCI, vous pouvez consulter :

- ▶ Votre numéro de téléphone (non masqué)
- ▶ Vos rôles
- ▶ Votre contexte actif
- ▶ La date de consentement
- ▶ La date de création du compte

Suppression des données

Vous pouvez demander la **suppression de vos données personnelles** en appuyant sur "*Demander la suppression de mes données*". La demande est enregistrée et traitée par l'équipe.


Déconnexion

Le bouton "**Se déconnecter**" termine votre session et vous redirige vers la page de connexion.


15. Cycle de vie complet d'une commande

Voici le parcours complet d'une commande du point de vue du vendeur :


ÉTAPE 1 : Création par le mécanicien




ÉTAPE 2 : Paiement par le propriétaire




ÉTAPE 3 : Commande payée




ÉTAPE 4 : Votre confirmation ★ VOTRE ACTION ★




ÉTAPE 5 : Expédition



ÉTAPE 6 : En transit



ÉTAPE 7 : Livré



ÉTAPE 8 : Confirmé puis complété



❌ ANNULATION possible à tout moment avant DISPATCHED

CANCELLED

→ Aucun encaissement, ou remboursement de l'acheteur

Résumé de vos actions dans le cycle

Étape	Votre action	Délai
Commande reçue (PAID)	Confirmer la commande	45 minutes
Livreur arrive (PICKUP_IN_PROGRESS)	Préparer les pièces pour la collecte	—

16. Référence rapide des endpoints

Endpoints vendeur

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/v1/vendors	Créer profil vendeur (onboarding)
GET	/api/v1/vendors/me	Consulter mon profil vendeur
POST	/api/v1/vendors/me/signature	Signer les garanties
GET	/api/v1/vendors/me/guarantees	Voir le statut des garanties
GET	/api/v1/vendors/me/delivery-zones	Consulter mes zones
PUT	/api/v1/vendors/me/delivery-zones	Modifier mes zones
GET	/api/v1/vendors/me/dashboard	Tableau de bord

Endpoints catalogue

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/v1/catalog/items/upload	Uploader une photo de pièce
GET	/api/v1/catalog/items	Lister mes pièces
GET	/api/v1/catalog/items/:id	Détail d'une pièce
PATCH	/api/v1/catalog/items/:id	Modifier une fiche
POST	/api/v1/catalog/items/:id/publish	Publier une fiche
PATCH	/api/v1/catalog/items/:id/stock	Changer le statut de stock

Endpoints commandes et paiements

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/v1/orders/:id/confirm	Confirmer une commande
GET	/api/v1/orders/:id	Détail d'une commande
GET	/api/v1/orders/:id/escrow	Statut du paiement de la commande
GET	/api/v1/deliveries/order/:id	Suivi de la livraison

Endpoints profil

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/v1/reviews/vendor/:id	Mes avis clients
GET	/api/v1/notifications/preferences	Mes préférences de notification
PUT	/api/v1/notifications/preferences	Modifier mes notifications

Codes d'erreur fréquents

Code	HTTP	Signification
VENDOR_NOT_FOUND	404	Profil vendeur introuvable
VENDOR_ALREADY_EXISTS	409	Un profil vendeur existe déjà
VENDOR_ALREADY_ACTIVE	409	Les garanties sont déjà signées
VENDOR_INVALID_STATUS	422	Action incompatible avec le statut actuel
VENDOR_INVALID_DATA	422	Incohérence type vendeur / type KYC
VENDOR_NOT_ACTIVE	403	Profil non activé (garanties non signées)
CATALOG_ITEM_NOT_FOUND	404	Fiche introuvable ou non autorisée
CATALOG_ITEM_NOT_DRAFT	422	Seuls les brouillons peuvent être publiés
CATALOG_ITEM_NOT_PUBLISHED	422	Le stock ne peut être changé que sur les fiches publiées
CATALOG_PRICE_REQUIRED	422	Un prix est requis pour publier
FILE_TOO_LARGE	422	L'image dépasse 5 Mo
INVALID_FILE_TYPE	422	Format d'image non accepté
AUTH_INSUFFICIENT_ROLE	403	Rôle insuffisant pour cette action

17. FAQ vendeur

Q1 : Comment devenir vendeur sur Pièces ?

Contactez un agent terrain Pièces ou accédez directement à la page d'inscription (</onboarding/new>). Remplissez le formulaire KYC avec votre document d'identité (CNI pour les vendeurs informels, RCCM pour les commerces enregistrés), puis signez les deux garanties obligatoires pour activer votre profil.

Q2 : Pourquoi dois-je signer des garanties ?

Les garanties protègent les acheteurs et renforcent la confiance dans la plateforme. La **garantie retour 48h** assure le remboursement si la pièce ne correspond pas. La **garantie 30 jours** garantit le fonctionnement minimum de la pièce d'occasion.

Q3 : Comment l'IA identifie-t-elle mes pièces ?

Lorsque vous prenez une photo, notre intelligence artificielle (Google Gemini) analyse l'image pour identifier le nom, la catégorie, la référence OEM, la compatibilité véhicule et proposer un prix. Vous pouvez corriger ou compléter toutes ces informations avant de publier.

Q4 : Que faire si l'IA se trompe ?

L'IA affiche un score de confiance. Si l'identification est incorrecte, corrigez simplement les champs sur la page de détail de la fiche avant de publier. L'IA apprend de vos corrections.

Q5 : Pourquoi ma fiche affiche une alerte prix 🚨 ?

Le système détecte les variations de prix suspectes. Si vous changez le prix d'une fiche publiée de plus de 50 % en moins d'une heure, une alerte est déclenchée. Cela protège les acheteurs contre les pratiques de

bait-and-switch

Q6 : Combien de temps ai-je pour confirmer une commande ?

Vous disposez de **45 minutes** après réception de la notification pour confirmer une commande. Au-delà, la commande risque d'être annulée.

Q7 : Quand vais-je recevoir mon paiement ?

Immédiatement à l'encaissement, commission déduite. Si l'acheteur paie en ligne à la commande, vous êtes payé à ce moment-là ; s'il paie au livreur, à la remise de la pièce. Aucun fonds n'est bloqué et il n'y a pas de délai d'attente. Et si l'acheteur ne paie pas, la pièce ne lui est pas remise : elle vous revient.

Q8 : Puis-je vendre en dehors d'Abidjan ?

Actuellement, Pièces couvre uniquement les **13 communes du District d'Abidjan**. La couverture géographique sera étendue dans les prochaines versions.

Q9 : Que se passe-t-il si un client ouvre un litige ?

L'acheteur peut ouvrir un litige. Un administrateur examine la situation et tranche en votre faveur (fonds libérés) ou en faveur de l'acheteur (remboursement). Vous ne pouvez pas ouvrir de litige vous-même.

Q10 : Comment améliorer ma note vendeur ?

- ▶ Confirmez vos commandes rapidement (dans les 45 minutes)
- ▶ Décrivez vos pièces avec précision
- ▶ Assurez-vous que les pièces correspondent à la description
- ▶ Maintenez votre stock à jour
- ▶ Respectez les garanties signées (retour 48h, fonctionnement 30j)

Document généré le 2026-03-01 — Pièces v1.0