

Manuel d'utilisation — Visiteur non connecté Pièces

Plateforme : Pièces — Marketplace de pièces auto d'occasion **Marché :** Côte d'Ivoire (Abidjan) **Devise :** FCFA **Version :** 1.0 — Mars 2026

Table des matières

1. [Qui est le visiteur non connecté ?](#)
2. [Pages accessibles sans compte](#)
3. [Page d'accueil](#)
4. [Page de connexion / inscription](#)
5. [Recevoir un lien de commande \(flux propriétaire\)](#)
6. [Consulter une commande partagée](#)
7. [Payer une commande sans compte](#)
8. [Annuler une commande partagée](#)
9. [Suivre une livraison](#)
10. [Consulter les avis vendeurs](#)
11. [Consulter les avis livreurs](#)
12. [API publiques : catalogue et recherche](#)
13. [API publique : identification photo IA](#)
14. [API publique : décodage VIN](#)
15. [PWA et installation](#)
16. [Architecture : pages publiques vs protégées](#)
17. [Créer un compte](#)
18. [Ce que vous ne pouvez PAS faire sans compte](#)
19. [Référence rapide](#)
20. [FAQ visiteur](#)

1. Qui est le visiteur non connecté ?


Le **visiteur non connecté** est toute personne qui accède à Pièces **sans avoir créé de compte ou sans être connecté**. Il existe deux profils principaux :

Profil 1 : Le curieux

Quelqu'un qui découvre Pièces pour la première fois et souhaite comprendre la plateforme avant de s'inscrire.

Profil 2 : Le propriétaire de véhicule

Un propriétaire de véhicule qui reçoit un **lien de paiement** de son mécanicien par WhatsApp ou SMS. Il n'a pas besoin de créer un compte pour payer.



C'est la force de Pièces : le propriétaire du véhicule peut payer **sans jamais créer de compte**.

2. Pages accessibles sans compte

Le middleware de l'application définit les chemins publics :

Pages publiques (aucune authentification requise) :

/	→ Page d'accueil
/login	→ Page de connexion
/login/otp	→ Vérification du code OTP
/choose/[shareToken]	→ Page de paiement partagée

Toutes les autres pages redirigent automatiquement vers `/login` .

3. Page d'accueil

Ce que vous voyez

En accédant à **pieces.ci**, vous arrivez sur la page d'accueil :



La page d'accueil est une **page vitrine simple** avec :

- ▶ Le nom de la plateforme : **Pièces**
- ▶ Le descriptif : Marketplace pièces auto — Côte d'Ivoire
- ▶ Un bouton pour se connecter ou s'inscrire

Note technique

La page d'accueil ne montre **pas de catalogue** ni de résultats de recherche. Pour parcourir le catalogue via l'interface, vous devez créer un compte (gratuit).

4. Page de connexion / inscription

Accès

URL : `/login`

Fonctionnement

La connexion et l'inscription utilisent le même flux :

Étape 1	Étape 2	Résultat
Entrez votre numéro de téléphone ivoirien	Recevez un code OTP par SMS et saisissez-le	Connecté ! (ou compte créé automatiquement)

1. Entrez votre numéro de téléphone (format : +225 07 XX XX XX XX)
2. Appuyez sur **"Envoyer le code"**
3. Recevez un **code OTP à 6 chiffres** par SMS
4. Saisissez le code sur la page `/login/otp`
5. Si le numéro est nouveau → un compte est **créé automatiquement** (rôle MECHANIC)
6. Si le numéro existe déjà → vous êtes **connecté** à votre compte

Protection anti-abus

Mesure	Limite
OTP par minute par IP	5 maximum

Endpoints API

POST `/api/v1/auth/otp` – Envoyer le code OTP

Body: { "phone": "+2250700000000" }

POST `/api/v1/auth/verify` – Vérifier le code OTP

Body: { "phone": "+2250700000000", "token": "123456" }

5. Recevoir un lien de commande (flux propriétaire)

Le scénario typique

1. Votre mécanicien utilise Pièces pour trouver les pièces de votre véhicule
2. Il crée une commande avec les pièces nécessaires
3. Il génère un **lien de paiement** (shareToken)
4. Il vous envoie ce lien par **WhatsApp** ou **SMS**

Le lien ressemble à :

`https://pieces.ci/choose/abc123xyz789`

Ce qui se passe quand vous ouvrez le lien

- ▶ **Pas de redirection vers la page de connexion** — le lien est public
- ▶ Vous voyez directement le **détail de la commande**
- ▶ Vous pouvez **payer** ou **annuler** sans créer de compte

6. Consulter une commande partagée

Page de choix de paiement

URL : `/choose/[shareToken]`

En ouvrant le lien partagé, vous voyez :

COMMANDE #12345
Statut : En attente de paiement

PIÈCES COMMANDÉES

Alternateur Toyota Corolla 2017
Vendeur : Auto Parts Abidjan
Prix : 45 000 FCFA

Filtre à huile Toyota
Vendeur : Pièces Express
Prix : 8 500 FCFA

MAIN D'ŒUVRE (mécanicien)
15 000 FCFA

LIVRAISON
5 000 FCFA

TOTAL : 73 500 FCFA

CHOISIR LE PAIEMENT :

- ☐ Orange Money
- ☐ MTN MoMo
- ☐ Wave
- ☐ Espèces à la livraison

[PAYER 73 500 FCFA]

[Annuler la commande]

Informations visibles

Élément	Détail
Numéro de commande	Identifiant unique
Statut	État actuel (DRAFT, PAID, etc.)
Liste des pièces	Nom, vendeur, prix unitaire
Main d'œuvre	Frais du mécanicien (si ajoutés)
Livraison	Frais de livraison
Total	Montant total à payer
Méthodes de paiement	4 options disponibles

États affichés selon le statut

Statut	Ce que vous voyez
DRAFT	Formulaire de paiement + bouton "Payer"
PENDING_PAYMENT	En attente de confirmation du paiement mobile
PAID	"Payé — en attente de confirmation vendeur"
VENDOR_CONFIRMED	"Le vendeur prépare votre commande"
DISPATCHED	"Un livreur est en route"
IN_TRANSIT	"Livraison en cours"
DELIVERED	"Livré"
CONFIRMED / COMPLETED	"Commande terminée"

Endpoint API

```
GET /api/v1/orders/share/{shareToken}
→ Retourne le détail complet de la commande (AUCUNE AUTH REQUISE)
```

7. Payer une commande sans compte

4 méthodes de paiement disponibles

Méthode	Type	Condition
Orange Money	Mobile Money	Aucune
MTN MoMo	Mobile Money	Aucune
Wave	Mobile Money	Aucune
Espèces (COD)	À la livraison	Total $\leq$ 75 000 FCFA

Payer par Mobile Money

1. Sélectionnez Orange Money, MTN MoMo ou Wave
2. Vous êtes redirigé vers l'interface **CinetPay**
3. Confirmez le paiement depuis votre téléphone
4. Le paiement est validé automatiquement
5. La page se met à jour : statut **PAID**

Payer en espèces (COD)

1. Sélectionnez "**Espèces à la livraison**" (disponible uniquement si total $\leq$ 75 000 FCFA)
2. La commande passe en statut **PAID** (engagement COD)
3. Préparez le montant exact
4. Payez le livreur à la réception des pièces

Comment votre paiement est protégé

Vous choisissez **quand** payer : en ligne au moment de la commande, ou au livreur à la remise. Rien n'est bloqué chez Pièces — la protection tient à la règle de remise :

Vous payez en ligne —→ Encaissé —→ Le vendeur est payé immédiatement
Vous payez au livreur —→ Encaissé à la remise, après que vous ayez vu la pièce
Vous ne payez pas —→ Le livreur ne vous remet rien : la pièce repart
Pièce non conforme —→ Retour sous 48 h, Pièces reprend et rembourse

Endpoint API

```
POST /api/v1/orders/{orderId}/pay
Body: { "paymentMethod": "ORANGE_MONEY" }
→ AUCUNE AUTHENTIFICATION REQUISE
```

8. Annuler une commande partagée

Quand est-ce possible ?

Vous pouvez annuler une commande partagée tant qu'elle est en statut **DRAFT** (avant le paiement).

Comment annuler

1. Ouvrez le lien de la commande
2. Appuyez sur **"Annuler la commande"**
3. La commande passe en statut **CANCELLED**

Endpoint API

```
POST /api/v1/orders/{orderId}/cancel  
→ AUCUNE AUTHENTIFICATION REQUISE
```

Attention : Une fois la commande payée et le vendeur ayant confirmé, l'annulation n'est plus possible via ce bouton. Il faudra ouvrir un litige (nécessite un compte).

9. Suivre une livraison

Accès public au suivi

Le suivi de livraison est **accessible sans authentification**. Si vous connaissez l'identifiant de la commande, vous pouvez vérifier l'état de la livraison.

Informations de suivi

Information	Détail
Statut livraison	ASSIGNED, PICKUP_IN_PROGRESS, IN_TRANSIT, DELIVERED
Position du livreur	Dernière position GPS connue
Historique	Horodatage de chaque étape

Endpoint API

```
GET /api/v1/deliveries/order/{orderId}
→ AUCUNE AUTHENTIFICATION REQUISE
→ Retourne le statut de livraison et les mises à jour de position
```

10. Consulter les avis vendeurs

Accès public

Les avis sur les vendeurs sont **publics** et consultables sans compte.

Informations disponibles

Information	Détail
Note moyenne	Moyenne des étoiles (1 à 5)
Nombre d'avis	Total des évaluations reçues
Liste des avis	Note + commentaire + date

Endpoint API

```
GET /api/v1/reviews/vendor/{vendorId}
→ AUCUNE AUTHENTIFICATION REQUISE
→ Retourne la note moyenne et la liste des avis
```

11. Consulter les avis livreurs

Accès public

Les avis sur les livreurs sont également **publics**.

Endpoint API

```
GET /api/v1/reviews/rider/{riderId}
→ AUCUNE AUTHENTIFICATION REQUISE
→ Retourne la note moyenne et la liste des avis
```

12. API publiques : catalogue et recherche

Architecture importante

Les **pages web** de navigation du catalogue (`/browse` , `/browse/photo` , `/browse/vin`) nécessitent une connexion. Cependant, les **endpoints API** correspondants sont **entièrement publics**.

Cela signifie qu'un développeur ou une application tierce peut interroger le catalogue Pièces sans authentification.

Endpoints catalogue publics

Endpoint	Description
GET <code>/api/v1/browse/brands</code>	Liste de toutes les marques disponibles
GET <code>/api/v1/browse/brands/{brand}/models</code>	Modèles pour une marque
GET <code>/api/v1/browse/brands/{brand}/models/{model}/years</code>	Années disponibles
GET <code>/api/v1/browse/categories</code>	Toutes les catégories de pièces
GET <code>/api/v1/browse/parts</code>	Parcourir les pièces avec filtres
GET <code>/api/v1/browse/search?q={terme}</code>	Recherche textuelle

Exemple : rechercher des pièces

```
GET /api/v1/browse/search?q=alternateur&category=Electricite&page=1&limit=20
```

Réponse :

```
{
  "items": [
    {
      "id": "...",
      "name": "Alternateur Toyota Corolla 2017",
      "category": "Electricité",
      "price": 45000,
      "currency": "XOF",
      "vendorShopName": "Auto Parts Abidjan",
      "thumbnail": "https://...",
      "oemReference": "27060-0T010",
      "vehicleCompatibility": "Toyota Corolla 2015-2020"
    }
  ],
  "total": 12,
  "page": 1,
  "limit": 20
}
```

Exemple : parcourir par véhicule

```
GET /api/v1/browse/parts?brand=Toyota&model=Corolla&year=2017&category=Moteur
```

→ Retourne toutes les pièces moteur compatibles Toyota Corolla 2017

Fonctionnalités de recherche

- ▶ Recherche **trigram** PostgreSQL (pg_trgm) pour la tolérance aux fautes de frappe
- ▶ **Synonymes** de recherche pour les termes courants
- ▶ Filtrage par catégorie
- ▶ Pagination (page + limit)
- ▶ Seules les pièces **publiées** (`status: PUBLISHED`) et **en stock** (`inStock: true`) de vendeurs **actifs** (`vendor.status: ACTIVE`) sont retournées

13. API publique : identification photo IA

Identification de pièce par photo

L'endpoint d'identification par photo est **public** (aucune authentification requise).

Note : La page web `/browse/photo` nécessite une connexion, mais l'API elle-même est accessible sans compte.

Comment utiliser l'API

```
POST /api/v1/vision/identify
```

```
Content-Type: multipart/form-data
```

Champs :

image: [fichier JPG/PNG/WebP, max 5 Mo]

Réponse (confiance haute $\geq 70\%$) :

```
{
  "status": "identified",
  "confidence": 0.85,
  "partName": "Alternateur",
  "category": "Electricité",
  "oemReference": "27060-0T010",
  "suggestedPrice": 45000,
  "matchingParts": [...]
}
```

Réponse (confiance moyenne 30-70%) :

```
{
  "status": "disambiguation",
  "confidence": 0.52,
  "candidates": [
    { "category": "Alternateur" },
    { "category": "Démarreur" },
    { "category": "Compresseur clim" },
    { "category": "Pompe direction" }
  ]
}
```

Réponse (confiance basse $< 30\%$) :

```
{
  "status": "failed",
  "confidence": 0.15,
  "message": "Identification impossible"
}
```

Désambiguïsation

Si l'IA propose plusieurs catégories (status: disambiguation), l'utilisateur peut préciser :

```
POST /api/v1/vision/disambiguate
Body: { "category": "Alternateur", "brand": "Toyota" }
→ AUCUNE AUTHENTIFICATION REQUISE
```

14. API publique : décodage VIN

Décoder un numéro VIN

L'endpoint de décodage VIN est **public**.

Note : La page web `/browse/vin` nécessite une connexion, mais l'API elle-même est accessible sans compte.

Comment utiliser l'API

```
POST /api/v1/browse/vin-decode
Body: { "vin": "JTDKN3DU5A0123456" }
```

Réponse (succès) :

```
{
  "decoded": true,
  "make": "Toyota",
  "model": "Corolla",
  "year": 2017
}
```

Réponse (échec) :

```
{
  "decoded": false,
  "message": "VIN non reconnu"
}
```

Fournisseur

Le décodage utilise l'API **NHTSA VPIC** (National Highway Traffic Safety Administration, USA).

Limitation : Les véhicules importés d'Europe ou d'Asie qui n'ont pas de VIN nord-américain peuvent ne pas être reconnus.

15. PWA et installation

Qu'est-ce qu'une PWA ?

Pièces est une **Progressive Web App** (PWA), une application web qui peut s'installer sur votre téléphone comme une application native.

Informations de l'application

Propriété	Valeur
Nom complet	Pièces — Marketplace Pièces Auto
Nom court	Pièces
URL de démarrage	/
Mode d'affichage	Standalone (comme une app native)
Couleur thème	#1976D2 (bleu)

Comment installer

1. Ouvrez **pieces.ci** dans votre navigateur (Chrome recommandé)
2. Le navigateur affiche une bannière : **"Ajouter à l'écran d'accueil"**
3. Appuyez sur **"Installer"** ou **"Ajouter"**
4. L'application apparaît sur votre écran d'accueil
5. Lancez-la comme n'importe quelle application

Service Worker

Pièces utilise un **Service Worker** (Serwist) qui :

- ▶ Met en cache les fichiers de l'application pour un chargement rapide
- ▶ Permet un fonctionnement partiel hors ligne
- ▶ Active le préchargement de navigation pour des transitions fluides


Installer sans compte

Vous pouvez installer la PWA **avant de créer un compte**. L'installation ne nécessite aucune authentification.

16. Architecture : pages publiques vs protégées

Comment fonctionne la protection

Le middleware Next.js vérifie chaque requête :



Pages publiques (interface web)

Page	URL	Description
Accueil	/	Page vitrine
Connexion	/login	Entrer numéro de téléphone
OTP	/login/otp	Vérifier le code SMS
Commande partagée	/choose/{shareToken}	Voir et payer une commande

Pages protégées (nécessitent un compte)

Page	URL	Rôle minimum
Parcourir	/browse	Connecté (MECHANIC)
Par véhicule	/browse/{marque}/{modèle}	Connecté
Photo IA	/browse/photo	Connecté
VIN	/browse/vin	Connecté
Mes véhicules	/browse/vehicles	Connecté
Commandes	/orders	Connecté
Profil	/profile	Connecté
Dashboard vendeur	/vendors/dashboard	SELLER
Catalogue vendeur	/vendors/catalog	SELLER
Livraisons	/rider/delivery	RIDER

Particularité architecturale

Les **API backend** sont plus ouvertes que les **pages frontend** :

Fonctionnalité	Page web	API
Recherche catalogue	Connexion requise	Public
Navigation marque/modèle	Connexion requise	Public
Photo IA	Connexion requise	Public
Décodage VIN	Connexion requise	Public
Avis vendeurs	Connexion requise	Public
Suivi livraison	Connexion requise	Public

Cette architecture permet les **intégrations tierces** et le flux de paiement par lien partagé, tout en encourageant la création de compte pour l'expérience complète via l'interface.

17. Créer un compte

Pourquoi créer un compte ?

Pour accéder à l'**interface complète** de Pièces :

Sans compte	Avec compte (gratuit)
Page d'accueil uniquement	Catalogue complet
Paiement via lien partagé	Recherche texte / photo IA / VIN
API publiques	Garage (5 véhicules)
	Commandes directes
	Historique des commandes
	Évaluations vendeurs et livreurs
	Notifications WhatsApp/SMS/Push
	Litiges

Inscription gratuite en 2 minutes

1. Accédez à **pieces.ci/login**
2. Entrez votre numéro de téléphone
3. Recevez et saisissez le code OTP
4. **C'est tout — votre compte est créé !**

Le compte est **gratuit** et **instantané**. Aucun email, mot de passe, ou vérification d'identité n'est nécessaire pour commencer à utiliser Pièces.

Rôle par défaut

Tout nouveau compte reçoit le rôle **MECHANIC**, qui donne accès à :

- ▶ Recherche et navigation dans le catalogue
- ▶ Commandes et paiements
- ▶ Garage (sauvegarde de véhicules)
- ▶ Évaluations et litiges

18. Ce que vous ne pouvez PAS faire sans compte

Fonctionnalités nécessitant un compte

Action	Rôle requis	Pourquoi
Parcourir le catalogue (interface)	Connecté	Middleware de l'application
Utiliser la recherche photo IA (interface)	Connecté	Middleware de l'application
Utiliser le décodage VIN (interface)	Connecté	Middleware de l'application
Créer une commande	MECHANIC	Traçabilité des transactions
Sauvegarder des véhicules	Connecté	Données liées au compte
Évaluer un vendeur	Connecté	Vérification de l'acheteur
Évaluer un livreur	Connecté	Vérification de l'acheteur
Ouvrir un litige	Connecté	Traçabilité et résolution
Voir l'historique des commandes	Connecté	Données personnelles
Gérer les notifications	Connecté	Préférences personnelles

Fonctionnalités vendeur (rôle SELLER requis)

Action	Rôle requis
Publier des pièces au catalogue	SELLER
Gérer le stock	SELLER
Configurer les zones de livraison	SELLER
Dashboard vendeur	SELLER

19. Référence rapide

Pages accessibles sans compte

Page	URL	Description
Accueil	/	Page vitrine Pièces
Connexion	/login	Entrer numéro de téléphone
OTP	/login/otp	Vérifier le code SMS
Commande partagée	/choose/{token}	Voir et payer une commande

API publiques (aucune authentification)

Endpoint	Méthode	Description
/api/v1/browse/brands	GET	Marques disponibles
/api/v1/browse/brands/{brand}/models	GET	Modèles d'une marque
/api/v1/browse/brands/{brand}/models/{model}/years	GET	Années disponibles
/api/v1/browse/categories	GET	Catégories de pièces
/api/v1/browse/parts	GET	Pièces avec filtres
/api/v1/browse/search?q={terme}	GET	Recherche textuelle
/api/v1/browse/vin-decode	POST	Décodage VIN
/api/v1/vision/identify	POST	Photo IA identification
/api/v1/vision/disambiguate	POST	Désambiguïsation IA
/api/v1/orders/share/{shareToken}	GET	Commande partagée
/api/v1/orders/{orderId}/pay	POST	Payer une commande
/api/v1/orders/{orderId}/cancel	POST	Annuler une commande
/api/v1/deliveries/order/{orderId}	GET	Suivi de livraison
/api/v1/reviews/vendor/{vendorId}	GET	Avis vendeur
/api/v1/reviews/rider/{riderId}	GET	Avis livreur
/api/v1/auth/otp	POST	Envoyer un code OTP
/api/v1/auth/verify	POST	Vérifier le code OTP

Limites visiteur

Élément	Valeur
OTP par minute par IP	5 maximum
COD maximum	75 000 FCFA
Taille photo IA	5 Mo maximum
Formats photo	JPG, PNG, WebP
VIN	17 caractères exactement

20. FAQ visiteur

Q : Dois-je créer un compte pour acheter une pièce ?

R : Non, si votre mécanicien vous envoie un **lien de paiement**, vous pouvez payer directement sans compte. Cependant, si vous souhaitez chercher et commander des pièces vous-même, vous devez créer un compte gratuit.

Q : Le lien de paiement est-il sécurisé ?

R : Oui. Le lien utilise un **token unique** (shareToken) impossible à deviner. Et vous n'êtes pas obligé de payer d'avance : vous pouvez choisir de régler au livreur, au moment où il vous remet la pièce.

Q : Puis-je voir le catalogue sans créer de compte ?

R : L'interface web nécessite une connexion pour parcourir le catalogue. Cependant, les **API sont publiques** : un développeur peut interroger le catalogue sans authentification. Pour un utilisateur standard, l'inscription est gratuite et prend moins de 2 minutes.

Q : Comment fonctionne le paiement sans compte ?

R : Vous recevez un lien de votre mécanicien. En l'ouvrant, vous voyez le détail de la commande et pouvez choisir parmi 4 méthodes de paiement : Orange Money, MTN MoMo, Wave ou espèces à la livraison (si total $\leq$ 75 000 FCFA).

Q : Puis-je suivre ma livraison sans compte ?

R : Oui. Le suivi de livraison est accessible via l'API publique avec l'identifiant de votre commande. Votre mécanicien peut aussi vous partager les mises à jour.

Q : Que se passe-t-il si la pièce est défectueuse ?

R : Si vous avez payé via un lien partagé sans compte, vous pouvez tout de même bénéficier de la garantie vendeur (**RETURN_48H** : retour sous 48h, **WARRANTY_30D** : garantie 30 jours). Pour ouvrir un litige formel dans l'application, vous devrez créer un compte. Contactez votre mécanicien ou le support Pièces en attendant.

Q : Mes données sont-elles protégées sans compte ?

R : Oui. Pièces respecte la **Loi ARTCI n°2013-450**. Les paiements transitent par **CinetPay** (opérateur agréé). Aucune donnée de carte bancaire n'est stockée par Pièces. Le paiement par Mobile Money utilise votre propre application (Orange Money, MTN, Wave).

Q : L'application fonctionne-t-elle sur mon téléphone ?

R : Pièces est une **PWA** compatible avec tous les smartphones modernes (Android et iOS). Elle fonctionne directement dans votre navigateur web (Chrome, Safari, Firefox). Vous pouvez aussi l'installer sur votre écran d'accueil sans passer par le Play Store ou l'App Store.

Q : Pourquoi le catalogue n'est-il pas visible sur la page d'accueil ?

R : Pièces est conçu comme un **marketplace fermé** pour garantir la qualité des transactions. L'inscription gratuite permet de vérifier les utilisateurs, donc de protéger acheteurs et vendeurs. Le flux de paiement par lien partagé est la solution pour les utilisateurs occasionnels qui ne souhaitent pas s'inscrire.

Q : Comment contacter le support Pièces ?

R : Contactez le support via **WhatsApp** au numéro indiqué sur la page d'accueil, ou créez un compte pour accéder au système de litiges intégré.