## PCS 3216 Sistemas de Programação

Aula 13

Preparação de programas relocáveis

## DETALHAMENTO DOS VÁRIOS TIPOS DE ENDEREÇAMENTO

## Resolução de endereços em programas simbólicos relocáveis

 Na sequência, detalha-se um pouco mais o tratamento que deve ser dado pelo montador para a resolução de cada uma das formas de endereçamento tipicamente encontradas nos programas relocáveis: absoluto, relocável, relativo e simbólico.

### Endereçamento absoluto

- O primeiro tipo de endereçamento que pode encontrado em programas-objeto relocáveis é o já conhecido endereçamento absoluto.
- Mesmo em programas não absolutos, este tipo de endereçamento é, muitas vezes, necessário, já que alguns programas necessitam referenciar posições físicas específicas e invariáveis de memória, independente da região de memória em que o programa deverá ser executado.

### Usos do endereçamento absoluto

- Isto ocorre nos casos em que o programa deve acessar regiões de comunicação com o sistema operacional, ou, em casos mais simples, posições de memória através das quais o hardware interage com o software, como é o caso das posições associadas a eventos de interrupção.
- Endereços absolutos são endereços já resolvidos, portanto dispensam tratamento de resolução.

### Endereçamento relativo

- O segundo tipo de endereçamento é o *relativo*.
- Através de deslocamentos, as instruções de referência à memória fazem referências a endereços pertencentes ao programa que se está desenvolvendo.
- Esses deslocamentos correspondem a distâncias entre algum ponto de referência (interno ao programa) e a posição relativa de memória assim referenciada.

#### Referenciais para endereçamento relativo

 Os deslocamentos são portanto endereços relativos, e cada Sistema de Programação geralmente convenciona alguns pontos de referência (por exemplo: a primeira instrução executável do programa; o início da área de common; o início da área de dados, o início da área de pilha, etc.), em relação aos quais são expressos, internamente ao módulo relocável, os demais endereços, internos ao programa.

### Endereçamento relocável

- Os endereços relocáveis referem-se a locais cuja posição física permanece indefinida, e portanto, flutuante, até que seja escolhido o endereço de memória a partir do qual deverá residir o programa que a contém.
- Através de operações de relocação, tais referências relocáveis devem ser, então, convertidas em referências absolutas, para que só então o programa possa ser executado.


### Resolução de endereços relativos

- Para ser possível executar o programa, todos os endereços relativos devem ser convertidos para endereços absolutos (operação de resolução de endereços relativos).
- Isto é feito através da adição, aos endereços relativos, de um valor, correspondente ao endereço absoluto associado ao ponto de referência a que se referem os endereços relativos em questão (base de relocação).


## Relocações estáticas intermediárias

- Isto acarretaria um excessivo aumento no tempo de execução do programa, o qual pode ser facilmente reduzido se for efetuada a priori uma relocação (estática) das rotinas que compõem o programa, mediante a alteração física dos endereços relativos internos a cada módulo.
- Tal operação simplifica o código objeto, produzindo um único módulo composto, em que figuram apenas referências relocáveis na forma de endereços relativos a uma única base.
- Convém, em cada caso particular, levar em conta se esta operação traz reais vantagens, dado que se trata de um procedimento não obrigatório, o qual pode tornar-se oneroso, se sistematicamente utilizado.


## Relocação estática intermediária (situação inicial)




# Alocação com relocação, módulo a módulo (Módulo 1: alocação em /000 (R))




## Alocação com relocação, módulo a módulo (Módulo 2: alocação em /101 (R))



## Alocação com relocação, módulo a módulo (Módulo 3: alocação em /152 (R))




#### Result.final da reloc.estática intermediária



#### Relocação final

- A relocação estática intermediária ainda não produz, como pode ser observado, um código executável, pois muitas referências permanecem relocáveis após sua aplicação.
- Por outro lado, o seu resultado final é um código objeto relocável sem referências simbólicas, pronto para ser relocado a partir de uma base única, a ser arbitrada.
- Para obter portanto um código absoluto, pronto para ser carregado na memória para execução, basta efetuar a relocação final a partir de uma origem (base de relocação), geralmente estabelecida pelo usuário ou então pelo sistema operacional.
- Se, ao resultado da relocação estática intermediária do exemplo anterior, aplicarmos o endereço absoluto /500 como base de relocação para construir um código pronto para a execução, com todos os endereços resolvidos, obtemos o resultado que pode ser visualizado a seguir.


### Código final, relocado p/exec. em /500 (A)




#### Fase de relocação

- Qualquer que seja o caso, portanto, é de grande importância, sempre que necessário, o ajuste a priori de todos os endereços relativos contidos no código do programa, antes da sua execução.
- A operação de relocação estática constitui uma tarefa fundamental na preparação de programas para a execução em um Sistema de Programação.
- A atividade de um Sistema de Programação para resolver completamente os endereços do programa, (convertê-los em programas absolutos) constitui a fase de relocação dos módulos que compõem esses programas.


#### Situação inicial: relocação módulo a módulo




## Alocação com relocação, módulo a módulo (Módulo 1: alocação em /500 (A))




# Alocação com relocação, módulo a módulo (Módulo 2: alocação em /601 (A))



# Alocação com relocação, módulo a módulo (Módulo 3: alocação em /652 (A))



### Código final resultante da relocação



#### Notas sobre a relocação apresentada

- Inicialmente havia 3 módulos relocáveis, contendo apenas referências internas, a endereços absolutos e relocáveis.
- Após a relocação separada de cada módulo, as referências internas absolutas se mantêm e as relocáveis se transformam em absolutas mediante a soma da base de relocação específica de cada módulo.
- A base de relocação vai sendo atualizada de acordo com a ocupação da memória pelo código absoluto em construção.
- A política de alocação adotada posiciona contiguamente na memória os módulos à medida que vão sendo relocados.
- Ao final, todos os endereços se tornam absolutos e os três módulos se transformam em um código único, ocupando posições adjacentes de memória.

#### Endereçamento simbólico

- Outro tipo ainda de endereçamento, encontrado em programas objeto relocáveis, é denominado endereçamento simbólico, e corresponde a referências nominais a posições de memória cujos endereços são desconhecidos no instante em que o programa é escrito, presumindo-se a sua existência em um dos demais módulos de que se compõe o programa.
- Para que esse tipo de referência possa ser utilizado de forma prática, o módulo portador da declaração do símbolo deve informar o fato, da mesma forma que o módulo que deseja fazer referência a um desses símbolos deve acusar essa intenção ao montador.
- Esse protocolo costuma ser estabelecido através do uso de duas pseudo-instruções, uma para informar os símbolos que o módulo disponibiliza aos demais, e outra, para indicar os símbolos que o módulo deseja acessar, mas que pertençam a outros módulos.

#### Referências externas

- Seria inútil a possibilidade de se efetuar programação modular se fossem completamente estanques os módulos de que o programa se compõe.
- Assim, é conveniente que cada módulo possa utilizarse das funções executadas pelos demais, o que se faz mediante referência mútua, com o auxílio de instruções de referência à memória com operandos especiais.
- Para isso, usa-se o conceito de referências externas, que são operandos que fazem referência a símbolos externos aos módulos, ou seja, endereços simbólicos declarados em outro módulo do programa, diferente daquele no qual são referenciados.

#### Ponto de acesso (export)

- Globalmente, a referência mútua entre os módulos é viável apenas para determinados pontos de cada módulo, indicados pelo programador para serem visíveis aos demais módulos.
- Estes símbolos são declarados, em cada módulo, como sendo exports, entry points ou pontos de acesso de entrada ao módulo.
- Cada módulo pode, usualmente, apresentar um ou mais pontos de acesso, cada qual designado por um nome simbólico.

## Endereço externo (import)

- Estes nomes simbólicos funcionam como se fossem endereços simbólicos globais, acessíveis a qualquer dos módulos que deles necessite.
- Nestes, os endereços simbólicos globais a serem referenciados devem ser declarados como sendo *imports* ou endereços externos (external addresses).

#### Referências entre módulos

- Com esse mecanismo, cria-se um protocolo de comunicação entre módulos desenvolvidos em linguagem simbólica, através da referência mútua entre os módulos, efetuada por meio do endereçamento simbólico.
- Tais endereçamentos são resolvidos fora do montador, pelos mecanismos do Sistema de Programação responsáveis pela operação de ligação (linking, binding)

#### Resolução de referências entre módulos


- Para que seja possível a execução de um programa que apresente endereçamento simbólico para referências entre módulos, é necessário converter tais endereços simbólicos em endereços relativos ou absolutos, recaindo então nos casos anteriores.
- Um programa nessas condições se torna apto para a execução quando cada uma das suas referências do tipo import tiver sido satisfeita pela presença de declarações únicas das respectivas referências, na forma de símbolos do tipo export, além das ações de alocação e de relocação.
- A estratégia, portanto, para recair nas situações já estudadas, consiste apenas em efetuar em primeiro lugar uma relocação estática intermediária, com a finalidade de remover as referências simbólicas entre os módulos.
- Para finalizar, basta apenas efetuar as operações de alocação e de relocação, da forma como foi visto anteriormente.

#### **EXEMPLO COMPLETO**

#### Um exemplo detalhado completo


- Neste exemplo, s\u00e3o usados os mesmos tr\u00e3s m\u00f3dulos dos casos ilustrativos anteriores
- Foram apenas incorporadas algumas referências simbólicas entre módulos:
  - O módulo 1 tem D como entry point, e como externals, A, B e C
  - O módulo 2 tem B e C como entry points, e como external, A
  - O módulo 3 tem A como entry point, e como externals, B e D
- Agregando essas informações à situação inicial já apresentada, temos a situação inicial deste exemplo.
- Assim, tem-se também, além das referências internas absolutas e relocáveis, as quatro referências simbólicas A, B, C e D introduzidas como entry points e externals, e que precisam ser resolvidas.
- A primeira operação a realizar é a relocação estática intermediária, com a finalidade de eliminar as referências simbólicas entre módulos através da construção de um só módulo relocável a partir dos três inicialmente apresentados, e em seguida, alocar e relocar o módulo relocável assim obtido.
- Observação: adotada aqui apenas por razão didática, a realização em separado da relocação estática intermediária poderia ser evitada na prática construindose de uma só vez o código absoluto desejado, para isso juntando as operações de relocação estática intermediária, de alocação e de relocação final a partir de uma base absoluta de relocação.

#### Situação inicial, c/referências entre módulos




#### Esquema da ligação das referências simbólicas


Este diagrama mostra apenas as conexões simbólicas existentes entre os três módulos iniciais, e os endereços associados a elas no módulo a que pertencem.




## Resolução de referências simbólicas entre os módulos 1 e 2




#### Incorporação do módulo 2 ao módulo 1




#### Resultado da fusão dos módulos 1 e 2




#### Resolução das referências entre 1+2 e 3




#### Resolução das referências entre 1+2 e 3



#### Módulo relocável único resultante



#### Alocação em /500 (A) e relocação final



### Comentários sobre o exemplo

- Estão envolvidos no processo três módulos (1, 2 e 3)
  - O módulo 1 tem D como entry point e A,B,C como externals
  - O módulo 2 tem como entry points B,C e como external, A
  - O módulo 3 tem como entry point A, e como externals, B e D
- Essas relações simplesmente **associam** os *entry points* aos correspondentes *externals*, em outro módulo.
- Notar que, feitas todas as associações, nenhum external fica sem conectar-se ao entry point correspondente.
- Este mecanismo, similar ao desempenhado no primeiro passo do montador para a construção da tabela de símbolos, é executado por um módulo do sistema de programação que desempenhe o papel de ligador (linker).

#### **FIM**