# Übungspaket 4

# Objektmodellierung in C

### Übungsziele:

- 1. Modelliern eines Objektes als abstrakter Datentyp
- 2. Implementieren einer Klasse in C
- 3. Anwenden von Funktionszeigern

#### Literatur:

C++-Skript<sup>1</sup>, Kapitel 15 bis 18

### Semester:

Wintersemester 2021/22

#### Betreuer:

Theo und Ralf

### Synopsis:

In diesem Übungspaket werden wir noch einmal rekapitulieren, was ein Objekt ist und wie man dies in der Programmiersprache C realisiert. Im Wesentlichen besteht ein Objekt aus verschiedenen Attributen und Methoden. Methoden sind eine spezielle Formen von gewöhnlichen Funktionen, die sich in er Programmiersprache C besonders gut mittels Funktionszeigern (Skript, Kapitel 6 und Übungspaket 2). realisieren lasssen. Als konkreten Anwendungsfall nehmen wir einen "Eingabepuffer", dessen Länge auf Anforderung wächst und somit nicht überlaufen kann.

<sup>1</sup>www.amd.e-technik.uni-rostock.de/ma/rs/lv/hoqt/script.pdf

# Teil I: Stoffwiederholung

## Aufgabe 1: Bestandteile eines Objektes

Was ist eine Klasse? Ein abstrakter Datentyp Wie definiert man eine Klasse? Vorzugsweise mittels typedef Was ist ein Objekt? Eine Variable eines (Klassen-) Typs Aus welchen Elementen bestehen Objekte? Attribute und Methoden Wie implementiert man Objekte? Mittels structs Zu wem gehört ein Methodenaufruf? Zu einem Objekt Wie nennt man dieses Objekt in Smalltalk? Empfänger der Nachricht Der erste Parameter ist ein Zeiger Was ist das Charakteristikum einer Methode? Zum (Empfangs-) Objekt Worauf zeigt der erste Parameter einer Methode? Wie realisiert man eine dynamische Bindung? Mittels Funktionszeigern Ist es sinnvoll, einen Konstruktor dynamisch an ein Objekt zu binden? Kein Objekt kein Konstruktor, kein Konstruktor kein Objekt Warum ist das so?

## Aufgabe 2: Statische vs. dynamische Bindung

Erkläre mit eigenen Worten, was man unter *statischer Bindung* versteht. Was sind die Vorund Nachteil dieses Konzeptes?

Bei der statischen Bindung ruft man eine Methode oder Funktion direkt über ihren Namen auf. Dazu muss der Methoden- bzw. Funktionsname bekannt bekannt sein. Die statische Bindung läßt sich einfach realisieren hat aber den Nachteil, dass man beim *Verwechseln* des Namens die falsche Methode aufruft.

Erkläre mit eigenen Worten, was man unter dynamischer Bindung versteht. Was sind die Vor- und Nachteil dieses Konzeptes?

Bei der dynamischen Bindung ruft man eine Methode oder Funktion nicht direkt über ihren Namen sondern einen Funktkionszeiger auf. In diesem Fall kann eine Methode bzw. Funktion als static spezifiziert sein, da ihr Name nicht außerhalb einer Datei bekannt sein muss. Die dynamische Bindung erfordert etwas mehr Programmierarbeit, hat aber den Vorteil, dass unterschiedlichen Objekten einer Klasse unterschiedliche Methoden zugeordnet werden können.

# Teil II: Quiz

# Teil III: Fehlersuche

# Teil IV: Anwendungen

In diesem Anwendungsteil versuchen wir eine oft auftretende Aufgabenstellung mittels eines objektorientierten Ansatzes zu lösen. Dazu werden wir eine erste Klasse entwickeln und diese in Standard C (also *nicht* C++) realisieren. Bei der Realisierung werden wir in zwei Schritten vorgehen. Zunächst entwickeln wir ein Modul. Anschließend "transformieren" wir es in unser C-basiertes Objektmodell, das auf Funktionszeigern basiert.

## Aufgabe 1: Eingabepuffer beliebiger Länge

#### 1. Aufgabenstellung

Nehmen wir einmal an, wir entwickeln ein größeres Programm, das mit dem Nutzer interaktiv interagiert. Als Beispiel könnte es sich um ein Studentenverwaltungssystem handeln, das verschiedene Kommandos entgegennimmt. So ein Kommando könnte wie folgt aussehen: set student "Peter Musterfrau" iq 130. Für diese Aufgabe verwendet man üblicherweise eine Eingabefunktion der folgenden Art:

```
int readln( FILE *fp, char *buf, int size )
2
       {
3
          int c;
4
          char *end = buf + size - 1;
          while( buf < end && (c=getc(fp)) != '\n' && c!=EOF )
5
             *buf++ = c;
6
          *buf = '\0';
7
8
          return c != EOF;
9
      }
```

Ein typischer Anwendungsfall könnte wie folgt aussehen:

```
char buf[SIZE];
while(readln(stdin, buf, sizeof(buf)))
do_something(buf);
```

Die Frage ist nun, welchen Wert man der Konstanten SIZE geben soll, die die Länge des eigentlichen Eingabepuffers definiert. Typische Werte hierfür sind heutzutage 128 und 256. Unabhängig von der gewählten Puffergröße kann es aber immer zu einem "Überlauf" kommen. In diesem Fall müssen wir uns entscheiden, was wir machen wollen. Obige Beispielimplementierung "schneidet" den Rest der Zeile ab, um ihn einfach als nächste Zeile zu verwenden, wofür wir eine kleine Handsimulation empfehlen. Je nach Einzelfall kann dieses Vorgehen ok oder problematisch sein. Das allgemeine Problem ist, dass sich die Frage nach der richtigen Puffergröße nicht ohne weiteres beantworten läßt. Sie ist entweder doch zu klein oder so groß, dass zu viel reservierter Arbeitsspeicher ungenutzt bleibt.

Die Aufgabe besteht nun darin, einen abstrakten Datentyp CBUF zu entwickeln, bei dem die aktuelle Puffergröße dynamisch an die vorhandene Eingabesituation angepasst wird. Wir wollen also eine Klasse CBUF entwickeln, die einen Puffer verwaltet, in den wir "beliebig" viele Zeichen eintragen können, da dieser je nach Anforderung wachsen kann. Im Kern brauchen wir eine Methode add\_ch( buf, c) die wir "beliebig" oft aufrufen können. Es sollte klar sein, dass wir den eigentlichen Puffer buf mittels malloc() und free() dynamisch verwalten.

#### 2. Entwurf

Im ersten Entwurfsschritt müssen wir definieren, welche Methoden unsere Klasse (unser Datentyp) CBUF haben soll. Diese Methoden definieren das Funktionsspektrum.

```
CBUF *cb_init
                  ( CBUF *p );
                                         // constructor
        cb_close ( CBUF *p );
                                         // destructor
  void
  CBUF *cb_malloc();
                                         // new CBUF
                                         // free
  void
        cb_free
                  ( CBUF *p );
  CBUF *cb_reset ( CBUF *p );
                                         // clear the content
        *cb_addc ( CBUF *p, char c ); // add one char
  char
8
        *cb_addstr( CBUF *p, char *s );// add a string
  char
        *cb buf
                   ( CBUF *p );
                                         // get the content
  char
```

### 3. Kodierung

Der erste Schritt besteht in der Definition des unseres Datentyps CBUF:

Unsere Idee ist wie folgt: Wir verwalten einen Puffer buf vom Type char \*, in den wir die Zeichen einfüllen. Seine aktuelle Belegung merken wir uns im Attribut len, seine tatsächliche Größe im Attribut size.

Sollte der Puffer zu klein werden, werden wir einen neuen alloziieren, den bestehenden Inhalt in den neuen Puffer kopieren und die Attribute buf und size aktualisieren.

Grundsätzlich werden wir am Ende immer das Endezeichen '\0' haben, sodass wir nur size - 1 Zeichen im Puffer ablegen können.

#### Implementierung cbuf.c:

```
1 #include <stdio.h>
                              // fprintf()
2 #include <stdlib.h>
                              // malloc(), free(), exit()
3 #include <string.h>
                              // memcpy()
4 #include "cbuf.h"
5
6
   #define INCR
                     128
8
   static void *new_mem( int size, char *name )
9
           {
10
              void *p;
11
              if ((p = malloc( size )))
12
                                       // everything all right
                  return p;
13
              fprintf( stderr, "%s: out of memory\n", name );
14
              exit( 1 );
                                      // exit program
15
           }
16
17
  CB_PTR cb_reset( CB_PTR p )
18
           {
              p \rightarrow buf[p \rightarrow len = 0] = ' \setminus 0';
19
20
              return p;
21
           }
22
23 CB_PTR cb_init( CB_PTR p )
24
25
              p->buf = new_mem( p->size=INCR, "cb_init()" );
26
              return cb_reset( p );
27
           }
28
29
  void cb_close( CB_PTR p )
30
31
            free( p->buf );
32
33
34
  CB_PTR cb_malloc()
35
           {
              return cb_init( new_mem( sizeof( CBUF ),
36
37
                                "cb_malloc()" ) );
38
           }
39
40 void cb_free( CB_PTR p )
41
         {
42
            cb_close( p ); free( p );
43
```

### Implementierung cbuf.c (Fortsetzung):

```
45
    char *cb_addc( CB_PTR p, char c )
46
47
             char *newbuf;
             if (p\rightarrow len + 1 \rightarrow p \rightarrow size)
48
49
50
                 newbuf = new_mem( p->size+INCR, "cb_addc()" );
                 memcpy( newbuf, p->buf, p->len + 1 ); // '\0'!
51
52
                 free( p->buf );
53
                 p->size += INCR;
54
                 p->buf
                          = newbuf;
55
56
             p \rightarrow buf[p \rightarrow len ++] = c; p \rightarrow buf[p \rightarrow len] = '\0';
57
             return p->buf;
          }
58
59
    char *cb_addstr( CB_PTR p, char *str )
60
61
62
             while( *str )
63
                 cb_addc( p, *str++ );
64
             return p->buf;
65
          }
66
67
   char *cb_buf( CB_PTR p )
68
          {
69
             return p->buf;
70
          }
```

#### Ein Testprogramm main.c:

4-7

```
1 #include <stdio.h>
                              // printf()
  2 #include "cbuf.h"
  3
    int main( int argc, char **argv )
        {
  5
  6
            CB_PTR p = cb_malloc();
            cb_addc( p, 'h' );
  7
            cb_addc( p, 'i' );
  8
            cb_addstr( p, " you" );
 9
           printf( "buf = '%s'\n", cb_addc( p, '!' ) );
 10
 11
            cb_reset( p );
 12
            printf( "buf = '%s'\n", cb_addstr( p, "servus" ) );
 13
        }
Ausgabe: buf= 'hi you!'
        buf= 'servus'
```

#### 4. Kodierung, vollständig objektorientiert

Um unsere Lösung vollständig objektorientiert zu machen, müssen wir unsere Typdefinition CBUF mit Funktionszeigern anreichern (siehe auch Skript, Kapitel 18) und die Funktionen cb\_init() und main() entsprechend anpassen. Ferner können wir mit Ausnahme von cb\_init() und cb\_malloc() alle Methoden als static spezifizieren.

### Typdefinition CBUF (cbuf.h):

```
typedef struct _cbuf {
2
              int len;
                                     // length incl. ' \setminus 0'
3
              int size;
                                     // total size of buf
4
                                     // the acutal buffer
              char *buf;
5
6
              struct _cbuf *(* cb_reset)( struct _cbuf *p );
7
                     (* cb_close )(struct _cbuf *p);
8
                     (* cb_free
                                  )(struct _cbuf *p);
              void
9
              char
                    *(* cb_addc
                                  )(struct _cbuf *p, char c);
10
              char
                    *(* cb_addstr)(struct _cbuf *p, char *s);
11
              char
                    *(* cb_buf
                                  )(struct _cbuf *p);
12
           } CBUF, *CB_PTR;
13
14
                    ( CB_PTR p ); // constructor
   CB_PTR cb_init
15
   CB_PTR cb_malloc();
                                   // new CBUF and constructor
```

#### Die cb\_init()-Methode (cbuf.c):

```
CB_PTR cb_init( CB_PTR p )
2
          {
3
             p->buf = new_mem( p->size=INCR, "cb_init()" );
4
             p->cb_close = cb_close ;
5
             p->cb_free
                           = cb_free
6
             p->cb_reset = cb_reset ;
7
             p->cb_addc
                           = cb_addc
8
             p->cb_addstr = cb_addstr;
9
             p->cb_buf
                           = cb_buf
10
             return cb_reset( p );
          }
11
```

#### Das Hauptprogramm main() (main.c):