#### **USTHB**

# Faculté d'Electronique et Informatique Département Informatique

Epreuve de rattrapage - Durée : 1h (Systèmes d'exploitation - M1: IV)

Le 08 /05 /2021 - Année 20/21

### Exercice n°1 : (10 pts= 2\*5)

Répondre aux questions suivantes :

- A- Quelle est la différence entre un arc inutile et un arc redondant dans un graphe de précédences?
- B- Définir un sémaphore privé.
- C- Lister les deux concepts qui permettent de réaliser la coopération entre processus.
- D- Expliquer brièvement et à votre manière les deux types de boites aux lettres utilisées pour la communication entre processus.
- E- Pourquoi la primitive *signal* () n'est pas nécessaire dans un moniteur avec conditions de Kessels ?

# Exercice 2:(10 pts = 3 + 7)

On désire implémenter le modèle des Lecteurs/rédacteurs avec priorité aux rédacteurs en utilisant les sémaphores.

A/ Lister les variables de synchronisation à utiliser en indiquant leurs rôles.

B/ Donner une solution à ce problème.

Bon Courage

#### Correction de l'Epreuve de Rattrapage

# Exercice n°1 : (10 pts= 2\*5)

- A- Un arc inutile correspond à une précédence <u>non nécessaire</u>, c-à-dire les deux taches concernées peuvent s'exécuter en parallèle (ie. taches non interférentes). Par contre, un arc redondant correspond à une précédence qui <u>existe déjà</u>, donc la suppression de l'arc ne supprime pas la précédence.
- B- Sa valeur initiale du sémaphore est à <u>zéro</u>. On dit que S est privé à un processus (ou à un groupe de processus), s'il est le seul (ou les seuls) à pouvoir exécuter P(S) <u>et seulement</u> P(S), et les autres processus ne peuvent exécuter <u>que</u> V(S).
- C- les deux concepts qui permettent de réaliser la coopération entre processus sont :
  - la synchronisation et,
  - la communication.
- D- Les deux types de boites aux lettres utilisées pour la communication entre processus sont :
- Une BAL privée : Elle est privée à un processus ou à un groupe de processus, dans ce cas il est le seul (ou les seuls) à l'utiliser <u>et seulement</u> en réception. La BAL disparaît à sa fin (ou à leurs fins).
- Une BAL peut être propriété du système d'exploitation, les primitives de création et de destruction sont nécessaires. Dans ce cas, <u>tous les processus</u> peuvent l'utiliser en <u>émission et en réception</u>.
- E- La primitive signal () n'est pas nécessaire dans un moniteur avec conditions de Kessels puisque :
  - d'une part la primitive wait () est associée d'une <u>condition booléenne</u> qui porte sur des variables de synchronisation et,
  - d'autre part, étant donné que ces variables sont manipulées dans des entrées du moniteur (ie. peuvent subir des <u>modifications</u>), donc à la <u>sortie</u> d'un processus du moniteur la <u>réévaluation</u> des conditions des processus bloqués est enclenchée <u>automatiquement</u>.

#### Exercice 2:(10 pts=3+7)

```
Les variables et sémaphores et leurs rôles

LE: semaphore :=0;  // sert à l'attente des lecteurs.

RE: semaphore :=0;  // sert à l'attente des rédacteurs.

nla: entier :=0;  // nombre de lecteurs en attente.

nlc: entier :=0;  // nombre de lecteurs en cours.

nr:entier :=0;  // nombre de lecteurs dans le système.

mutex: semaphore :=1;  // protège les variables de synchronisation.

La solution
```

```
Processus lecteur ();
                                                           Processus redacteur ();
Debut
                                                           Debut
P(mutex):
                                                           P(mutex);
                                                           nr := nr + 1
nl:=nl+1;
                                                           Si (nlc <> 0) ou (nr>1)
Si (nr <> 0) Alors nla := nla + 1;
                                                            Alors
                 V(mutex);
                                                                 V(mutex);
                 P(LE)
                                                                 P(RE)
            Sinon nlc := nlc + 1;
                                                            Sinon
                 V(mutex)
                                                                V(mutex)
Fsi;
                                                           Fsi
<Lecture>
                                                           <Ecriture>
P(mutex);
                                                           P(mutex);
nlc:=nlc-1;
                                                           nr := nr-1;
Si (ncl=0) et (nr <> 0)
                                                           Si (nr <> 0)
                                                                 Alors V(RE)
  Alors V(RE);
                                                                 Sinon nlc := nla;
Fsi:
                                                                    Tant que (nla<>0) Faire
V(mutex)
                                                                      nla:=nla-1;
Fin.
                                                                      V(LE)
                                                                    Fait
                                                           Fsi
```

V(mutex) **Fin.**