## Redes

Tema 1: Introducción

José Carlos Cabaleiro Domínguez

Escola Técnica Superior de Enxeñería

# Índice

- 1 Introducción a las prácticas
- 2 Elementos de Internet
- 3 Servicio orientado a conexión y sin conexión
- 4 Tipos de redes
- 6 Acceso a Internet
- 6 Medios de transmisión
- Arquitectura en capas

# Índice

- Introducción a las prácticas
- 2 Elementos de Interne
- 3 Servicio orientado a conexión y sin conexión
- 4 Tipos de redes
- 6 Acceso a Internet
- 6 Medios de transmisión
- Arquitectura en capas

#### Direcciones IP: IPv4

- Formato textual: cadenas de texto
  - char ip[]="193.110.128.200"; (16 caracteres)
- Formato binario: 4 bytes o un entero de 32 bits sin signo
  - uint8\_t ip[]={193,110,128,200}; (4 bytes)
  - uint32\_t ip=3363860161u; (entero de 32 bits sin signo)
  - $\bullet \ \ 3363860161 = 193 + 110 \times 2^8 + 128 \times 2^{16} + 200 \times 2^{24}$

 En C existen funciones para realizar conversiones entre los dos formatos

#### Nombres de host

- Alternativa para identificar un ordenador en Internet
- Cadenas de caracteres:
  - char name[]="www.elmundo.es";

```
char *h_name el nombre "oficial" del host
char **h_aliases
int h_addrtype
int h_length
char **h_addr_list
char *h_addr
char *h_addr
lista de alias del host
el tipo de dirección
la longitud en bytes de cada dirección
lista de IPs del host
la primera IP del host
```

- Un nombre puede tener varias direcciones IP
- Un ordenador puede tener varios nombres

#### **Puertos**

- Entregar los datos a la aplicación (servicio) correcta
- Cada servicio se identifica con un número de puerto
- Entero de 16 bits, int puerto=8000 (también sirve unsigned short int o uint16\_t)

```
char *s_name el nombre "oficial" del servicio
char **s_aliases int s_port el número de puerto (en el orden big-endian)
char *s_proto el nombre del protocolo que usa este servicio
```

#### Sockets

- Interfaz entre la aplicación y la capa de transporte
  - los buzones es la interfaz entre las personas (aplicaciones)
     y el sistema postal (capa de transporte)
- Para la comunicación entre dos procesos de diferentes ordenadores se necesita:
  - La dirección IP del ordenador que ejecuta el proceso
  - El puerto que tiene asignado el proceso en el ordenador
- Los sockets (buzones) se construyen a partir de direcciones IP y puertos
- En C se identifican por el número de socket (variable int)

struct sockaddr_in	
<pre>sa_family_t sin_family struct in_addr sin_addr uint16_t sin_port</pre>	el tipo de socket, AF_INET para IPv4 la dirección IPv4 el número de puerto

### Servidores y clientes


- Servidor: proporciona un servicio (servidor web)
  - Tanto el programa como el computador
- Cliente: solicita un servicio (cliente web)
  - Tanto el programa como el computador


#### Sockets

- Orientados a conexión
- No orientados a conexión o sin conexión

### Sockets orientados a conexión


- Cliente: solicita la conexión
- Servidor: acepta la conexión
- Pasos:
  - Crear los sockets
  - Solicitar una conexión (cliente) o aceptarla (servidor)
  - Enviar y recibir datos
  - Cerrar los sockets





#### Sockets no orientados a conexión

- Se pueden enviar datos en cualquier momento
- No es necesario establecer una conexión previa
- Cliente y servidor funcionan de forma simétrica
- Pasos:
  - Crear el socket y se asigna la IP y puerto origen (destino)
  - Enviar y recibir datos indicando la IP y puerto destino (origen)
  - Cerrar los sockets




# Índice

- 1 Introducción a las prácticas
- Elementos de Internet
- 3 Servicio orientado a conexión y sin conexión
- 4 Tipos de redes
- 6 Acceso a Internet
- 6 Medios de transmisión
- Arquitectura en capas

## Elementos de Internet


### ¿Cómo funciona Internet?



## Elementos de Internet

#### Hardware

- Hosts: sistemas terminales, origen y destino de las transmisiones
- Enlaces: medios físicos por los que se realizan las transmisiones
- Routers: dispositivos que interconectan enlaces



## Elementos de Internet

### Software: protocolos

- Básicos: TCP/IP y algunos como UDP, ICMP, etc.
- De aplicación: como HTTP, SMTP, etc.

## Comercial: proveedores de servicios de Internet (ISP)

- Proveedores de baja escala (residenciales): acceso a Internet a usuarios
- Proveedores de alta escala (nacionales o internacionales):
  - Redes troncales que interconectan a los proveedores de baja escala
  - Líneas de larga distancia

# Índice

- 1 Introducción a las prácticas
- Elementos de Interne
- 3 Servicio orientado a conexión y sin conexión
- 4 Tipos de redes
- 6 Acceso a Internet
- 6 Medios de transmisión
- Arquitectura en capas

## Servicio orientado a conexión

#### **Fases**

- Establecimiento de la conexión
  - El cliente solicita una conexión
  - Se fijan parámetros
  - Ambos extremos se preparan para la transmisión
- Transmisión de datos
- Desconexión: terminan la transmisión y se liberan los recursos

## Servicio orientado a conexión

#### Características

- Segmentación: TCP recoge datos que la aplicación escribe en el socket y forma paquetes (MSS)
- Transferencia fiable: el receptor envía confirmaciones (ACK). Si el emisor no recibe ACK de un paquete, se retransmite
- Control de flujo: permite que receptor controle la tasa de envío del emisor.
  - TCP tiene un mecanismo para que el receptor le indique al emisor la tasa de datos que puede aceptar
- Control de congestión: permite que la tasa de envío del emisor se ajuste a las capacidades de la red

## Servicio no orientado a conexión

#### Servicio sin conexión

- No hay fase de establecimiento de conexión
- No hay confirmaciones: el emisor desconoce si el paquete llegó al destino
- No hay control de flujo ni control de congestión
- ⇒ transmisión más rápida, aunque menos fiable

#### En Internet: UDP

- TCP: cuando se necesite fiabilidad, telnet, FTP, SMTP, HTTP, etc.
- UDP: velocidad y no importa la pérdida de paquetes, telefonía IP. videoconferencia



# Índice

- 1 Introducción a las prácticas
- 2 Elementos de Interne
- 3 Servicio orientado a conexión y sin conexión
- 4 Tipos de redes
- 6 Acceso a Internet
- 6 Medios de transmisión
- Arquitectura en capas



# Tipos de redes


### Desde el punto de vista hardware

- Conmutación
  - Circuitos. Pueden ser sin multiplexación, FDM, TDM
  - Paquetes. Pueden ser de datagramas, circuitos virtuales
- Difusión. Redes Ethernet, redes inalámbricas, etc.
  - Todos los hosts reciben las transmisiones
  - Solo el destinatario procesa la transmisión

# Tipos de redes

#### Redes de conmutación de circuitos

- Fase de conexión en la que se reservan recursos hardware
  - No pueden ser usados por otra transmisión
  - Se establece la ruta que van a seguir los datos
  - Ranuras temporales o bandas de frecuencia
- Transmisión de datos
- Fase de desconexión: se liberan todos los recursos



# Tipos de redes

#### Redes de conmutación de circuitos

- Sin multiplexación: solo una transmisión por cada enlace de cada vez
- Con multiplexación: se reparte la capacidad del enlace entre varias transmisiones
  - División en frecuencia (FDM): bandas de frecuencia
  - División en el tiempo (TDM): ranuras temporales

Las redes de conmutación de circuitos son derrochadoras de recursos: reservados aunque la transmisión no los use

#### Características

- No se reservan recursos para cada conexión: se comparten y se asignan bajo demanda
- Trabajan con paquetes ⇒ segmentación
- Los paquetes contienen una cabecera con información de control (para llegar a su destino, ACK, etc.)
- En Internet, los routers funcionan como conmutadores de paquetes (en general store-and-forward)
  - Reciben el paquete completo antes de reenviarlo
  - Se procesa y se almacenan en una cola
  - Si la cola está llena, se descarta el paquete



### Retardo en redes de conmutación de paquetes

- De procesamiento (examinar la cabecera y dirigir el paquete a la salida)
- De espera en la cola, proporcional a la carga de la red
- De transmisión, proporcional al tamaño del paquete (longitud del paquete/tasa de transmisión)
- De propagación, depende del tipo y longitud del enlace (longitud del enlace/velocidad de propagación)

### Retardo total

Introducción

 $d_{\text{total}} = d_{\text{procesamiento}} + d_{\text{cola}} + d_{\text{transmisión}} + d_{\text{propagación}}$ 


#### Retardo de extremo a extremo

$$d = \sum_{i=1}^{\text{Nsaltos}} (d_{\text{procesamiento}_i} + d_{\text{cola}_i} + d_{\text{transmisión}_i} + d_{\text{propagación}_i})$$

#### Producto retardo × ancho de banda

- Capacidad del enlace = retardo × ancho de banda
- Máximo número de bits que podría estar en tránsito en un momento dado
- Aprovechamiento del enlace: número de bits que el emisor debe transmitir antes de que el primer bit llegue al receptor
- ullet Si el emisor espera ACKs, se considera el RTT (2 imes retardo) en lugar del retardo

#### Enlace visto como una tubería



• Número de bits que "caben" en el enlace

## Segmentación

- Tiempo de transmisión más corto
- No se satura la red con mensajes grandes, se pueden intercalar otras transmisiones
- Si hay errores, solo se transmiten los paquetes con errores

## Tipos de redes de conmutación de paquetes

- Datagramas: no orientadas a conexión y encaminamiento en función del destino
- Circuitos virtuales: orientadas a conexión y encaminamiento en función del número de circuito virtual

### Redes de datagramas

- Cada paquete incluye en la cabecera la IP destino
- Reenvío: el router examina la cabecera y lo coloca en la salida más apropiada (tabla de reenvío)
- No mantienen información de estado: una secuencia de paquetes se encaminan de forma independiente

#### Redes de circuitos virtuales

- Se establece la conexión planificando una ruta al destino: un número de circuito virtual (CV)
- A cada paquete se le escribe el número de CV: los routers lo usan para el reenvío
- Los routers mantienen información de estado (tabla de circuitos virtuales)

# Índice

- 1 Introducción a las prácticas
- 2 Elementos de Interne
- 3 Servicio orientado a conexión y sin conexión
- 4 Tipos de redes
- 6 Acceso a Internet
- 6 Medios de transmisión
- Arquitectura en capas

#### **Formas**

- Acceso residencial
  - Módem telefónico (56 kbps)
  - ADSL (Línea de subscripción digital asimétrica)
  - Cable HFC (híbrido fibra-coaxial)
  - FTTH (Fibra hasta el domicilio)
- Acceso empresarial y doméstico: Ethernet y WiFi
- Acceso móvil: WiFi, 3G, 4G, LTE (Long Term Evolution)...

#### Módem

- Usa la línea telefónica como si fuese una llamada de voz
- Fases:
  - Establecimiento de la conexión: llama al número telefónico del ISP
  - Modulación: convierte la señal digital en una señal modulada
  - Demodulación: el receptor realiza la operación inversa
- Problema: ancho de banda de frecuencias muy estrecho (4 KHz) => velocidad de transmisión de 56 kbps

#### DSL

- Aprovecha todo el ancho de banda de frecuencias del cable telefónico (1 MHz)
- FDM en tres canales independientes
  - Voz telefónica
  - Canal de subida a Internet
  - Canal de bajada a Internet




 Ancho de banda de frecuencias elevado ⇒ velocidad de transmisión hasta 30 Mbps (VDSL2)

### Cable HFC (híbrido fibra y coaxial)


- Cabecera final: centraliza las transmisiones de los abonados a Internet
- Líneas troncales de fibra óptica: conectan la cabecera con los nodos de fibra
- Ramales de cable coaxial: dan servicio de TV, teléfono e Internet a los usuarios

## Ejemplo:



### FTTH (Fiber To The Home)

- Fibra para distribución de servicios avanzados: Triple Play
- OLT (Optical Line Terminal): punto final que viene del ISP
- ODN (Optical Distribution Network): desde el OLT a los usuarios




### Acceso empresarial

 Mediante una LAN (tipo Ethernet) conectada a un router y a un ISP con enlace dedicado (aparte de la telefónica)

#### Red de la USC


- Tres nodos troncales en Santiago y uno en Lugo unidos a través de RedIRIS Nova y el CESGA
  - Nodos troncales de Santiago unidos con enlaces dobles de 40 GE
  - Enlaces dobles desde los nodos troncales a los nodos de distribución de 10 GE
  - Enlaces a 10 GE entre los nodos de distribución y los nodos de acceso (conmutadores a 100 Mbps o 1 Gbps)
- Acceso a Internet mediante un nodo en el Cesga que enlaza con RedIris (gestiona la red pública)

## Red de la USC





### **RECETGA**





# Índice

- Introducción a las prácticas
- Elementos de Interne
- 3 Servicio orientado a conexión y sin conexión
- 4 Tipos de redes
- 6 Acceso a Internet
- 6 Medios de transmisión
- Arquitectura en capas

#### Medios guiados

- Cable de cobre de par trenzado
- Cable coaxial
- Fibra óptica

### Medios no guiados

- La atmósfera y el espacio
  - Canales de radio terrestre
  - Canales de radio vía satélite

#### Cable de cobre de par trenzado


- Tipo telefónico: dos hilos de cobre trenzados
- Para LAN se suele usar un cable de 4 pares trenzados



- Tipos: UTP de diferentes categorías (5 y 6a las más comunes) y STP
  - UTP categoría 6a
    - Permite velocidades de 10 Gbps hasta 100 m

#### Cable coaxial

Dos conductores concéntricos con aislante entre ellos



- Evita pérdidas de energía por radiación
- Dos tipos
  - 50 Ω para señales sin modular
  - 75  $\Omega$  para señales de banda ancha en las redes de HFC



### Fibra óptica

Transmiten luz 

evita pérdidas por radiación e interferencias





- ullet Materiales transparentes con baja atenuación  $\Longrightarrow$  100 Km sin repetidores
- Más difíciles de instalar y dispositivos más costosos

#### Fibra óptica


- Fibra multimodo
  - La luz se propaga rebotando en las paredes del núcleo
  - Utilizada para redes de conexión locales, centros de datos de edificio a edificio y para FTTH
- Fibra monomodo
  - Se propaga en línea recta ⇒ mayor distancia
  - Más costosa
- Designación OC-n: velocidad de enlace  $n \times 51,8$  Mbps
  - Ejemplos: OC-3, OC-12, OC-48, OC-192, OC-768

# Índice

- Introducción a las prácticas
- 2 Elementos de Interne
- 3 Servicio orientado a conexión y sin conexión
- 4 Tipos de redes
- 6 Acceso a Internet
- 6 Medios de transmisión
- Arquitectura en capas



- Facilita el diseño de protocolos de comunicación
- Se divide la comunicación en tareas independientes ⇒ cada tarea en una capa
- Las capas superiores usan los servicios de las inferiores
- Modularidad: se deben respetar las especificaciones de cada capa
- Hay varias propuestas: modelo OSI, arquitectura TCP/IP, etc.



## La arquitectura TCP/IP

### Capa de aplicación

- Se localizan los procesos que se comunican entre sí mediante mensajes
- Protocolos de aplicación: HTTP, SMTP, etc.

#### Capa de transporte

- Prepara los mensajes para que se puedan transmitir fuera del computador
- TCP recoge los datos de la aplicación origen y forma paquetes y, en destino, TCP comprueba que todo llega OK y reensambla el mensaje

# La arquitectura TCP/IP

### Capa de red

- Encargada de hacer llegar los paquetes de un host a otro
- Protocolos de encaminamiento: determinan rutas
- Elementos principales: routers


# La arquitectura TCP/IP

#### Capa de enlace

- Se encarga de los detalles de bajo nivel de la transmisión de cada paquete entre los dos extremos de un enlace
- Protocolos dependientes de la tecnología de red (difusión, circuitos virtuales, conmutación de circuitos, conmutación de paquetes, etc.)

### Capa física

- Trabaja a nivel de bits: convierte bits en señales eléctricas
- Define las características físicas del medio de transmisión



- Cabeceras: información de control que se añade al mensaje
- TCP/IP: en la capa de transporte TCP y UDP y, en la capa de red, IP

