

01) FAÇA NO CISCO PACKET TRACER, O DIAGRAMA DE TOPOLOGIA ABAIXO:




TABELA DE ENDEREÇAMENTO:


Dispositivo (Nome do host)	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub- Rede	Gateway Padrão
S1	VLAN 99	172.17.99.11	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 99	172.17.99.12	255.255.255.0	N/A
S3	VLAN 99	172.17.99.13	255.255.255.0	N/A
PC1	Placa de Rede	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	Placa de Rede	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	Placa de Rede	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	Placa de Rede	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1
PC5	Placa de Rede	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	Placa de Rede	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1

DESIGNAÇÕES DE PORTA INICIAIS (SWITCHES 2 E 3)

Portas	Atribuição	Rede
Fa0/1 - 0/5	802.1q Troncos (VLAN 99 nativa)	172.17.99.0/24
Fa0/6 - 0/10	VLAN 30 – Convidado Padrão	172.17.30.0/24
Fa0/11 - 0/17	VLAN 10 – Corpo Docente/Administração	172.17.10.0/24
Fa0/18 - 0/24	VLAN 20 - Alunos	172.17.20.0/24

02) MONTAR A TOPOLOGIA

Crie:



Arraste um **2960 Switch**.

- Adicione 3 PCs.
- Conecte usando **Copper Straight Through**:
- PC0 → Fa0/1
- PC1 → Fa0/2
- PC2 → Fa0/3

ABRA A CONFIGURAÇÃO DO SWITCH

- **Clique duas vezes no switch.**
- Abrirá uma janela.
- Clique na aba **CLI**.

ENTRAR NO MODO PRIVILEGIADO

- **Digite após aparecer Switch>**

E pressione o **ENTER**

Agora aparecerá:

ENTRAR NO MODO DE CONFIGURAÇÃO

Digite:

Ou

CRIAR UMA VLAN

Digite uma linha por vez:

E dê o **ENTER**

Resultado:

Switch(config-vlan)#

Criar as **VLANS no S1**

```
vlan 10
name DOCENTES
exit

vlan 20
name ALUNOS
exit

vlan 30
name CONVIDADOS
exit

vlan 99
name NATIVA
exit
```

- Repita os mesmos comandos no **S2**
- E repita os mesmos comandos no **S3**

CONFIGURAR OS TRONCOS

As portas Fa0/1 até Fa0/5 serão troncos.

Digite:

```
interface range fa0/1-5
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
exit
```

- interface range fa0/1-5 → seleciona Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 e Fa0/5.
- switchport mode trunk → transforma as portas em troncos.
- switchport trunk native vlan 99 → define VLAN 99 como nativa

CONFIGURAR VLAN 30 (CONVIDADOS)

Portas Fa0/6 até Fa0/10:

```
interface range fa0/6-10
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

CONFIGURAR VLAN 10 (DOCENTES)

Portas Fa0/11 até Fa0/17:

```
interface range fa0/11-17
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

CONFIGURAR VLAN 20 (ALUNOS)

Portas Fa0/18 até Fa0/24:

```
interface range fa0/18-24
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

VERIFIQUE

```
show vlan brief
```