
Bash脚本的简单应用与基础命令

大致流程

我希望脚本可以帮我完成以下流程的自动填写,运行,读取等工作,并将结果汇总。



处理的对象

各种Input的形状,如fresco的,计算弹性散射的input范本

```
d+Mo96 Coulomb and Nuclear;
      NAMELIST
       &FRESCO hcm=0.1 rmatch=150
               jtmin=0.0 jtmax=50 absend= 0.0010
               thmin=0.00 thmax=180.00 thinc=1.00
               chans=1 smats=2 xstabl=1 wdisk=1
              elab=15.0 nlab=1 /
8
       &PARTITION namep='d' massp=2.00 zp=1
                  namet='Mo96' masst=96.0000 zt=42.0 qval=-0.000 nex=1 /
10
       &STATES jp=0.0 bandp=1 ep=0.0000 cpot=1 jt=0.0 bandt=1 et=0.0000 /
11
       &partition /
12
13
       &POT kp=1 ap=0.000 at=96.000 rc=1.303 /
14
       &POT kp=1 type=1 p(1:6)=94.030 1.150 0.777 2.037 1.327 0.397
15
       &POT kp=1 type=2 p(1:6) = 0.000 0.000 0.000 10.371 1.367 0.815 /
16
       &POT kp=1 type=3 p(1:6) 3.557 0.972 1.011 -0.000 0.972 1.011
17
18
       &pot /
19
       &overlap /
20
       &coupling /
21
22
23
24
```

处理的对象

再看我们能够得到读到参数的形状,一般在fort.32中

```
An-Cai 06 potentials for a = 96.0
       z = 42.0 at 15.000 MeV rc= 1.303
       ٧v
                            W٧
               rvv avv
                                   rw
                                           aw
       94.030 1.150 0.777 2.037
                                   1.327
                                          0.397
6
        ۷s
                            Ws
               rvs
                     avs
                                    rws
                                           aws
        0.000
              0.000 0.000 10.371
                                   1.367
                                          0.815
8
9
        VS0
               rvso
                     avso
                                   rwso
                            WS0
                                           awso
        3.557
              0.972 \quad 1.011 \quad -0.000
10
                                   0.972
                                          1.011
11
```

很容易想到一种解决办法,就是读取与替代,读取我们并读入一个数组中我们可以通过正则表示的形式,使用以下命令。

Grep是一个常用的读取命令,-E表示使用正则表示,这段表示的\d+\.\d+:表示一个或多个数字,后跟一个小数点,再后跟一个或多个数字。这部分模式用于匹配浮点数。^\s表示开头的多个空格或者没有空格。

将符合改标准的数据读入到values这个变量中,之后再将values中的内容依次读入v1数组中。

很容易想到一种解决办法,就是读取与替代,读取我们并读入一个数组中我们可以通过正则表示的形式,使用以下命令。

\s+: 表示一个或多个空白字符。

\$(...): 这是命令替换的语法。它将命令的输出结果替换为该位置的值。在这里, \$(grep -E '...' fort.32)将会执行 grep 命令, 并将匹配的结果作为字符串返回。

Awk命令也是十分常见的读取命令。用于从文件中逐行读取文本并进行处理。它使用指定的脚本来处理输入的每一行数据。

```
awk -v Z2="$Z2" '{sub(/Z2=[^]*/, "Z2="Z2)}1' test.in > test.in.tmp && mv test.in.tmp test.in

awk -v E="$E" '{sub(/E=[^]*/, "E="E)}1' test.in > test.in.tmp && mv test.in.tmp test.in

awk -v A2="$A2" '{sub(/A2=[^]*/, "A2="A2)}1' test.in > test.in.tmp && mv test.in.tmp test.in
```

-v Z2="\$Z2": 这是awk的一个选项,用于指定一个变量Z2并将其赋值为Shell环境变量\$Z2的值。通过这种方式,将Shell环境变量传递给awk脚本。

'{sub(/Z2=[^]*/, "Z2="Z2)}1': 这是awk的脚本部分。在这个脚本中,使用了sub()函数来替换匹配模式Z2=[^]*的文本,并将其替换为"Z2="后跟Shell环境变量\$Z2的值。1表示打印每一行的内容。

但是对于一个input中含有多个重名变量,就不可以简单实用匹配替换,还应该指定行位置,进行替换。

```
file="cdc_ni60d_e23.in"
line_number=16
awk -v line="$line_number" -v charge="$Z2" 'NR == line { sub(/charge=[^ ]*/, "charge=" charge) } 1' "$file" > temp.txt
mv temp.txt "$file"
```

与之前不同的是使用-v line=\$line_number, 指定匹配的范围。即16行的位置上的charge变量,将Z2这个shell内的环境变量写入charge=的后面。

其中sub(/charge=[^]*/, "charge=" charge)是实现这一查找替换的方法。

有时我们需要按行依次读取某个文件的数据,进行循环操作,这时候使用read。

```
# 循环处理每个值
while read -r line; do
read -r name A2 Z2 E <<< "$line"
```

```
done < "list.txt"</pre>
```

这段命令是按照list.txt的内容依次读取其中每行的内容输入给line这个shell的环境变量,然后再从line读取其中的name, A2, Z2, E等环境变量。

-r: 这是read命令的一个选项,用于禁止对反斜杠字符的特殊处理。通常情况下,反斜杠字符会用作转义字符,用于处理特殊字符,如换行符或引号。但是,使用 -r 选项可以将反斜杠字符视为普通字符,而不进行特殊处理。

在流程中我们还会遇到创建文件夹与文件的情况,这时候就需要判别某个文件是否存在,这时候我们需要考虑使用判别

```
#创建yyq势的文件夹,进行smoothie计算
if [ ! -d "yyq" ]
then
# create a new directory to store the result files
mkdir -p yyq
fi

cp ../yyq_smoothie.in yyq/.
cp sfm/cm2lab.in yyq/.
cd yyq
```

-d:表示检查是否存在一个目录"yyq"。而!表示取反的意思。

但是值得注意的是这里其实可以直接使用下面的mkdir -p file这一命令来解决,-p表示的是如果目录已存在则不报错,如果目录不存在则创建目录及其上级目录。

在shell中可能需要对环境变量进行运算,可以使用let命令(也可以使用echo)

这里let命令比较简单,echo常用的地方是将某些内容打印到屏幕上,或者写入某个文件中,比如查看shell内设置的环境变量echo \$Z2 #查看当前环境变量中的Z2的取值

在shell中可能需要对环境变量进行运算,可以使用let命令(也可以使用echo)

```
search_file="search.in"
407
408
        # 设置起始行和结束行
409
        start_line=11
410
        end_line=$(($(wc -l < "$fort201_file") - 2)) # 倒数第二行
411
412
        # 读取指定行的两列数据,并在第三列增加5%的误差
413
        data=$(awk -v start="$start_line" -v end="$end_line" 'NR >= start && NR <= end { print $1, $2, 0.05 }' "$fort201_file")
414
415
        # 将数据插入到search_in文件的倒数第3行
416
        temp_file="temp.txt"
417
        line_count=$(wc -l < "$search_file")</pre>
418
        insert_line=$((line_count - 2))
419
420
        head -n "$insert_line" "$search_file" > "$temp_file"
421
        echo "$data" >> "$temp_file"
422
        tail -n +"$insert_line" "$search_file" >> "$temp_file"
423
424
        # 将临时文件替换为原文件
425
426
        mv "$temp_file" "$search_file"
```

这一段实现的是将fort.201内的从第11行到倒数第3行的内容读取出来,并在每一行的后面增加0.05表示误差,再将这些内容插入到search.in的倒数第3行中。 其中就有echo写入的命令。

还有可能遇到我只想要某个文件最后两项的情况

```
last_line=$(tail -n 1 "output-snap")

# 提取最后一行的两个浮点数(即为调整之后的势)
sfmv1=$(echo "$last_line" | awk '{print $1}')
sfmw2=$(echo "$last_line" | awk '{print $2}')
```

```
175
           88 3.8709E+01 3.87E+01
        1.00681E+00 1.15343E+00
176
           89 3.8709E+01
177
                           3.87E+01
        1.00682E+00 1.15349E+00
178
           90 3.8709E+01
179
                            3.87E+01
        1.00681E+00 1.15348E+00
180
           91 3.8709E+01
181
                            3.87E+01
        1.00681E+00 1.15347E+00
182
           92 3.8709E+01 3.87E+01
183
        1.00681E+00 1.15347E+00
184
           93 3.8709E+01 3.87E+01
185
        1.00681E+00 1.15347E+00
186
187
```

这里可以解释成,将倒数第二行赋予last_line,然后再管道中使用echo将last_line打印到屏幕上,同时使用awk分别读取第一个和第二个打印出来的内容。将其赋予sfmv1和sfmw2。

还有可能遇到我只想要某个文件最后两项的情况

```
14.6250000000000000
       necm=
                      59
       nthcm=
                      360
       nelab=
                       59
       nthlab=
                       359
       inelastic breakup X-sec before transformation is
                                                        492.58049925587233
       inelastic breakup X-sec after transformation is
                                                        491.82758042065439
       fort.910 :: double cross sections in CM
       fort.911 :: double cross sections in lab
       fort.912 :: cross section energy distribution
       fort.913 :: cross section angular distribution 1
11
       fort.914 :: cross section angular distribution 2
12
       fort.915 :: double cross sections for fixed angle
13
       fort.916 :: double cross sections for fixed energy
14
       fort.917 :: double cross sections 3-D plot in lab
15
       fort.918 :: double cross sections 3-D plot in cm
       fort.919 :: cross sections lx distribution in cm
       fort.920 :: cross section for selected angles in cm
18
       fort.921 :: CM angular distribution
19
20
```

```
cross=$(awk 'NR==6 {for(i=1;i<=NF;i++) if($i ~ /[0-9]+\.[0-9]+/){print $i;exit}}' cm2lab.out)

cd ..
echo $name $cross >> ../name_ac
echo $A2 $cross >> ../A_ac
```

'NR==6 {for(i=1;i <= NF;i++) if(i=1;i <