
数据包队列管理实验

重现Bufferbloat问题

CWND

取qlen长度为10,50,100。利用excel画图得到CWND的bufferbloat现象




其中蓝色表示qlen=10,红色表示qlen=50,绿色表示qlen=100

迅速增长到最大值,发现丢包后,再迅速回落到原本的队列大小。队列越小,波动越明显。


QLEN

取qlen长度为10,50,100。其中蓝色表示qlen=10,红色表示qlen=50,绿色表示qlen=100



同样观察到,迅速增加后,发现丢包,则降低到原先的50%左右。原因在于,只有观察到了拥塞,才发现拥塞现象。同样地,qlen长度越小,波动越频繁。


RTT



这里坐标需要进行一些调整,蓝色表示qlen=10,红色表示qlen=50,绿色表示qlen=100。


观察到,波动频率与队列的长度密切相关。上图由于数据点过多,所以并不算直观,对单个图像的数据进行局部的采集,现象更加明显。


当对全部的rtt数据采样时,图像如下 (qlen=10)




取局部数据,则得到更加合适的图像复现

rtt-部分





glen=100



调研思考题

1.新型拥塞控制机制(BBR)如何解决Bufferbloat问题?

解:首先改变了互联网广泛使用基于丢包的拥塞控制算法,传统的算法认为丢包和拥塞等效。这不一定绝对正确,因为当网络交换机和路由器的缓冲区适配当时的网络带宽时,可以认为丢包等于拥塞,但当发送者速率足够快时,缓冲区会被快速填满,从而引发丢包。

拥塞的根本原因是**在网络路径中,传输中的数据量始终大于时延-带宽积**。而在非拥塞情况下,也会频繁出现。

BBR算法直接对网络建模来避免真实的拥塞。

BBR使用状态机来维护三个控制参数,状态机交替循环探测 BBR.BtlBw(估算的传输通道瓶颈带宽,


源自滑动窗口的最大投递速率样本)。BBR.RTprop(估算的该路径的双向往返传播延时,源自滑动窗口的最小往返延时样本。),用于实现高吞吐量,低延时,近似公平的带宽共享。

BBR起始于startup状态,该状态下迅速提升发送速率。当预估到网络管道被填满时,则进入Drain状态,开始排放管道队列。已经处于稳定状态的BBR流将只使用ProbeBW状态,去周期性地短暂提升传输中的数据量,来探测更高的BBR.BtlBw样本。ProbeRTT状态下,会短暂地降低传输中的数据量,去探测更低的BBR.RTprop样本。

2.新型拥塞控制机制 (HPCC) 如何解决Bufferbloat问题?

解:在传统的CC方案中,存在对于粗粒度反馈信号,例如RTT,收敛慢,不可避免的数据包排队,以及复杂的参数调整问题。

下图为HPCC的框架图:



HPCC是一个发送方驱动的CC框架。发送方发送的每一个数据包都将被接收方确认。在包从发送方传播到接收方的过程中,沿路径的每个交换机利用其交换ASIC的INT特性来插入一些元数据,这些元数据报告包的出口端口的当前负载,包括时间戳(ts)、队列长度(qlen)、传输字节(txBytes)和链路带宽容量(B)。

当接收方收到数据包时,它将交换机记录的所有元数据复制到它发送回发送方的ACK消息中。发送方决定如何在每次收到带有网络负载信息的ACK时调整其流量速率。

HPCC是一种基于窗口的CC方案,用于控制inflight字节数。inflight字节表示已经发送但尚未在发送方确认的数据量。inflight字节直接对应于链路利用率。对于一个链路,Inflight字节是所有通过它的流的总inflight字节。假设一条链路的带宽为B,穿过它的第i个流的窗口大小为Wi。此链路的inflight字节为所有的Wi的总和。需要控制每个链路的I = sum{Wi} < B × T, B是带宽,T是基本传播RTT。

HPCC需要进行多轮调整故障窗口,来解决拥塞问题。

具体的算法如下:

Algorithm 1 Sender algorithm. ack.L is an array of link feedbacks in the ACK; each link ack.L[i] has four fields: qlen, txBytes, ts, and B. L is the sender's record of link feedbacks at the last update.

```
1: function MeasureInflight(ack)
           u=0;
   2:
           for each link i on the path do
   3:
               txRate = \frac{ack.L[i].txBytes-L[i].txBytes}{ack.L[i].ts-L[i].ts};
   4:
               u' = \frac{\min(ack.L[i].qlen,L[i].qlen)}{ack.L[i].B\cdot T} + \frac{txRate}{ack.L[i].B\cdot T}
   5:
               if u' > u then
   6:
                   u = u'; \tau = ack.L[i].ts - L[i].ts;
   7:
           \tau = \min(\tau, T);
           U = (1 - \frac{\tau}{T}) \cdot U + \frac{\tau}{T} \cdot u;
   9:
           return U;
  10:
  11: function ComputeWind(U, updateWc)
           if U >= \eta or incStage >= maxStage then
               W = \frac{W^c}{U/\eta} + W_{AI};
  13:
               if updateWc then
  14:
                   incStage = 0; W^c = W;
  15:
  16:
           else
               W = W^c + W_{AI};
  17:
             if updateWc then
18:
                 incStage + +; W^c = W;
19:
        return W;
20:
21: procedure NewAck(ack)
22:
         if ack.seq>lastUpdateSeq then
             W = \text{ComputeWind}(\text{MeasureInflight}(\text{ack}), True);
23:
             lastUpdateSeq = snd_nxt;
24:
         else
25:
             W = \text{ComputeWind}(\text{MeasureInflight}(\text{ack}), False);
26:
        R = \frac{W}{T}; L = ack.L;
27:
```