

Documento

TASACIÓN RURAL

CONTENIDO

UNIDAD 1: Introducción a la Tasación Rural y el Mercado de Tierras en Paraguay

UNIDAD 2: Factores de Valoración y Métodos de Tasación Rural

UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN A LA TASACIÓN RURAL Y EL MERCADO DE TIERRAS EN PARAGUAY

OBJETIVO

Comprender el contexto general del mercado rural en Paraguay y cómo se define el valor de la tierra.

¿QUÉ ES UN INMUEBLE RURAL?

Un inmueble rural es cualquier porción de tierra cuya función principal está relacionada con actividades productivas del campo: agricultura (cultivos), ganadería (crianza de animales), forestación (bosques comerciales o protectores) y usos mixtos (combinación de lo anterior). Incluye la tierra misma y, si las hubiera, las mejoras fijas (casas de estancia, galpones, silos, cercas, tajamares).

Puntos claves:

- La finalidad del terreno es productiva (no principalmente residencial o comercial urbano).
- Puede tener construcciones, pero esas mejoras se valoran aparte al hacer una tasación.
- La dimensión suele ser mayor que los lotes urbanos (hectáreas vs. metros cuadrados).

Ejemplo: Un campo de 100 hectáreas donde se siembra soja es un inmueble rural; la casa del casero y los galpones forman parte del conjunto, pero al tasar separaremos el valor del terreno y el de las mejoras.

Actividad: Mencionar 3 ejemplos de inmuebles rurales que conozcan y explicar por qué los consideran rurales.

DIFERENCIAS CON PROPIEDAD URBANA

Para comprender la tasación rural, es indispensable distinguirla de la tasación urbana.

Aunque ambas buscan determinar el valor de un inmueble, los elementos que la forman, la lógica del mercado y los criterios de valoración cambian completamente.

Un lote urbano depende de su ubicación dentro de la ciudad; un campo rural depende de su capacidad de producir.

Esta diferencia fundamental (uso y función económica del inmueble) modifica todo: los métodos, la información necesaria y la manera de interpretar el mercado.

a. Uso predominante: La primera gran diferencia está en para qué sirve cada tipo de inmueble.

- Inmuebles rurales: Su función es productiva: agricultura, ganadería, silvicultura, conservación de bosques, reservas, cría extensiva, etc. El valor está asociado a su capacidad de generar ingresos (producción por hectárea, carga animal, rendimiento).
- Inmuebles urbanos: Su función es residencial, comercial, institucional o de servicios. Su valor depende del uso económico permitido, la densidad constructiva y el entorno inmediato (calles, comercios, transporte, servicios públicos).

En lo rural valoramos “lo que produce”. En lo urbano valoramos “dónde está y qué se puede construir”.

b. Tamaño o escala: No solo se diferencian en uso, sino también en magnitud.

Rural:

- Se miden hectáreas (ha).
- Un campo pequeño puede ser de 10 ha; uno grande supera miles de hectáreas.

Urbano:

- Se mide en metros cuadrados (m²).
- Un lote típico puede ser de 200 a 600 m².

Impacto en la tasación: La escala modifica los precios: a mayor superficie rural, menor valor unitario por ha (por economía de escala). En cambio, lo urbano no presenta este efecto en la misma intensidad.

c. Accesibilidad y servicios: Un punto central que diferencia ambos mercados.

Rural: Servicios escasos o inexistentes:

- Agua corriente → no siempre disponible.
- Cloacas → prácticamente inexistente en zonas rurales.
- Energía eléctrica → llega solo a áreas más pobladas.
- Internet → cobertura limitada.
- Accesos variables: camino terraplenado, asfaltado, rutas nacionales o caminos rurales.

Urbano: Máxima disponibilidad de servicios: asfalto, agua potable, cloacas, iluminación pública, transporte, internet, equipamientos urbanos (escuelas, hospitales, comercios).

d. Mercado y disponibilidad de comparables: Este punto es crucial en Paraguay.

Mercado rural:

- Pocas transacciones, especialmente en campos grandes.
- Información menos pública.
- Alta dispersión de precios según zona, aptitud y tipo de productor.
- Es normal no encontrar comparables directos y tener que ajustar por ubicación, aptitud, mejoras, tamaño y acceso.

Mercado urbano:

- Más ventas y alquileres publicados.
- Gran cantidad de datos en portales, inmobiliarias y registros.
- Los comparables son más fáciles de encontrar y ajustar.

El tasador rural debe ser más analítico y saber leer el mercado con menos información disponible.

e. Criterios de valor: Aquí se ve la diferencia más marcada en la metodología.

Criterios rurales

- Fertilidad (índice de suelos, tipo de tierra, capacidad agrícola).
- Aptitud ganadera (carga animal por ha).
- Topografía.
- Acceso a rutas, silos, frigoríficos, puertos.
- Servicios productivos (agua, electricidad trifásica, caminos).
- Riesgos climáticos (inundaciones, sequías, heladas).

Criterios urbanos

- Ubicación dentro de la ciudad (zonas).
- Frente y fondo.
- Zonificación municipal.
- Densidad constructiva permitida (FOS, FOT, etc.).
- Demanda residencial o comercial.
- Servicios y equipamiento urbano.

El valor urbano es “ubicación + normativa”; el valor rural es “productividad + accesibilidad”.

¿Por qué esta diferencia importa al tasador?

Porque el enfoque de trabajo es completamente distinto:

Tasación urbana:

- Recolectar comparables directos.
- Revisar zonificación municipal.
- Analizar el entorno inmediato.
- Ajustar valores por frente, ubicación y superficie.

Tasación rural:

- Estudiar mapas de suelo y productividad.
- Analizar capacidad de carga o rendimiento por ha.
- Revisar distancias a rutas, industrias y puertos.
- Investigar transacciones reales (a veces confidenciales).
- Considerar el clima, la aptitud y los costos de producción.

El tasador rural debe pensar más como un productor agropecuario que como un arquitecto o urbanista.

Ejercicio:

- *Lote urbano:* Ubicado en Asunción, 300 m², zona residencial.
- *Campo rural:* 50 ha en Itapúa, camino terraplenado, aptitud agrícola media.

Pregunta: *¿cuál sería el criterio principal para valorar cada uno?*

TIPOS DE INMUEBLES RURALES

El mercado rural paraguayo es muy diverso. No existe un solo tipo de inmueble rural, sino múltiples categorías que responden a usos productivos distintos: cultivos, ganadería, forestación, conservación, o combinaciones.

Para un tasador, esta clasificación es fundamental porque cada tipo de inmueble tiene variables propias que influyen en su valor: la fertilidad, la productividad, la carga animal, la infraestructura, el acceso, la ubicación regional y, en algunos casos, la normativa ambiental.

Comprender estas diferencias desde el inicio ayuda a reconocer qué datos buscar, qué metodologías aplicar y cómo interpretar el valor de cada propiedad.

a) Campos agrícolas

- Terrenos destinados principalmente a cultivos anuales o permanentes (soja, maíz, trigo).
- Se valoran por productividad, acceso a insumos, y cercanía a acopios/puertos.
- Ejemplo: parcela de 200 ha con rotación soja–maíz.

b) Parcelas agrícolas pequeñas (chacras)

- Menor escala, uso mixto: huertas, granjas familiares, horticultura comercial.
- Importante en mercados locales y consumo urbano cercano.

Ejemplo: chacra de 5–20 ha cerca de una ciudad mediana.

c) Estancias ganaderas

- Predomina pastoreo y cría de ganado.

- Valor influido por carga animal por hectárea, aguadas (fuentes de agua), cercas y subdivisiones.

Ejemplo: estancia de 1.200 ha en la región chaqueña.

d) Campos mixtos

- Alternan o combinan cultivos y pasturas; utilidad para productores diversificados.
- Valor depende de la flexibilidad productiva y la infraestructura.

Ejemplo: 300 ha con 200 ha cultivables y 100 ha de pastura.

e) Tierras forestales

- Dedicadas a plantaciones comerciales (eucaliptos, pinos) o bosques nativos con valor ambiental.
- Valor por ciclo de crecimiento, permutas legales y mercado de madera/carbono.

Ejemplo: 100 ha plantadas en una rotación de 8–10 años.

f) Reservas o áreas de conservación

- Orientadas a protección ambiental, biodiversidad, servicios ecosistémicos.
- A veces reciben restricciones de uso o incentivos.

Ejemplo: fragmento de monte protegido por normativa local.

Las estancias suelen ser grandes unidades con infraestructura para manejo de ganado: corrales, aguadas, mangas, caminos internos. Al tasarlas se evalúa además la capacidad de carga (animales por hectárea), estado de pasturas y disponibilidad de agua.

CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DEL SUELO RURAL

Son atributos físicos de la tierra que no dependen de la gestión humana (aunque la gestión los modifica a lo largo del tiempo). Son determinantes del potencial productivo.

Lista de características y su impacto:

- Textura del suelo: Afecta retención de agua y nutrientes. Suelos muy arenosos drenan rápido (riesgo de sequía), suelos arcillosos retienen más agua, pero pueden encharcar.
- Fertilidad natural: Cantidad de nutrientes disponibles para cultivos sin fertilización. Suelos más fértiles generan mayores rendimientos.
- Profundidad del suelo: Capacidad de retener raíces; suelos profundos permiten cultivos más intensivos.
- Drenaje: Si el agua se evapora o se escurre bien. Mal drenaje = riesgo de anegamientos (posibilidad que se inunde).

- **Pendiente / topografía:** Zonas planas son más aptas para mecanización; pendientes afectan erosión y limitan uso.
- **Estructura y compactación:** Suelos compactados impiden el desarrollo radicular y absorción de agua.
- **Presencia de salinidad o toxicidad:** Problemas que reducen la productividad; suelos salinos requieren medidas específicas.
- **Cobertura vegetal natural (montes, matorrales):** Indican potencial para forestación o necesidad de desmonte; impactan en costos iniciales.

- **Cómo se mide o detecta:**

- ✓ Observación visual en campo (color, vegetación natural).
- ✓ Test sencillo de textura manual (frotar suelo entre dedos).
- ✓ Información de mapas agrológicos o análisis de laboratorio (más técnico).

PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO RURAL Y SU ROL

El mercado de tierras rurales en Paraguay no funciona de manera aislada: está compuesto por diversos actores que participan directa o indirectamente en la producción, la compra-venta, la inversión y la gestión del territorio. Cada uno de ellos tiene **intereses, necesidades y** comportamientos distintos, y entender su rol es fundamental para cualquier tasador rural.

A diferencia del mercado urbano (más dinámico y orientado al uso residencial o comercial) el mercado rural depende de decisiones productivas, ciclos agrícolas, expectativas de inversión y políticas sectoriales. Por eso, conocer quiénes operan en este mercado permite interpretar mejor por qué sube o baja el valor de la tierra, qué zonas generan mayor demanda y qué tipo de propiedades adquiere cada perfil.

Para el tasador, comprender a estos actores es esencial porque influyen en los precios, en el tipo de mejoras productivas que se incorporan al inmueble y en la disponibilidad de comparables. Además, cada actor evalúa la tierra desde un enfoque distinto: algunos miran rendimiento agrícola, otros capacidad ganadera, otros buscan protección ambiental o expansión patrimonial.

En esta sección analizamos quiénes son los principales participantes del mercado rural paraguayo (productores, inversores, colonias, cooperativas y extranjeros) y cuál es su rol dentro del sector.

Quiénes intervienen y por qué son importantes para un tasador:

- **Productores (pequeños, medianos, grandes):** Usan la tierra. Sus decisiones de compra/venta y prácticas agrícolas condicionan la demanda y los precios.
- **Inversores (locales y extranjeros):** Buscan retorno (renta o plusvalía). Pueden pagar más por potencial de renta o ubicación estratégica.

- **Colonias y asentamientos agrícolas:** Formas de tenencia colectiva o por comunidades; a veces complican títulos y afectan la liquidez.
- **Cooperativas y asociaciones rurales:** Compran tierras para socios; también influyen en precios locales y accesos a financiamiento.
- **Empresas agroindustriales y acopios:** Generan demanda por cercanía a plantas y logística; su presencia aumenta el valor del terreno cercano.
- **Bancos y financieras rurales:** Otorgan crédito prendario. Sus requisitos (tasaciones exigidas) definen estándares mínimos.
- **Gobierno y organismos (INDERT, MAG, instituciones ambientales):** Regulaciones, programas de titulación o conservación alteran el mercado.
- **Compradores extranjeros:** Pueden presionar precios en ciertas regiones; en Paraguay existen normas sobre propiedad extranjera.
- **Corredores e inmobiliarias rurales:** Canalizan la comercialización y aportan comparables y conocimiento local (muy valiosos para la tasación).

Al preparar una tasación, Se debe identificar quién es el actor cliente (vendedor, banco, comprador, abogado) porque el uso del informe y el nivel de detalle requerido cambian.

PARTICULARIDADES DEL MERCADO RURAL PARAGUAYO

El mercado rural paraguayo tiene características únicas que lo diferencian fuertemente del mercado urbano y también de los mercados rurales de otros países de la región. Para comprender cómo se valora la tierra, es fundamental conocer cómo está organizado el territorio, qué zonas son más productivas, quiénes demandan tierras y cómo factores externos (como el clima o los precios internacionales) pueden modificar el valor de un campo.

A diferencia de la ciudad, donde casi todos los lotes tienen usos y entornos similares, en el ámbito rural cada zona del país presenta distinta aptitud productiva, distintas condiciones climáticas y un nivel diferente de infraestructura. Por eso, dos campos con la misma superficie pueden tener valores muy distintos según su ubicación y su capacidad productiva.

Además, el mercado rural paraguayo combina demanda local (productores, cooperativas, colonias) con demanda internacional (inversores extranjeros, fondos agrícolas, empresas ganaderas), lo que genera ciclos de precios que pueden subir o bajar según las expectativas económicas globales y el desempeño de los principales rubros productivos. La tierra rural está directamente influida por variables que no existen en la tasación urbana: rendimiento de cultivos, carga animal, disponibilidad de agua, impacto de sequías o inundaciones, y precio internacional de commodities como soja, maíz o carne. Esto hace que el tasador rural deba entender no solo el inmueble, sino también el contexto productivo y climático que lo rodea.

Particularidades clave para interpretar correctamente el valor de la tierra en Paraguay

a) Regiones productivas:

- **Itapúa:** Suelos productivos, actividad agrícola intensiva y proximidad a frontera con Argentina.
- **Alto Paraná:** Frontera, agricultura y ganadería, con mayor mecanización.
- **Caaguazú:** Regiones mixtas, producción y tierras para expansión agrícola.
- **Chaco:** Zonas extensas, aptas para ganado; suelos y clima particulares; menor densidad de ventas.
- **Misiones, Ñeembucú:** Sectores agrícolas/ganaderos con características locales (ej. inundabilidad en Ñeembucú).

b) Demanda nacional e internacional

- La demanda local sostiene el mercado para productores y compradores nacionales.
- La demanda internacional (inversores o empresas) puede elevar precios en áreas estratégicas (cercanía a puertos, a vías de salida), pero también genera volatilidad.

c) Influencia del clima, producción agrícola y ganadería

- Resultados de cosechas, precios internacionales de granos y la salud del ganado afectan la rentabilidad esperada y, por ende, el precio de la tierra.
- Eventos climáticos (sequía prolongada, inundaciones) pueden reducir valor temporal o permanentemente en zonas afectadas.

FACTORES QUE AFECTAN EL VALOR RURAL (DETALLADO Y PRÁCTICO)

A diferencia del mercado urbano, donde el valor del inmueble depende sobre todo de la ubicación y de lo que permite construir la normativa municipal, en el mercado rural el precio de la tierra está directamente relacionado con su capacidad de producir y con las condiciones que permiten o limitan esa producción.

Por eso, para tasar un campo no alcanza con medir la superficie: es necesario analizar cómo es el suelo, qué tan fácil es llegar al lugar, qué infraestructura posee, qué usos admite y qué rendimiento puede generar para agricultura o ganadería.

Los factores que influyen en el valor rural son muy variados, pero todos tienen un punto en común: afectan la rentabilidad esperada del propietario o productor. Un suelo fértil produce más; un campo con buen acceso ahorra costos; uno cercano a industrias o puertos se vuelve más atractivo para exportación; y un predio con infraestructura adecuada permite trabajar mejor y con menos riesgos.

Entender estos factores es clave para el tasador rural, porque cada uno de ellos puede aumentar o disminuir el valor por hectárea, y su combinación explica por qué un campo en Itapúa puede valer varias veces más que uno en el Chaco, o por qué dos estancias ubicadas a pocos kilómetros pueden tener valores muy diferentes.

Explicamos cómo cada factor se refleja en una tasación:

a) Fertilidad del suelo

- Qué mide: capacidad productiva sin intervención.
- Impacto en valor: mayor fertilidad → mayor renta esperada → mayor precio por hectárea.

Ejemplo: Campo A produce 4.000 kg/ha de soja; Campo B produce 2.500 kg/ha bajo mismas condiciones climáticas → Campo A vale más.

b) Acceso

- Qué mide: calidad de caminos hacia y dentro del predio (pavimento vs. caminos de tierra).
- Impacto en valor: mejor acceso reduce costos de transporte de insumos/producción, lo que sube el valor.

Ejemplo: Campo a 5 km de ruta pavimentada tiene menor costo logístico que campo a 40 km por camino de tierra.

c) Distancia a industrias / puertos

- Qué mide: proximidad a plantas de acopio, molinos, puertos de exportación.
- Impacto en valor: cercanía reduce flete y tiempos; recomendable para cultivos de exportación.

Ejemplo: Dos campos idénticos, el cercano al puerto tiene un precio superior por menor costo de salida al mercado.

d) Infraestructura y servicios

- Ítems incluidos: energía eléctrica, pozos/aguadas, corrales, silos, viviendas en buen estado.
- Impacto en valor: mejoras que facilitan la producción suman al valor total (algunas se capitalizan y otras se deprecian según estado).

Ejemplo: Un campo con silo y galpón en buen estado costará más que uno sin infraestructura, incluso si la tierra tiene misma aptitud.

Otros factores a considerar:

- Tamaño y forma de la parcela: parcelas muy pequeñas o muy grandes pueden tener precios por ha distintos (economías de escala o falta de mercado).
- Restricciones legales o ambientales: áreas protegidas o limitaciones de uso bajan la liquidez.
- Mercado local (oferta y demanda) y accesibilidad a crédito.

USOS PRINCIPALES DE LA TASACIÓN RURAL (QUÉ ESPERAN LOS CLIENTES)

a) Compra-venta

- Por qué se hace: fijar un valor de referencia para negociar.
- Qué incluye normalmente: valor de mercado, comparables, justificación de ajustes.

b) Garantías

- Por qué se hace: los bancos exigen tasaciones para saber cuánto prestar y qué garantías recibir.
- Requisitos típicos: informe técnico, identificación del predio, valoración de mejoras y recomendaciones de comercialización.

c) Sucesiones (herencias) y particiones

- Por qué se hace: para dividir bienes entre herederos o calcular impuestos.
- Consideraciones especiales: a veces se requiere valor fiscal y valor de mercado; precisión en linderos y títulos es crucial.

d) Determinación de rentabilidad / inversión

- Por qué se hace: inversores calculan retorno esperado (renta agrícola o ganadera) y comparan con otras inversiones.
- Qué se analiza: margen por ha, costos operativos, tasa de capitalización (cómo convertir renta en valor presente).

Cada uso requiere un formato y nivel de evidencia distinto. Por ejemplo, un banco pedirá un informe más riguroso que un comprador particular que busca referencia para negociar.

Tarea para la casa:

- Enviar al wsp de la profe una foto o descripción breve de un campo conocido y escribir 3 factores que afectarían su valor.

UNIDAD 2

FACTORES DE VALORACIÓN Y MÉTODOS DE TASACIÓN RURAL

OBJETIVO

Que el alumno domine los principales métodos de tasación rural utilizados en Paraguay, entienda en qué casos se aplica cada uno, y aprenda a identificar los factores que influyen en el valor de un inmueble rural.

Introducción: ¿Por qué la tasación rural es distinta a la urbana?

La tasación rural no se basa sólo en “ubicación + metros cuadrados”. En el campo, el valor depende de la capacidad del suelo de producir renta: cultivos, ganadería, forestal, alquiler, arrendamiento, etc.

Por eso, los métodos son distintos y más ligados a la productividad y la rentabilidad, no sólo al mercado inmobiliario.

¿Qué se entiende por “campo” en tasación rural?

En lenguaje técnico inmobiliario, un campo es: Un inmueble rural cuyo uso principal es productivo: agrícola, ganadero, forestal o mixto. No importa si tiene casa, galpón o mejoras. Lo que define a un campo es su aptitud productiva, no su estética.

Tipos de “campo”

- Campo agrícola – apto para cultivos.
- Campo ganadero – apto para pasturas, cría, recría o engorde.
- Campo mixto – agrícola + ganadero.
- Campo forestal – producción de madera.
- Estancia – campo grande con infraestructura ganadera.
- Chacra – campo pequeño (5–20 ha) de producción menor o familiar.

Características que hacen que un inmueble sea campo (inmueble rural):

- está fuera del perímetro urbano
- tiene uso productivo
- su valor depende de su productividad
- se mide en hectáreas, no en metros
- la tierra es el activo principal

MÉTODO DE COMPARACIÓN

Este es el método más utilizado comercialmente en Paraguay. El valor de un campo se determina comparando cuánto se pagan hoy campos equivalentes, ajustando las diferencias que existan entre ellos.

El método de comparación consiste en buscar ventas reales de campos similares y ajustar sus precios para que sean comparables al campo sujeto de tasación. Es decir:

- Recolectamos ventas reales de campos similares.
- Normalizamos los precios corrigiendo diferencias (homogeneización):
 - distancia
 - acceso
 - tamaño
 - aptitud
 - mejoras
 - fecha
- Obtenemos el valor estimado del campo sujeto.

En zonas rurales de Paraguay, la disponibilidad de datos es limitada, así que el valor del tasador está en validar y depurar los datos.

Cómo levantar comparables reales

En zonas rurales paraguayas, las ventas no siempre están publicadas. Para obtener datos confiables, se recomienda acudir a Fuentes principales:

Fuente	Confiabilidad	Observación
Inmobiliarias rurales especializadas	★★★★★	Mejor información comercial reciente
Productores vecinos	★★★★☆	Información de campo real, pero requiere validación
Consignatarias y cooperativas	★★★☆☆	Útil para zonas ganaderas
Registros (DGRP / Catastro)	★★★★★	Es escritura real, pero sin descripción técnica
Portales (Clasipar / InfoCasas Rural)	★★☆☆☆	Dato típico “inflado”; usar solo si se valida
Tasadores certificados	★★★★★	Información depurada y sistematizada

Datos mínimos que debe tener un comparable

Un comparable sin estos datos, NO SIRVE:

Dato	Por qué es clave
Superficie total	Afecta el precio/ha

Dato	Por qué es clave
Aptitud (agri/ganadera/mixta)	Determina la productividad y renta
Ubicación exacta	Define demanda, logística y costos
Acceso	Impacta hasta 30% del valor
Fecha de venta	Define ajuste por temporalidad
Precio total y por ha	Base del análisis
Mejoras incluidas	Casa, galpón, pozos, energía

Ajustes necesarios

Una vez obtenidos los comparables, se les aplican **ajustes porcentuales** para hacerlos equivalentes al campo sujeto.

- **Ajuste por distancia:** A mayor distancia a centros urbanos/comerciales → **menos valor**

Distancia a asfalto	Ajuste típico	Explicación
< 10 km	+10% a +20%	Alta demanda, bajo costo logístico
10–30 km	Base	Zona “promedio” rural
> 40 km	–10% a –25%	Peor accesibilidad, mayor costo operativo

- **Ajuste por acceso:**

- Acceso asfaltado: mejor valor.
- Terraplén mantenido: valor medio.
- Caminos vecinales estacionales: restan **10–30%** dependiendo del deterioro.

Tipo de acceso	Ajuste
Asfalto en el frente	+10% a +25%
Terraplén mantenido	0%
Camino vecinal estacional	–10% a –30%

- **Ajuste por tamaño**

- Campos pequeños (50–200 ha) se venden más caro por ha.
- Campos grandes (1.000–3.000 ha): precio/ha menor.

En Paraguay, la diferencia puede ser de **10–20%**.

Tamaño campo	Efecto	Ajuste
< 200 ha	Se pagan más caros	+10% a +20%
200–800 ha	Valor normal	0%
> 1.000 ha	Precio/ha menor	–10% a –20%

- **Ajuste por aptitud:** El rendimiento del suelo es muy diferente.
- Campo agrícola: Produce cultivos con alto margen por hectárea, por ejemplo: soja, maíz, trigo.

Un productor agrícola puede generar entre USD 350 y USD 600 de renta por ha por año (según zona, clima y costos).

- Campo ganadero: Produce carne, cría o cría, pero en volúmenes bajos. La ganadería genera normalmente entre USD 80 y USD 180 por ha por año.

👉 **La agricultura produce entre 3 y 5 veces más margen por hectárea que la ganadería.**

Si una actividad produce más, el suelo destinado a esa actividad vale más:

- Agrícola pura → mayor valor. (produce más dinero por ha que una tierra ganadera)
- Mixto agricultura/ganadería → valor intermedio.
- Ganadero puro → menor valor.
- Campo bajo/inundable → ajusta aún más el precio.

Ejemplo: Un campo ganadero difícilmente iguale el valor/ha de uno con aptitud agrícola, aunque estén en la misma zona.

Otros Factores que influyen en la valorización:

La agricultura permite contratos de alquiler más altos: Los arrendamientos agrícolas en Paraguay suelen ser: **USD 200–300/ha/año**

- Los arrendamientos ganaderos: **USD 30–60/ha/año**

Si la renta es mayor, el precio del campo también lo es al capitalizar esa renta. Ejemplo:

- Renta agrícola: 250 USD/ha → con tasa del 4% → campo vale 6.250 USD/ha
- Renta ganadera: 50 USD/ha → con tasa del 5% → campo vale 1.000 USD/ha

Aunque estén al lado.

La calidad del suelo es distinta: Un campo puede estar en la misma zona, pero sus suelos pueden ser diferentes:

- profundidad del suelo
- textura

- drenaje
- fertilidad
- capacidad de uso

Un suelo agrícola:

- es profundo
- retiene nutrientes
- permite mecanización

Un suelo ganadero:

- puede ser superficial, arcilloso, pedregoso o con drenaje deficiente
- no sirve para cultivos
- solo sirve para pasturas

La aptitud natural marca la diferencia en el valor.

La demanda del mercado es distinta:

- Los inversionistas prefieren tierra agrícola porque **es más rentable**.
- La demanda por tierra ganadera es menor.
- Al haber más compradores para tierra agrícola, el precio sube.

La mejora del suelo agrícola es “trasladable”: Un campo agrícola puede:

- rotar cultivos
- aumentar rendimiento (mayor rinde = mayor margen = mayor rentabilidad = mayor precio/ha)
- mejorar suelos con labranza mínima (siembra directa)
- incorporar tecnología

Un campo ganadero tiene menos margen: su productividad depende mucho del tipo de pastura y del clima.

Comparado con un campo mixto	Ajuste
Agrícola puro	+10% a +30%
Mixto 50/50	Base
Ganadero	-10% a -30%
Campo bajo/inundable	-20% a -40%

▪ **Ajuste por mejoras:**

Mejora	Ajuste típico
Casa + galpón + corrales	+5% a +15%
Alambrados/perimetrales	+1% a +10%
Pozo semiartesiano + electrificación	+2% a +6%
Sin mejoras	0%

EJERCICIO 1 - Método de comparación — campo de 150 ha mixto (70% agrícola)

Sujeto:

- 150 ha
- Mixto (70% agrícola — 30% ganadero)
- Terraplén mantenido
- A 18 km del asfalto
- Sin mejoras significativas

Nº	Ha	Precio/ha	Fecha	Acceso	Distancia asfalto	Aptitud	Mejoras
1	120	11.000	4 meses	Asfalto	5 km	Agrícola	Casa + galpón
2	200	9.200	1 año	Terraplén	20 km	Mixto 60/40	Alambrados
3	90	8.800	8 meses	Vecinal malo	35 km	Ganadero	Sin mejoras

PASO 1 — Ajuste por fecha

Factor = $(1 + 0,06)^t$

- Cálculo 1: $t = 0,33 \rightarrow$ factor 1,0194 $\rightarrow$ 11.214
- Cálculo 2: $t = 1 \rightarrow$ factor 1,06 $\rightarrow$ 9.752
- Cálculo 3: $t = 0,66 \rightarrow$ factor 1,039 $\rightarrow$ 9.152

PASO 2 — Ajustes por factores

Aplicamos factores multiplicativos:

Comparable 1 - Ajustes:

- Acceso (asfalto vs terraplén): -10%

- Distancia (5 km vs 18 km): -10%
- Tamaño (120 ha vs 150): +5%
- Aptitud agrícola vs mixto: -15%
- Mejoras: -5%

Factor total = $0,90 \times 0,90 \times 1,05 \times 0,85 \times 0,95 = \mathbf{0,689}$

Precio ajustado = $11.214 \times 0,689 = \mathbf{7.725 \text{ USD/ha}}$

Comparable 2 - Ajustes:

- Acceso similar: 0%
- Distancia similar: 0%
- Tamaño superior: -5%
- Aptitud similar: 0%
- Mejoras (alambrados): +2%

→ Factor = $0,95 \times 1,02 = \mathbf{0,969}$

→ Precio ajustado = $9.752 \times 0,969 = \mathbf{9.448 \text{ USD/ha}}$

Comparable 3

Ajustes:

- Acceso malo: +15% (para convertirlo al nivel del sujeto, debe subir)
- Distancia peor: +10%
- Tamaño pequeño: +10%
- Aptitud ganadera: +25%
- Mejoras nulas: 0%

→ Factor = $1,15 \times 1,10 \times 1,10 \times 1,25 = \mathbf{1,736}$

→ Precio ajustado = $9.152 \times 1,736 = \mathbf{15.881 \text{ USD/ha}}$

Comparable	Precio ajustado
Comp 1	7.725
Comp 2	9.448
Comp 3	15.881

Promedio simple: $(7.725 + 9.448 + 15.881) / 3 = \mathbf{11.018 \text{ USD/ha}}$

Dado que el comp 3 parece un valor atípico (por ser ganadero con acceso malo), lo ponderamos menos:

Promedio ponderado (40%-40%-20%):

= $7.725 \times 0,4 + 9.448 \times 0,4 + 15.881 \times 0,2 = \mathbf{9.845 \text{ USD/ha}}$

Valor final propuesto: 9.800 USD/ha

Valor total: 150 ha $\times$ 9.800 = 1.470.000 USD

MÉTODO POR PRODUCTIVIDAD

Este método valora un campo según cuánto dinero es capaz de producir por hectárea, basándose en márgenes agrícolas o ganaderos. Es muy utilizado por empresas agrícolas y fondos de inversión.

Productividad agrícola

Se calcula el **margen agrícola** por cultivo, es decir:

$$\text{Ingreso por hectárea} - \text{Costos por hectárea} = \text{Margen agrícola}$$

Los cultivos más comunes: Soja, Maíz, Trigo.

Ejemplo (soja):

- Producción promedio: 2.800 kg/ha
- Precio estimado: USD 0,42/kg
- Ingreso: $2.800 \times 0,42 = \text{USD } 1.176/\text{ha}$
- Costos de producción: USD 750/ha
- Margen agrícola: **USD 426/ha**

La tierra se valora según su productividad futura esperada.

Productividad ganadera

Depende principalmente de:

Carga animal: Cantidad de animales que el campo puede sostener. Ejemplo: 0,8 UA/ha en zonas ganaderas promedio.

Producción por hectárea:

- kilos carne/ha/año
- litros leche/ha/año (en caso de tambos)

Margen ganadero ejemplo:

- Producción: 150 kg carne/ha/año
- Precio ganado: USD 2,5/kg → Ingreso: **USD 375/ha**
- Costos de manejo: **USD 200/ha**
- Margen: **USD 175/ha**

Cómo obtener datos confiables de productividad

- Informes del MAG, IPTA, Cooperativas (Colonias Unidas, Chortitzer, Fernheim).
- Reportes de Bolsas de Valores Agrícolas.
- Informes técnicos de agronomías locales.
- Datos de arrendamientos agrícolas de la zona.

En el campo, la productividad vale más que la ubicación: Un campo “lejos” pero con alta aptitud agrícola puede superar ampliamente a uno cercano pero ganadero.

MÉTODO POR CAPITALIZACIÓN

Es un método que se usa para valuar campos que generan renta, es decir:

- campos alquilados
- campos que podrían alquilarse fácilmente (aunque hoy no estén alquilados)
- campos de alta aptitud agrícola o ganadera donde la renta es previsible.

La lógica es muy simple: El valor de un campo es igual al dinero que produce cada año dividido por la tasa de retorno esperada. Eso es capitalizar una renta.

Fórmula básica: Valor del terreno = Renta anual / Tasa de capitalización. Donde:

Renta anual: Es lo que el dueño gana cada año por arrendar el campo. Ejemplo:

- Un campo agrícola se alquila a USD 250/ha/año.
- Renta anual = 250 USD/ha.

Tasa de capitalización: Es el porcentaje de retorno que el mercado considera razonable para este tipo de inversión. En Paraguay:

- para agricultura buena: **4% a 5%**
- para agricultura media: **5% a 6%**
- para ganadería: **6% a 8%**

Cuanto **más riesgosa** la actividad → **mayor** tasa de capitalización.

Cuanto **más rentable y segura** → **menor** tasa de capitalización.

¿Por qué la fórmula funciona?

Porque estás haciendo lo mismo que haría un inversor:

- Si un campo da USD 250/ha al año
- y el inversor quiere un retorno del **5%**
- entonces preguntará: “¿Cuánto dinero tengo que invertir para que el 5% me dé 250?”

Matemáticamente: $250 / 0.05 = 5.000$

Ese campo vale USD 5.000/ha.

MÉTODO DEL COSTO

Es un método que sirve para valorar las mejoras que existen dentro de un campo (galpones, casas, corrales, electrificación, pozos), NO el valor de la tierra.

Se usa para valorar cosas como:

- galpones
- casas patronales o viviendas

- corrales
- tinglados
- electrificación
- pozos, bebederos
- caminos internos

La lógica es simple: **¿Cuánto costaría construir esta mejora hoy, si la tuviera que hacer desde cero?**

Luego se descuenta la depreciación por los años y el uso.

¿Por qué NO se usa para tasar el campo completo?

Porque la tierra rural se valora por productividad, ubicación y mercado, no por costo. Pero las mejoras sí pueden medirse por cuánto saldría construirlas hoy.

Selección del método según tipo de inmueble

Tipo de inmueble rural	Método principal	Método complementario
Campo agrícola puro	Productividad / Capitalización	Comparación
Campo ganadero	Productividad ganadera	Capitalización / Comparación
Campo mixto	Comparación + Productividad combinada	Capitalización
Campos con alta renta (arrendados)	Capitalización	Comparación
Campos con muchas mejoras	Costo	Comparación
Campos pequeños para uso recreativo	Comparación	—

Puntos clave a reforzar:

- No existe un único método correcto: **el tasador debe saber elegir** según el tipo de campo.
- En zonas rurales, el valor lo determina **la productividad y la renta**, no sólo la ubicación.
- Levantar buenos comparables es el mayor desafío práctico en Paraguay.
- Siempre se deben contrastar **mínimo dos métodos** para evitar errores.