# Onde Fluidi e Termodinamica

# Riassunto da:

"Elementary Linear Algebra Applications Version, 11th Edition - Howard Anton, Chris Rorres" "Algebra lineare e geometria analitica - Elsa Abbena, Anna Maria Fino, Gian Mario Gianella"

# Indice

1	Ond	le meccaniche
	1.1	Onde in una sbarra solida
	1.2	Onde in una corda tesa
	1.3	Onde nei gas
		Densità
		Pressione
		Forza
		Modulo di compressibilità adiabatica
	0 1	
2		le piane armoniche
	2.1	Propagazione dell'energia in una barra solida
		Energia per unità di volume
	2.2	Intensità dell'onda
	2.2	Propagazione dell'energia in una corda tesa
	2.0	Energia per unità di lunghezza
	2.3	Onde sonore
		Pressione
		Potenza
	0.4	Intensità
	2.4	Fonometria
	0.5	Livello sonoro
	2.5	Onde in più dimensioni
		Onde elastiche in una membrana tesa
		Onde sferiche
	0.0	Intensità
	2.6	Onde cilindriche
	2.7	Assorbimento dell'energia
	2.8	Pacchetti d'onde
	2.0	Velocità di fase e velocità di gruppo
	2.9	Effetto Doppler
		Sorgente in moto
		Rivelatore in moto
	0.10	Espressione generale
		Onda d'urto
	2.11	Interferenza
		Interferenza con stessa ampiezza
	0.10	Interferenza con ampiezze diverse
	2.12	porgenii puninoriii
	2.13	Riflessione e trasmissione
3	Ond	le stazionarie 24
	3.1	Corda tesa con due estremi fissi
	3.2	Corda tesa con un estremo fisso
	3.3	Onde stazionarie in una colonna di gas
	3.4	Timbro
4	Flui	
	4.1	Pressione
		Equilibrio statico di un fluido
		Lavoro della pressione
		Equilibrio in presenza di forza peso
	4.2	Principio di Archimede
	4.3	Liquido in rotazione
	4.4	Moto di un fluido
		Teorema di Bernoulli
		Moto laminare
	, -	Moto turbolento
	4.5	Portanza
	4.6	Fenomeni di superficie

5	Ter	modinamica	30
	5.1	Termometria	30
		Equilibrio termico	30
		Termometro a gas	32
		Dilatazione termica	32
	5.2	Esperimenti di Joule	32
		Primo principio della termodinamica	33
		Energia interna	33
	5.3	Trasformazioni termodinamiche	34
	5.4	Calorimetria	34
		Calore specifico	35
		Misura del calore specifico	36
		Processi isotermi: cambiamenti di fase	36
		Sorgenti di calore	36
	5.5	Trasmissione del calore	36
		Conduzione	36
		Convezione	38
		Irraggiamento	39
		Calore tra solido e fluido	39
	5.6	Gas ideali e reali	39
		Legge isoterma di Boyle	39
		Legge isocora di Volta-Gay Lussac	39
		Legge di Avogadro	39
	5.7	Trasformazioni di un gas	39
		Calore e energia interna del gas ideale	39
		Relazione di Mayer	39
		Trasformazioni adiabatiche	39
		Trasformazioni isoterme	39
		Trasformazioni isocore	39
		Trasformazioni isobare	39

# 1 Onde meccaniche

Se in casi come il pendolo o un corpo attaccato ad una molla l'oscillazione è macroscopica perché tutto il sistema oscilla, in corpi continui elastici possono prodursi moti oscillatori locali, provocati in una zona specifica del corpo. Questa oscillazione indotta localmente si propaga nel mezzo con una certa velocità costituendo così un'onda.

#### -Definizione: Onda-

Un'onda è una perturbazione locale impulsiva e periodica che si porpaga in un mezzo (corpo continuo ed elastico) con una certa velocità v. Nel caso unidimensionale parliamo di **onda piana**  $\xi(x,t)$  la cui deformazione è costante in tutti i punti con stessa x

Per descrivere l'andamento di un'onda possiamo: fissare un istante t e osservare la deformazione su tutto lo spazio x, come se fosse una foto dell'onda; oppure fissare un punto dello spazio x e osservare al variare del tempo come varia la forma dell'onda, come se fosse un filmato.

#### inserire grafici

Vediamo ora come possiamo scrivere l'equazione che descrive la perturbazione in funzione della posizione  $\mathbf{x}$  e del tempo  $\mathbf{t}$ : per farlo serviamoci di un sistema di riferimento  $\mathbf{O}$  solidale con l'istante t=0 e un sistema di riferimento  $\mathbf{O}'$  solidale con lo spostamento dell'onda che viaggia a velocità v.

Possiamo quindi descrivere la posizione l'andamento di un'onda piana tramite una funzione del tipo

$$\begin{cases} x' = x \pm vt \\ \xi' = \xi \end{cases} \Rightarrow \xi(x,t) = \mathbf{f}(\mathbf{x} \pm \mathbf{vt})$$

Una funzione del tipo  $f(x \pm vt)$  soddisfa l'equazione differenziale detta equazione delle onde o equazione di d'Alembert:

$$\nabla_{\xi}^{2} - \frac{1}{v^{2}} \frac{\partial^{2} \xi}{\partial t^{2}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} = \frac{1}{v^{2}} \frac{\partial^{2} \xi}{\partial t^{2}}}$$

$$dimostrazione \\$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{x} - \mathbf{v}\mathbf{t} \iff \boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = 1} \qquad \boxed{\frac{\partial z}{\partial t} = -v} \iff \mathbf{f} = \mathbf{f}(\mathbf{z})$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(-v\frac{\partial f}{\partial z}\right) = -v\frac{\partial}{\partial z} \left(-v\frac{\partial f}{\partial z}\right) = v^2\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Il passaggio più ambiguo è quello evidenziato in ciano, in cui viene cambiata variabile di derivazione da t a z. Trattando una funzione qualsiasi, la derivata di qualsiasi funzione rispetto a t è uguale a -v derivata rispetto a z (-v rappresenta il dz che va a moltiplicare).

Notare che l'equazione delle onde è soddisfatta solo per funzioni che hanno come argomento combinazioni lineari di x e t ( $\xi(x\pm vt)$ ); è perciò l'argomento che importa e non la funzione in sè. Una combinazione lineare di soluzioni è ancora soluzione dell'equazione, la soluzione generale ha forma

$$G(x,t) = f(x - vt) + q(x + vt)$$

## 1.1 Onde in una sbarra solida

Prendiamo una sbarra solida e supponiamo di sollecitare il tratto iniziale applicando una **forza impulsiva**. Analiziamo un segmento di lunghezza dx: su di esso agiscono la forza elastica F(x,t) esercitata dagli elementi a sinistra del segmento e la forza elastica -F(x+dx,t) di verso opposto esercitata dagli elementi a destra.

#### inserire grafici

Alla cessazione dello stimolo (t') agiscono le forze elastiche e si ha che la lunghezza dell'elemento passa da dx a

$$(x + dx) + \xi(x + dx, t') - x - \xi(x, t') = dx + d\xi$$

Per quanto riguarda le forze invece vale la legge di Hooke secondo la quale

Legge di Hooke 
$$F(x) = ES \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

Possiamo quindi scrivere la legge del moto con accelerazione  $a = \partial^2 \xi / \partial t^2$ :

$$\textbf{Risultante} \qquad dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx = \frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) dx = ES \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \mathbf{dma} = dm \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

esprimendo la massa come  $dm = \rho S dx$  si ottiene l'equazione delle onde di d'Alembert dove il coefficiente del termine a destra gioca il ruolo di  $1/v^2$ , da questo possiamo scrivere la velocità di propagazione dell'onda:

$$ES\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx = \rho S dx \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\rho}{E} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \qquad v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$
 (1)

Inoltre oltre allo spostamento  $\xi(x,t)$  si propaga anche la forza F(x,t). Ciò è verificabile riutilizzando l'epressione della forza nella Legge di Hooke (derivandola prima rispetto a t e poi rispetto a x) e ricordando il Teorema di Schwartz, secondo il quale in una derivata mista non dipende dall'ordine di derivazione:

$$\frac{\partial^{2} F}{\partial t^{2}} = \frac{\partial^{2}}{\partial t^{2}} \left( ES \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial^{2} \xi}{\partial t^{2}} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( ESv^{2} \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right) 
\frac{\partial^{2} F}{\partial x^{2}} = \frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}} \left( ES \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right) 
\begin{cases}
\frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right) = \frac{\partial^{2} F}{\partial x^{2}} \\
\frac{\partial}{\partial x} \left( ESv^{2} \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right) = \frac{\partial^{2} F}{\partial t^{2}}
\end{cases} \rightarrow \begin{cases}
\frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right) = \frac{\partial^{2} F}{\partial x^{2}} \\
\frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right) = \frac{1}{v^{2}} \frac{\partial^{2} F}{\partial t^{2}}
\end{cases}$$

$$\frac{\partial^{2} F}{\partial x^{2}} = \frac{1}{v^{2}} \frac{\partial^{2} F}{\partial t^{2}} \qquad v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$
(2)

-Definizione: onde lognitudinali-

Quando, come in questo caso, sia lo spostamento  $\xi(x\pm vt)$  sia la forza  $F(x\pm vt)$ , campi che descrivono le onde che si propagano lungo l'asse x, sono paralleli alla direzione in cu si propaga la perturbazione, l'onda viene chiamata **onda longitudinale**.

## 1.2 Onde in una corda tesa

Quando si sposta rapidamente in direzione trasversale l'estremo di una corda tesa (con un estremo fisso) vediamo la perturbazione che si propaga lungo la corda da un estremo all'altro. Supponiamo di spostare leggermente la corda dalla sua posizione di equilibrio e andiamo a studiare le tensioni che agiscono su un segmento di corda dl. Per piccoli angoli  $\alpha$  e  $\alpha'$  possiamo introdurre le seguenti approssimazioni:

$$\cos \alpha = 1$$
  $\cos \alpha' = 1$   $\sin \alpha = \tan \alpha$   $\sin \alpha' = \tan \alpha'$  
$$\tan \alpha = \frac{\partial \xi}{\partial x} = S(x, t)$$

inserire grafici

$$dF_x = T(\cos\alpha' - \cos\alpha) = 0$$

$$dF_y = T(\sin\alpha' - \sin\alpha) = T(\tan\alpha' - \tan\alpha) = T\left[S(x + dx, t) - S(x)\right] = TdS = T\frac{\partial S}{\partial x}dx = T\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)dx = T\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}dx$$

$$\mathbf{Risultante} \qquad dF = T \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx = \mathbf{dma} = dm \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

esprimendo la massa come  $dm = \mu dx$  si ottiene l'equazione delle onde di d'Alembert dove il coefficiente del termine a destra gioca il ruolo di  $1/v^2$ , da questo possiamo scrivere la velocità di propagazione dell'onda:

$$T\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \frac{dx}{dx} = \mu \frac{dx}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\mu}{T} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \qquad \qquad v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$
 (3)

-Definizione: onde trasversali

Quando, come in questo caso, le particelle del mezzo attraversato subiscono spostamenti in direzione perpendicolare alla direzione in cui si propaga l'onda l'onda viene chiamata **onda trasversale**.

## 1.3 Onde nei gas

Se per i solidi la deformazione dipende dal modulo di Young secondo la legge  $\frac{\Delta L}{L} = \frac{1}{E}\sigma$ , nel caso dei gas la variazione relativa di volume segue la legge

$$\frac{\varDelta V}{V} = -\frac{1}{\beta}\varDelta p$$

Supponiamo di avere del gas imperturbato  $(\rho_0, p_0)$  bloccato da due pistoni. Fornendo un impulso di pressione tramite i pistoni provociamo una compressione adiacente con una **conseguenti variazione** di densità di massa.

$$\rho = \rho + d\rho$$
 $p = p_0 + dp$ 

#### Densità

Considero un elemnto di gas di massa  $dm = \rho_0 S(dx)$  che a seguito della perturbazione subisce uno spostamento che lo porta a stare tra

$$x + \xi(x, t')$$
 e  $x + dx + \xi(x + dx, t')$ 

Così la sua dimensione diventa

$$x + dx + \xi(x + dx, t') - x - \xi(x, t') = dx + \xi(x + dx, t') - \xi(x, t') = dx + \frac{\partial \xi}{\partial x} dx = dx \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x}\right)$$

A partire da questa nuova espressione della "larghezza" dell'elemnto infinitesimo posso scrivere l'espressione della densità dopo la compressione:

$$\rho(x,t) = \frac{dm}{dV} = \frac{\rho_0 S(dx)}{Sdx \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x}\right)} = \rho_0 \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^{-1}$$

Ora andremo ad applicare una semplificazione bizzarra. Se la deformazione specifica  $|\varepsilon| = \left| \frac{\partial \xi}{\partial x} \right| << 1$ , allora si può applicare la formula del binomio:

$$(1+\varepsilon)^{-n} = 1 - n\varepsilon + \frac{n(n+1)}{2!}\varepsilon^2 \dots$$

Quindi posso scrivere la densità come

$$\rho(x,t) \approx \rho_0 \left( 1 - \frac{\partial \xi}{\partial x} \right)$$

da cui la variazione

$$d\rho(x,t) = \rho(x,t) - \rho_0 = -\rho_0 \frac{\partial \xi}{\partial x}$$
(4)

in cui il segno meno indica ce se il volumetto è compresso la densità aumenta, mentre se si espande la densità diminuisce.

## Pressione

Ad una variazione di densità corrisponde una variazione di pressione secondo la legge

$$\beta = \rho_0 \frac{dp}{d\rho} \rightarrow dp(x,t) = p(x,t) - p_0 = \beta \frac{d\rho}{\rho_0}$$

da cui derivo che la pressione è

$$p(x,t) = \beta \frac{d\rho}{\rho_0} + p_0$$

Sostituendo l'espressione della densità trovata prima nella 4 scrivo

$$p(x,t) = \beta \frac{-\rho_0 \frac{\partial \xi}{\partial x}}{\rho_0} + p_0 = p_0 - \beta \frac{\partial \xi}{\partial x}$$
 (5)

#### **Forza**

La variazione di pressione causa un movimento del gas e la risultante su dm è

$$-dF = F(x,t') - F(x + dx.t') = S [p(x,t') - p(x + dx,t')]$$

$$= S(dp)$$

$$= -S \frac{\partial p}{\partial x} dx$$

$$= -S \frac{\partial}{\partial x} \left( p_0 - \beta \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) dx$$

$$= S\beta \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx$$

**Risultante** 
$$-dF = S\beta \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx = \mathbf{dma} = \rho_0 S(dx) \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\rho_0}{\beta} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \qquad v = \sqrt{\frac{\beta}{\rho_0}}$$
 (6)

Lungo la colonna di gas si propagano anche un'onda i pressione e una perturbazione di densità del gas, tuttue con la stessa velocitù data da 6.

### Modulo di compressibilità adiabatica

Nel caso di trasformazioni adiabatiche vale (come dimostreremo più avanti) l'uguaglianza

$$pV^{\lambda} = \text{costante}$$

dalla quale, sviluppando il differenziale si possono trovare alcune caratteristiche di  $\beta$  in condizioni adiabatiche:

$$d(pV^{\gamma}) = V^{\gamma}(dp) + \gamma p V^{(\gamma - 1)} dV = \mathbf{0}$$

$$\to V^{\gamma}(dp) = \gamma p V^{(\gamma - 1)}(dV) \quad \to \quad \frac{V^{\gamma}(dp)}{pV^{\gamma}} = \frac{\gamma p V^{(\gamma - 1)}(dV)}{pV^{\gamma}}$$

Dalla quale otteniamo (confrontata con l'espressione precedente di  $\beta$ )

$$\frac{dp}{p} = \gamma \frac{dV}{V}$$
 
$$\frac{dV}{V} = \frac{1}{p\gamma} dp \qquad \qquad \frac{\Delta V}{V} = -\frac{1}{\beta} \Delta p$$

Da cui si ottiene la nuova espressione di  $\beta$ 

$$\beta = \gamma p \tag{7}$$

calcolo velocità del suono—

Se assimiliamo l'aria ad un gas perfetto biatomico ( $\gamma=7/5$ ) dai risultati ottenuti fin'ora si trova che:

$$v = \sqrt{\frac{\beta}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{\gamma p_0}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{(7/5) \cdot 1.01325 \cdot 10^5}{1.29}} = 331.6 \frac{m}{s}$$

Il risultato ottenuto è in accordo (3%) con quello misurato, possiamo quindi dedurre che l'aprossimazione adiabatica è una bona approssimazione.

# 2 Onde piane armoniche

Un tipo molto importante di onda piana è l'onda armonica la cui forma si scrive

$$\xi(x,t) = \xi_0 \sin(\mathbf{k}x \mp \boldsymbol{\omega}t + \boldsymbol{\delta})$$

dove k è il **numero d'onde**.

## inserire grafici

**Periodo spaziale** Fissato un tempo  $t=t_0$ , definiamo la lunghezza d'onda  $\lambda$  come la periodicità spaziale dell'onda. Essendo  $\lambda$  lo spazio tra due creste d'onda possiamo calcolarla come  $\lambda=x_2-x_1=2\pi/k$ , da cui si deduce che k è uguale al numero di lunghezze d'onda in un intervallo spaziale pari a  $2\pi$  metri.

In generale il periodo spaziale può essere espresso tramite  $\lambda$  o k.

–Lunghezza d'onda  $\lambda$ –

La lungheza d'onda è lo spazio percorso dalla perturbaione nell'intervallo di tempo di un periodo T.

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = vT$$

**Periodo temporale** Fissato unpunto nello spazio  $x=x_0$ , definiamo il periodo  $T=t_2-t_2$ 

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

come l'intervallo temporale tra due istanti nei quali l'onda, essendo armonica, assume lo stesso valore.

Sapendo che la pulsazione è la velocità dell'onda nel percorrere un giro  $(2\pi)$ , i due periodi dono legati dalla relazione

$$\lambda = vT$$

Quindi possiamo esprimere il periodo temporale tramite  $T,\,f,\,\omega.$ 

Tutte le espressioni della funzione d'onda sono:

$$\xi(x,t) = \xi_0 \sin(kx \mp \omega t + \delta)$$
  $\xi(x,t) = \xi_0 \sin\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda} \mp \frac{t}{T}\right) + \delta\right]$   $\xi_0 \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}\left(x \mp vt\right) + \delta\right]$ 

## 2.1 Propagazione dell'energia in una barra solida

La propagazione di un campo che descrive in'onda è sempre accompagnato da una propagazione di energia. Osserviamo prima il fenomeno del flusso di energia legato alla propagazione di un'onda piana armonica in una barra solida andando a calcolare la potenzia media e l'energia per untià di volume ad essa associata.

#### inserire grafici

Per prima cosa mettiamo in evidenza le equazioni che entrano in gioco:

**Onda:** 
$$\xi(x,t) = \xi_0 \sin(kx - \omega t)$$

Forza: 
$$F = -ES \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

L'espressione della potenza è

$$\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{u}$$

$$= -ES \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial t}$$

$$= -ES \left[ k\xi_0 \cos(kx - \omega t) \right] \left[ -\omega \xi_0 \cos(kx - \omega t) \right]$$

$$= ESk\omega \xi_0^2 \cos^2(kx - \omega t)$$

La potenza quindi è una cosinusoide traslata in alto di una sua ampiezza (con avvallamenti tangenti all'asse orizzontale). la potenza media è espirmibile come la retta che interseca la cosinusoide alla quota pari a metà la sua ampiezza; poi ricordandoci che

$$\boxed{v = \sqrt{E/\rho} \qquad E = v^2 \rho} \qquad \boxed{k = \frac{\omega}{v}}$$

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2} E S k \omega \xi_0^2$$
$$= \frac{1}{2} (v^2 \rho) S\left(\frac{\omega}{v}\right) \omega \xi_0^2$$

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2}\rho\omega^2\xi^2 Sv \tag{8}$$

#### Energia per unità di volume

Considero l'elemento infinitesimo di massa  $dm = \rho dV = \rho S dx$  descrive un moto armonico con

**Posizione:** 
$$\xi(x,t) = \xi_0 \sin(kx - \omega t)$$

**Velocità** 
$$v(x,t) = \frac{\partial \xi}{\partial t} = \omega \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

Quindi l'energia meccanica risulta pari all'energia cinetica massima assunto dall'elemento dm, che si trova utilizzando la velocità massima  $v_{\text{max}} = \omega \xi_0$ :

$$dU = \frac{1}{2}(dm)v_{\text{max}}^2 = \frac{1}{2}\rho S(dx)\omega^2 \xi_0^2 = \frac{1}{2}\rho(dV)\omega^2 \xi_0^2$$

Chiamiamo densità di energia per unità di volume il valore

$$\mathcal{W} = \frac{dU}{dV} = \frac{1}{2}\rho\omega^2\xi_0^2$$

con la quale possiamo esprimere la potenza media come

$$\mathcal{P}_m = \mathcal{W}Sv \tag{9}$$

#### Intensità dell'onda

Definiamo l'intensità di un'onda come potenza media per unità di superficie, quindi

$$I = \frac{\mathcal{P}_m}{S} = \frac{1}{2}\rho\omega^2\xi_0^2v$$

## 2.2 Propagazione dell'energia in una corda tesa

Studiamo ora lo stesso fenomeno ma in una corda tesa. La situazione è simile con la differenza che l'onda ora è trasversale.

### inserire grafici

Per prima cosa mettiamo in evidenza le equazioni che entrano in gioco:

Onda:  $\xi(x,t) = \xi_0 \sin(kx - \omega t)$ 

Forza: F = T

L'espressione della potenza è

$$\mathcal{P} = F \cdot \vec{u}$$

$$= T \frac{\partial \xi}{\partial t} \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \sin\alpha \approx \tan\alpha = \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

$$= T \frac{\partial \xi}{\partial t} \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

$$= Tk\omega \xi_0^2 \cos^2(kx - \omega t)$$

Trovo la potenza media come prima esprimendo k e T come

$$v = \sqrt{T/\mu} \qquad T = v^2 \mu$$

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2} \mu \omega^2 \xi^2 v$$
(10)

#### Energia per unità di lunghezza

Considero l'elemento infinitesimo di massa  $dm = \mu dx$  descrive un moto armonico con

**Posizione:**  $\xi(x,t) = \xi_0 \sin(kx - \omega t)$ 

Velocità 
$$v(x,t) = \frac{\partial \xi}{\partial t} = \omega \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

Quindi l'energia meccanica risulta pari all'energia cinetica massima assunto dall'elemento dm, che si trova utilizzando la velocità massima  $v_{\text{max}} = \omega \xi_0$ :

$$dU = \frac{1}{2}(dm)v_{\text{max}}^2 = \frac{1}{2}\mu(dx)\omega^2\xi_0^2$$

Chiamiamo densità di energia per unità di lunghezza il valore

$$\mathcal{W} = \frac{dU}{dx} = \frac{1}{2}\mu\omega^2\xi_0^2$$

con la quale possiamo esprimere la potenza media come

$$\mathcal{P}_m = \mathcal{W}v \tag{11}$$

## 2.3 Onde sonore

Consideriamo ora delle onde sonore come onde di spostamento sempre accompagnate da onde di pressione:

**Spostamento:**  $\xi = \xi_0 \sin(kx - \omega t)$ 

**Pressione:**  $dp = -\beta \frac{\partial \xi}{\partial x}$ 

#### Pressione

L'espressione della pressione era stata ricavata nel capitolo sulle onde nei gas (5)

$$p(x,t) = p_0 - \beta \frac{\partial \xi}{\partial x}$$
  $\rightarrow$   $dp(x,t) = p(x,t) - p_0 = -\beta \frac{\partial \xi}{\partial x}$ 

Sviluppando la derivata parziale, e ricordando alcune equivalenze

$$v = \sqrt{\frac{\beta}{\rho_0}} \to \beta = v^2 \rho_0$$
 
$$k = \frac{\omega}{v}$$

troviamo

$$dp = -\beta k \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

$$= v^2 \rho_0 \frac{\omega}{v} \cos(kx - \omega t)$$

$$= \rho_0 v \omega \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

$$= \Delta p_{\text{max}} \sin(kx - \omega t - \pi/2)$$

Le onde di pressione sono quindi in ritardo di  $\pi/2$ .

#### Potenza

$$\mathcal{P} = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{v} = (dp)Sv = -\beta \frac{\partial \xi}{\partial x} S \frac{\partial \xi}{\partial t}$$

$$\mathcal{P} = \beta k \xi_0 \cos(kx - \omega t) S \omega \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

$$= v^2 \rho_0 \frac{\omega}{v} \xi_0 \cos(kx - \omega t) S \omega \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

$$= \rho_0 v \omega^2 S \xi_0^2 \cos^2(kx - \omega t)$$

Si ottiene quindi una potenza media pari a metà la sua ampiezza

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2}\rho_0 v\omega^2 S\xi_0^2$$

#### Intensità

Ricordando che l'intensità è la potenza per unità di superficie:

$$I = \frac{\mathcal{P}_m}{S} = \frac{1}{2}\rho_0 v\omega^2 \xi_0^2$$

Riconosciamo che  $\Delta p_{\rm max} = \rho_0 v \omega \xi_0$  e che quindi possiamo scrivere l'intensità come

$$I = \frac{(\rho_0 v \omega \xi_0)^2}{2\rho_0 v} = \frac{\Delta p_{\text{max}}^2}{2\rho_0 v}$$
 (12)

#### 2.4 Fonometria

Per essere messo in movimento il timpano ha bisogno di un'intensità minima che chiamiamo **soglia** di udibilità. Il limite superiore invece è chiamata **soglia del dolore** e rappresenta l'intensità sopra alla quale si percepisce una sensazione dolorosa. Entrambe vengono espresse o in funzione della frequenza o in funzione della lunghezza d'onda  $(\lambda = v/f)$ ; si ha quindi che le frequenze all'interno delle due soglie sono

$$20\,{\rm Hz} < f < 20\,000\,{\rm Hz}$$
 
$$17.15\,{\rm m} < \lambda < 1.715\,{\rm cm}$$

La soglia minima convenzionale dell'udibilità è l'intensità  $I_0 = 10^{-12} \text{W/m}^2$  alla frequenza  $f = 10^3 \text{Hz}$ . A questa si possono associare la corrispondente onda di pressione e ampiezza delle oscillazioni:

$$\Delta p_{\text{max}} = \sqrt{2\rho_0 v I_0} = 2.97 \cdot 10^{-5} \text{Pa}$$

e poiché  $\Delta p_{\text{max}} = \rho_0 v \omega \xi_0$ 

$$\xi_0 = \frac{\Delta p_{\text{max}}}{2\pi f \rho_0 v} = 1.07 \cdot 10^{-11} \text{m}$$

Alla soglia del dolore invece si ottengono

$$\Delta p_{\text{max}} = \sqrt{2\rho_0 v I_0} = 29.7 \text{Pa}$$

$$\xi_0 = \frac{\Delta p_{\text{max}}}{2\pi f \rho_0 v} = 1.07 \cdot 10^{-5} \text{m}$$

In sintesi: l'orecchio umano si estendi su

• 3 ordini di grandezza in frequenza:  $0 - 10^3$ Hz

• 12 ordini di grandezza in intensità:  $1 - 10^1 2 \text{W/m}^2$ 

• 6 ordini di grandezza in ampiezza di oscillazione:  $10^{-11} - 10^{-5}$ m

#### Livello sonoro

Presa una certa intensità I si definisce un **livello sonoro** L rispetto a  $I_0$ . Il livello sonoro è una valutazione logaritmica relativa di intensità e si esprime in decibel (dB).

Al livello sonoro associamo delle curve isofoniche, ovvero il luogo dei punti in cui si percepisce la stessa sensazione uditiva S.

$$L = 10\log_{10}\frac{I}{I_0} \tag{13}$$

Vediamo come il livello sonoro risulta essere particolarmente pratico poiché L=0 con  $I_0$  per f=1000Hz, quindi vale 0 alla soglia di udibilità; e vale 120 con  $I/I_0=10^{12}$  alla soglia del dolore.

## -Attenzione

Il valore d'intensità  $I_0$  dipende dalla frequenza. Per questo anche il livello sonoro L non dipende tanto da  $I_0$  quanto più dalla frequenza.

Le curve isofoniche infatti non descrivono eguale intensità I ma eguale rapporto  $I/I_0$ , che dipende dalla frequenza. Possiamo dire che S è una grandezza fisiologica e L una grandezza fisica.

Secondo la legge psicofisica di Fechner e Weber

$$S = kB = k10\log_1 0 \frac{I}{I_0} = k'\log_1 0 \frac{I}{I_0}$$

quindi

$$S_2 - S_1 = k' \log_1 0 \frac{I_2}{I_1} \tag{14}$$

la sensazione sonora è proporzionale al logaritmo del rapporto tra le intensità che hanno prodotto le sensazioni

## 2.5 Onde in più dimensioni

Prima di tutto definiamo **fronte d'onda** la superfici su cui in un certo istante la fase dell'onda è costante ( $\phi = kx - \omega t$ ).

Per le onde piane il fronte d'onda è un piano che si sposta con velocità v dell'onda. Per caratterizzare la direzione di propagazione dell'onda introduciamo il **vettore di propagazione**  $\vec{k}$  con  $k=2\pi/\lambda$  e verso uguale a quello di  $\vec{v}$  e il vettore posizione  $\vec{r}$  che individua la posizione di un punto P su un certo fronte d'onda. Con queste informazioni possiamo riscrivere la funzione d'onda come

$$\xi(r,t) = \xi_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$$

In un sistema di tre coordinate l'equazione generale delle onde ammette altre soluzioni che rappresentano **onde sferiche** e **onde cilindriche**:

$$\nabla^2 \xi(x, y, z, t) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi(x, y, z, t)}{\partial t^2}$$

#### Onde elastiche in una membrana tesa

Consideriamo una membrana piana tesa con tensione T. Supponiamo di spostare leggermente la membrana dalla sua posizione di equilibrio e andiamo a studioare le tensioni che agiscono su un'area dxdy.

Il ragionamento è uguale a quello fatto per la corda tesa, in questo caso però la tensione si distribuisce su tutto il lato d\* e diventa T(d\*):

## inserire grafici

$$dF_x(x,y,z,t) = T(dx)\frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial y^2}dy = T\frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial y^2}dxdy$$
$$dF_y(x,y,z,t) = T\frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial x^2}dx = T(dy)\frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial x^2}dxdy$$

$$\textbf{Risultante} \qquad dF = T \left( \frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial x^2} \right) dx dy = (\mathbf{dm}) \mathbf{a} = \rho_s (dx dy) \frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial t^2}$$

esprimendo la massa come  $dm = \rho_s(dxdy)$  si ottiene l'equazione delle onde di d'Alembert dove il coefficiente del termine a destra gioca il ruolo di  $1/v^2$ , da questo possiamo scrivere la velocità di propagazione dell'onda:

$$T\left(\frac{\partial^{2}\xi(x,y,t)}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2}\xi(x,y,t)}{\partial x^{2}}\right)\frac{dxdy}{dxdy} = \rho_{s}(\frac{dxdy}{\partial t^{2}})\frac{\partial^{2}\xi(x,y,t)}{\partial t^{2}}$$

$$\frac{\partial^{2}\xi(x,y,t)}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2}\xi(x,y,t)}{\partial x^{2}} = \frac{\rho_{s}}{T}\frac{\partial^{2}\xi(x,y,t)}{\partial t^{2}} \qquad v = \sqrt{\frac{T}{\rho_{s}}}$$
(15)

# Onde sferiche

Se il mezzo è *isotropo* è quindi la velocità di propagazione è uguale in tutte le direzioni, la funzoine d'**onda sferica armonica** è  $\xi(r,t) = A(r)\sin(kr - \omega t)$  dove r è la distanza dalla sorgfente e A(r) è l'ampiezza funzione di r.

Diciamo che la nostra sorgente emetta un'onda di intensità  $I(r) = CA^2(r)$  dove C è una costante dipendente dal mezzo. In un'onda sferica la **potenza media** trasmessa attraverso la superficie sferica  $S = 4\pi r^2$  deve risultare **costante** ad ogni valore di r:

$$\mathcal{P}_m = IS = \cos t.$$

$$\mathcal{P}_m = CA^2 4\pi r^2 = \text{cost.}$$




Figure 1: Onde sferiche

$$A(r) = \sqrt{\frac{\mathcal{P}_m}{4\pi r^2}} = \frac{1}{2r} \sqrt{\frac{\mathcal{P}_m}{\pi}}$$

Risulta quindi che l'ampiezza è inversamente proporzionale alla distanza r, come la pressione, e quindi può essere scritta come  $A = \xi_0/r$ .

$$\xi(r,t) = \frac{\xi_0}{r} \sin\left(kr - \omega t\right) \tag{16}$$

#### Intensità

Supponendo che le onde in questione siano onde sonore, andando quindi ad utilizzare le espressioni di pressione della sezione 2.3 e andando a sostituire ogni  $\xi_0$  con  $\xi_0/r$  si ottiene la seguente espressione dell'intensità:

$$I(r) = \frac{\mathcal{P}_m}{S} = \frac{1}{2}\rho_0 v\omega^2 \frac{\xi_0^2}{r^2}$$

# 2.6 Onde cilindriche

## 2.7 Assorbimento dell'energia

Come abbiamo visto l'intensità di un'onda non rimane costante ma decresce al propagarsi dell'onda (nelle onde sferiche più rapidamente, nelle cilindriche meno...). Questo comportamento viene attribuito ad un **assorbimento di energia** dovuto a fenomeni di attrito interno. Studiando il fenomeno su uno spessore dx si ha un'aattenuazione che può essere considerata proporzionale all'intensità in x e allo spessore dx.

$$dI = -\alpha I(x)dx$$

dove  $\alpha$  è il coefficiente di assorbimento.

$$\int_{I_0}^{I} \frac{dI}{I} = -\alpha \int_0^x dx$$

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x}$$
(17)

Quindi la decrescità dell'intensità è esponenziale. Definiamo la distanza  $x_0 = \frac{1}{\alpha}$  detta lunghezza di assorbimento la distanza tra due punti tali che  $I(x_1)/I(x_2) = \frac{1}{e}$ .

Abbiamo appurato precedentemente che l'ampiezza dell'onda è direttamente proporzionale a  $\sqrt{I}$ 

$$I = CA^2 \quad \rightarrow \quad A = \sqrt{\frac{I}{C}} = \sqrt{\frac{I_0 e^{-\alpha x}}{C}}$$

quindi la funzione d'onda in un mezzo che assorbe energia è:

Onde piane: 
$$\xi = \left(\frac{I_0 e^{-\alpha x}}{C}\right)^{\frac{1}{2}} \sin\left(kx - \omega t\right) = \xi_0 \left(I_0 e^{-\alpha x/2}\right)^{\frac{1}{2}} \sin\left(kx - \omega t\right)$$

$$\textbf{Onde sferiche:} \qquad \xi = \frac{\left(\frac{I_0 e^{-\alpha x}}{C}\right)^{\frac{1}{2}}}{r} \sin\left(kx - \omega t\right) \quad = \quad \xi_0 \frac{\left(I_0 e^{-\alpha x/2}\right)^{\frac{1}{2}}}{r} \sin\left(kx - \omega t\right)$$

Onde cilindriche: 
$$\xi = \frac{\left(\frac{I_0 e^{-\alpha x}}{C}\right)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{r}}\sin\left(kx - \omega t\right) = \xi_0 \frac{\left(I_0 e^{-\alpha x/2}\right)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{r}}\sin\left(kx - \omega t\right)$$

## 2.8 Pacchetti d'onde

Fino ad ora abbiamo considerato onde armoniche di lunghezza e durata infinita. Tutte le sorgenti emettono onde attraverso processi di durata finita, quindi, nella realtà, un'onda ha una propria durata e estensione spaziale.

Considerato un pacchetto di lughezza  $\Delta x$  e durata  $\Delta t$ , tali che  $\Delta x = v\Delta t$ . Il pacchetto è poi caratterizzato da N oscillazioni tali che

$$\Delta x = N\lambda$$
  $\Delta t = NT$ 

ed esprimiamo il numero di onde k e la pulsazione  $\omega$  come

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi N}{\Delta x}$$
  $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi N}{\Delta t}$ 

inserire grafici

Se ammettiamo (come nella figura) che N non sia fisso ma abbia una acerta indeterminazione che esprimiamo come  $\Delta N = 1$ , possiamo trovare altre espressioni per k e  $\omega$ :

Queste osservazioni mettono i vevidenza la sostanziale differenza tra onda e pacchetto d'onda: mentre la prima ha una lunghezza d'onda  $\lambda$  e una frequenza f ben definite che la descrivono completamente, nel secondo è presente una **banda di frequenze** e un **intervallo di numeri d'onda** 

$$\Delta f = \frac{1}{\Delta t}$$
  $\Delta k = \frac{2\pi}{\Delta x}$ 

Da quest'ultime espressioni notiamo che al crescere di  $\Delta x$  e  $\Delta t$  minori risultano queste bande, infatti la limite per  $\Delta x, \Delta t \to \infty$  troviamo l'onda armonica. Se andiamo a considerare **brevi durate e piccole lunghezze** nel pacchetto sono contenute bande di lunghezze d'onda e frequenze distribuite significatibamente nell'intorno di  $\lambda f$ .

## Velocità di fase e velocità di gruppo

Poiché diversi segmenti d'onda contenuti in un pacchetto possono avere frequenze diverse, la velocità del pacchetto non può essere identificata con quella delle componenti. Tuttavia è essenziale identificare la velocità del pacchetto perché il fenomeno fisico è rappresentato proprio dal pacchetto ed è la sua velocità quella con cui si propaga l'energia dell'onda.

Andiamo quindi a distinguere la **velocità di fase**, quella con cui si muovono le singole componenti dell'onda, e **velocità di gruppo**. La velocità dell'onda dipende dalla frequenza quando la propagazione avviene in un **mezzo dispersivo** come può avvenire per onde sulla superficie di un liquido o onde elettromagnetiche in mezzi materiali o in cavità conduttrici.

Mostriamo un esempio di velocità di gruppo nel caso di un pacchetto con solo due onde armoniche:

$$\xi(x,t) = \xi_0 \sin(k_1 x - \omega_1 t) + \xi_0 \sin(k_2 x - \omega_2 t)$$

$$prostaferesi: \quad \sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\xi(x,t) = 2\xi_0 \sin\left(\frac{(k_1 + k_2)x - (\omega_1 + \omega_2)t}{2}\right)\cos\left(\frac{(k_1 - k_2)x + (\omega_2 - \omega_1)t}{2}\right)$$

Definiti  $k_m, \omega_m$  e  $\Delta k, \Delta \omega$ 

$$\boxed{k_m = \frac{k_1 + k_2}{2}} \boxed{\omega_m = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}} \boxed{\Delta k = \frac{k_1 - k_2}{2}} \boxed{\Delta \omega = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}}$$
$$\xi(x, t) = 2\xi_0 \cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta \omega}{2}t\right) \sin(k_m x - \omega_m t)}$$

In sostanza il moto relativo di un'onda rispetto all'altra produce la sovrapposizione mostrata sopra: l'onda di alta frequenza cambia durante il moto ma l'inviluppo conserva la stessa forma.

L'ampiezza dell'onda modulata

$$A = 2\xi_0 \cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta\omega}{2}t\right)$$

non è costante ma presenta una struttura di tipo ondulatorio e descrive l'inviluppo dell'onda di alta frequenza.

Abbiamo quindi un'onda di alta frequenza che si propaga con velocità di fase media  $v_f$  e con ampiezza modulata da un'onda che si propaga con velocità  $v_g$  velocità di gruppo:

$$v_f = \frac{\omega_m}{k_m} \qquad v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}$$

Più in dettaglio la velocità di gruppo, nel limite del continuo, è definita come

$$v_g = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{d\boldsymbol{k}}$$

invece dall'espressione della velocità di fase possiamo esprimere la pulsazione in funzione di  $v_f$  e k:

$$\omega(\mathbf{k}) = v_f(k)\mathbf{k}$$

da cui

$$v_g = v_f + k \frac{dv_f}{dk} \tag{18}$$

La velocità di gruppo può quindi essere minore o maggiore della velocità di fase, dipende dal segno della derivata di  $v_f$ : se la velocità delle singole componenti decresce, allora la velocità di gruppo sarà minore, se invece è in crescita, la velocità di gruppo sarà maggiore. Il caso di **mezzo non dispersivo**, ovvero quando  $v_g = v_f$  si ha quando  $dv_f/dk = 0$ .

Servendosi delle seguenti uguaglianze

$$\boxed{\frac{dk}{k}} = \boxed{-\frac{d\lambda}{\lambda}} = \boxed{\frac{df}{f}}$$

la 18 è riscrivibile come

$$= v_f - \lambda \frac{dv_f}{d\lambda} = v_f + f \frac{dv_f}{df}$$

E' bene capire che la struttura del pacchetto in generale si modifica durante la propagazione e proprio per questo la velocità di fase (delle singole componenti) varia in funzione di k così come la velocità di gruppo

## 2.9 Effetto Doppler

Se una sorgente di onde S e un rivelatore di onde R sono n moto reciproco la frequenza percepita dal rivelatore è in generale diversa dalla frequenza propira della sorgenre. Questo fenomeno prende il nome di effetto Doppler e si osserva per tutti i tipi di onde.

Prendiamo in esame una sorgente che emette un qualsiasi tipo di onde armoniche sferiche di velocità v, chiamiamo **fronte d'onda** la superficie sferica su cui la fase è costante e facciamo coincidere il fronte d'onda con una cresta. La cresta successiva a quella fissata sul fronte d'onda si trova a distanza spaziale  $\lambda$  e temporale T con differenza di fase  $2\pi$ . In un tempo  $\Delta t$  l'onda avanza di uno spazio  $v\Delta t$  e il rivelatore viene attraversato da tanti fronti contenuti nello spazio  $v\Delta t$ :

$$N = \frac{v\Delta t}{\lambda}$$

quindi il rivelatore percepisce una frequenza

$$f_R = \frac{N}{\Delta t} = \frac{v\Delta t}{\lambda \Delta t} = \frac{v}{\lambda} = f$$

In questa condizione la frequenza percepita dal rivelatore è la frequenza propria della sorgente.

#### Sorgente in moto

Supponiamo che la sorgente si stia muovendo con velocità  $v_S < v$  verso il rivelatore. Ogni intervallo  $T_0$  la sorgente percorre un tratto  $v_S T_0$  sicuramente minore di  $\lambda$  ( $v_S < v \rightarrow v_S T_0 < \lambda_0 = vT$ ). Si ha quindi che la distanza tra due fronti d'onda consecutivi è

$$\lambda_B = \lambda_0 - v_S T$$

quindi il rivelatore è attraversato da più fronti d'onda del caso precedente poiché è aumentata la loro "densità". Riscrivendo l'espressione di  $\lambda_R$  possiamo trovare una nuova espressione della frequenza percepita da R:

$$\lambda_R = \lambda_0 - v_S T_0 = v T_0 - v_S T_0 = v \frac{1}{f_0} - v_S \frac{1}{f_0} = \frac{v - v_S}{f_0}$$

quindi essendo la frequenza il numero di creste in un periodo:  $f = \frac{N}{T}$ , esprimendo N come numero di lunghezze d'onda nello spazio percorso in un periodo:  $N = \frac{vT}{\lambda}$ , troviamo che un'espressione della frequenza è il rapporto tra la velocità dell'onda e la lunghezza d'onda

$$f_R = \frac{v}{\lambda_R} = \frac{v}{\frac{v - v_S}{f_0}} \to$$

$$f_R = \frac{v}{v - v_s} f_0 \tag{19}$$




Figure 2: fadslòfas

#### Rivelatore in moto

Diciamo che il rivelatore si stia muovento con velocità  $v_R$ . In questo caso i fronti d'onda non variano la loro densità, tuttavia il rivelatore ne percepirà comunque di più o di meno (in base se si sta avvicinando o allontanando) a causa del suo moto. I fronti d'onda che investono il rivelatore sono

$$N = \frac{\text{spazio percorso}}{\lambda_0} = \frac{(v - v_R)\Delta t}{\lambda_0}$$

da cui ricaviamo la frequenza percepita dal rivelatore

$$f_R = \frac{v}{\lambda_R} = \frac{v - v_R}{vT_0} = \frac{v - v_R}{v(1/f_0)} \to$$

$$f_R = \frac{v - v_R}{v} f_0 \tag{20}$$

Come possiamo vedere dalle espressioni di  $f_R$  ottenute non sono simmetriche: seppur è il **moto** relativo quello che conta, non è lo stesso se la sorgente si muove o è il rivelatore a farlo.

#### Espressione generale

Le espressioni trovate nei due casi possono essere riassunte in un'unica formula. Diciamo quindi di avere sia una  $v_S$  sia una  $v_R$ . La distanza tra i fronti d'onda è influenzata solo dalla velocità della sorgente e vale

$$\lambda_R = \lambda_0 - v_S T_0 = v T_0 - v_S T_0 = \frac{v - v_s}{f_0}$$

invece il numero N di fronti d'onda che investono il rivelatore dipende anche da  $v_R$ :

$$N = \frac{\text{spazio percorso}}{\lambda_R} = \frac{(v - v_R)T_0}{\frac{v - v_s}{f_0}} = \frac{(v - v_R)\frac{1}{f_0}}{\frac{v - v_s}{f_0}} = \frac{v - v_R}{v - v_S}$$

Da queste due otteniamo che la frequenza (il numero di creste in un periodo) percepita vale

$$f_R = \frac{\frac{v - v_R}{v - v_S}}{T_0} \to$$

$$f_R = \frac{v - v_R}{v - v_S} f_0$$
(21)

## 2.10 Onda d'urto

Quando la sorgente si muove a velocità superiori a quella di propagazione dell'onda  $(v_S > v)$ , i fronti d'onda di quest'ultima ammettono un **inviluppo** rappresentato da due rette convergenti. L'inviluppo rappresenta il luogo di punti di egual fase e costituisce il nuovo fronte d'onda che prende il nome di onda d'urto. Possiamo trovare gli angoli che descrivono le due rette tramite semplici calcoli trigonometrici:

## inserire grafici

Poiché P e Q sono punti di egual fase, il tempo che impiega l'onda a percorrere il tratto  $S_1S'_1$  deve essere uguale al tempo che impiega la sorgente a percorrere il tratto  $S_1S_2$  (a tempi uguali corrispondono uguali differenze di fase).

$$\boxed{a = S_1 S_2} \qquad \boxed{S_1 S_1' = a \cos(\theta)}$$

quindi l'uguaglianza dei temi diventa

$$\frac{a}{v_s} = \frac{a\cos(\theta)}{v}$$

$$\sin(\theta') = \cos(\theta) = \frac{v}{v_s}$$
(22)

Da quest'ultima risulta evidente che la superficie conica (o triangolare) di egual fase può esistere solo se la sorgente si muove più velocemente dell'onda (risulterebbero seno e coseno maggiori di uno se no).

## 2.11 Interferenza

Prima di tutto diamo una definizione di sorgenti coerenti e incoerenti:

## -Sorgenti coerenti

Se la **differenza di fase** tra due onde in un punto qualsiasi è **costante** nel tempo, le sorgenti si dicono **coerenti**. Se ciò non si verifica (o si verifica in tempi bresi rispetto all'osservazione) le sorgenti sono dette **incoerenti**.

Quando due o più sorgenti coerenti emettono onde con stessa pulsazione  $\omega$  e queste onde si sovrappongono avviene il fenomeno dell'interferenza. Si verificano interferenze in ogni tipo di onde, si ha infatti una trattazione analitica indipendente dalla natura di esse.

#### Interferenza con stessa ampiezza

Studiamo il caso unidimensionale di due onde piane coerenti con **medesima frequenza** f **e ampiezza**  $\omega$  che si propagano lungo la stessa direzione x. Consideriamo un punto P distante  $x_1$  dalla primas sorgente e  $x_2$  dalla seconda. In P si avranno le seguenti espressioni delle due onde:

$$\xi_1 = A_0 \cos(kx_1 - \omega t + \phi_1) = A_0 \cos(\omega t - kx_1 - \phi_1)$$

$$\xi_2 = A_0 \cos(kx_2 - \omega t + \phi_2) = A_0 \cos(\omega t - kx_2 - \phi_2)$$

Sappiamo che, essendo le sorgenti coerenti, lo sfasamento tra le due onde è fisso; chiamiamo questo sfasamento  $\delta$  così da eliminare il termine  $\phi_2$ :

$$\delta = k(x_2 - x_1) + (\phi_2 - \phi_1)$$

$$\xi_1 = A_0 \cos \left(\omega t - kx_1 - \phi_1\right)$$

$$\xi_2 = A_0 \cos (\omega t - kx_2 - \phi_1 - \boldsymbol{\delta})$$

In P, l'onda risultante sarà la somma  $\xi_1 + \xi_2$ 

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 = A_0 \cos(\omega t - kx_1 - \phi_1) + A_0 \cos(\omega t - kx_2 - \phi_1 - \delta)$$

prostaferesi: 
$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\xi = A_0 \cos(\omega t - kx_1 - \phi_1) + A_0 \cos(\omega t - kx_2 - \phi_1 - \delta)$$
  
=  $2A_0 \cos(\delta/2) \cos(\omega t - kx_1 - \phi_1 + \delta/2)$ 

Come abbiamo visto precedentemente l'intensità è sempre proporzionale all'ampiezza al quadrato:

$$I = KA^2$$

(in K sono kontenuti altri termini caratteristici e la superficie su cui si sta calcolando I),

$$I = 4KA_0^2 \cos^2\left(\delta/2\right)$$

$$KA_0^2 = I_0$$

$$I = 4I_0 \cos^2(\delta/2) \tag{23}$$

Interferenza costruttiva e distruttiva Nel caso di due onde con ampiezze uguali abbiamo l'equazione

$$\xi_1 = A_0 \cos(\omega t - kx_1 - \phi_1)$$
  $\xi_2 = A_0 \cos(\omega t - kx_2 - \phi_1 - \delta)$ 

l'interferenza sarà costruttiva se le due onde sono in fase, ovvero quando

$$\delta = 2m\pi \quad \rightarrow \quad \delta/2 = m\pi$$

Si avrà un'interferenza distruttiva invece quando le due onde sono **in opposizione di fase**, quindi quando (una e a 1 e l'altra a -1)

$$\delta = 2m\pi + \pi \quad \rightarrow \quad \delta = (2m+1)\pi$$

condizioni che assumono senso anche nell'espressione dell'intensità: se l'interferenza è costruttiva mi aspetto che l'intensità sia massima, cosa che accade proprio quando  $\delta/2 = m\pi$ ; se invece l'interferenza è distruttiva mi aspetto un'intensità nulla, che si ha quando  $\delta = m\pi$ :

$$I = 4I_0 \cos^2(2m\pi) = 4I_0 = I_{\text{max}}$$
  
 $I = 4I_0 \cos^2(m\pi) = 0$ 

## Interferenza con ampiezze diverse

Prendiamo in considerazine due onde  $\xi_1$  e  $\xi_2$  con ampiezze diverse. Ci è comodo rappresentare le onde in "forma vettoriale" così da poter esplicitare alcuni termini più agevolmente.

$$\xi_1 = A_1 \cos(kx_1 - \omega t + \phi_1) = A_1 \cos(\omega t + \alpha_1)$$
  
$$\xi_2 = A_2 \cos(kx_2 - \omega t + \phi_2) = A_2 \cos(\omega t + \alpha_2)$$
  
$$\boldsymbol{\xi} = \xi_1 + \xi_2 = \boldsymbol{A} \cos(\omega t + \boldsymbol{\alpha})$$

Rappresentiamo  $A_1, A_2$  e A come dei vettori rotanti (per il contributo del coseno) visti all'istante t = 0, quindi senza il termine  $\omega t$ :

## inserire grafici

Esplicitiamo l'angolo  $\alpha$ :

$$A\cos\alpha = A_1\cos\alpha_1 + A_2\cos\alpha_2$$
$$A\sin\alpha = A_1\sin\alpha_1 + A_2\sin\alpha_2$$

da cui, elevando al quadrato:

$$A^{2} \cos^{2} \alpha + A^{2} \sin^{2} \alpha = (A_{1} \cos \alpha_{1} + A_{2} \cos \alpha_{2})^{2} + (A_{1} \sin \alpha_{1} + A_{2} \sin \alpha_{2})^{2}$$

$$A^{2} = A_{1}^{2} \cos^{2} \alpha_{1} + 2A_{2}A_{1} \cos \alpha_{1} \cos \alpha_{2} + A_{2}^{2} \cos^{2} \alpha_{2} +$$

$$+ A_{1}^{2} \sin^{2} \alpha_{1} + 2A_{2}A_{1} \sin \alpha_{1} \sin \alpha_{2} + A_{2}^{2} \sin^{2} \alpha_{2}$$

$$= A_{1}^{2} (\cos^{2} \alpha_{1} + \sin^{2} \alpha_{1}) + A_{2}^{2} (\cos^{2} \alpha_{2} + \sin^{2} \alpha_{2}) + 2A_{2}A_{1} (\cos \alpha_{1} \cos \alpha_{2} + \sin \alpha_{1} \sin \alpha_{2})$$

$$= A_{1}^{2} (\cos^{2} \alpha_{1} + \sin^{2} \alpha_{1}) + A_{2}^{2} (\cos^{2} \alpha_{2} + \sin^{2} \alpha_{2}) + 2A_{2}A_{1} \cos (\alpha_{1} - \alpha_{2})$$

$$\left[ \delta = \alpha_1 - \alpha_2 \right]$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_2 A_1 \cos \delta}$$
(24)

Come prima, sapendo che l'intensità è proporzionale all'ampiezza al quadrato:

$$I = KA^{2}$$

$$= K (A_{1}^{2} + A_{2}^{2} + 2A_{2}A_{1}\cos\delta)$$

$$= KA_{1}^{2} + KA_{2}^{2} + 2KA_{1}A_{2}\cos\delta$$

$$\boxed{KA_1^2 = I_1} \qquad \boxed{KA_2^2 = I_2}$$

per esprimere il termine rettangolare in funzione di  $I_1$  e  $I_2$  sviluppo  $I_1I_2=K^2A_1^2A_2^2$  e quindi

$$\boxed{\sqrt{I_1 I_2} = K A_1 A_2}$$

da cui

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \tag{25}$$

Interferenza costruttiva e distruttiva Nel caso di due onde con ampiezze diverse trova

# 2.12 Sorgenti puntiformi

guarda slides

## 2.13 Riflessione e trasmissione

Prendiamo in esame una corda divisa in due segmenti uniti ma con densità lineari differenti. La velocità, dipendendo da  $\mu$ , sarà diversa nei due mezzi:

$$v_1 = \sqrt{\frac{T}{\mu_1}} \qquad v_2 = \sqrt{\frac{T}{\mu_2}}$$

da cui, poiché  $k=\omega/v,$  anche i due k saranno diversi

$$k_1 = \omega \sqrt{\frac{\mu_1}{T}}$$
  $k_2 = \omega \sqrt{\frac{\mu_2}{T}}$ 

Andiamo quindi a distinguere tre tipi di onde che si propagano sulla corda: una incidente, una trasmessa e una riflessa:

$$\xi_i = \xi_{0i} \sin\left(k_1 x - \omega t\right)$$

$$\xi_r = \xi_{0r} \sin\left(k_1 x + \omega t\right)$$

$$\xi_t = \xi_{0t} \sin\left(k_2 x - \omega t\right)$$

Nel punto di contatto tra i due tratti imponiamo la continuità della funzione d'onda:

## 3 Onde stazionarie

Un'altro tipo di oscellazioni rilevanti sono le onde stazionarie, onde i cui punti oscillano con ampiezza che varia solo con la posizione. Si osserva che le posizioni di massima ampiezza e dei punti fermi (nodi) non variano nel tempo, per questo possiamo definire questo tipo di oscillazione un'oscillazione collettiva del fenomeno cui non è associato un fenomeno di propagazione.

## inserire grafici

Consideriamo una corda fissa ad un solo estremo O su cui poniamo lo zero dell'asse x; sull'estremo libero applichiamo una perturbazione sinusoidale regressiva di frequenza f tramite un diapason:

$$\xi_1(x,t) = A\sin(kx + \omega t)$$

L'onda si propaga fino all'estremo fisso O che deve rimanere fermo, tuttavia sappiamo che in O risulta una perturbazione  $\xi_1(0,t)$ . Ci deve essere una seconda perturbazione  $\xi_2(0,t)$  generata dal vincolo tale che

$$\xi_1(0,t) + \xi_2(0,t) = 0 \quad \to \quad \xi_2(0,t) = -A\sin(\omega t) = A\sin(-\omega t)$$

quindi la seconda onda si propaga nel verso positivo dell'asse x con equazione

$$\xi_2(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$$

L'equazione complessiva dell'onda si ottiene sommando le due

$$\xi(x,t) = \xi_1(x,t) + \xi_2(x,t) = A \left[ \sin(kx + \omega t) + \sin(kx - \omega t) \right]$$

$$prostaferesi: \quad \sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\xi(x,t) = 2A\sin(kx)\cos(\omega t)$$
(26)

L'equazione rappresenta un'oscillazione armonica semplice di pulsazione  $\omega$  e con **ampiezza che** dipende dalla posizione; come ci aspettavamo nell'equazione non compare il termine  $kx \pm \omega t$  proprio perché l'oscillazione non si propaga. Troviamo i massimi e i minimi ponendo

$$\sin(kx) = \pm 1 \qquad \rightarrow \qquad kx = \frac{1}{2}\pi + m\pi \qquad \rightarrow \qquad \frac{2\pi}{\lambda}x = \frac{\pi}{2}(1+2m) \qquad \rightarrow$$

$$\mathbf{Ventri:} \qquad x = \frac{\lambda}{4}(1+2m) \qquad m = 0, 1, 2, \dots$$
(27)

invece i nodi li troviamo ponendo

$$\sin(kx) = 0$$
  $\rightarrow$   $kx = m'\pi$   $\rightarrow$   $\frac{2\pi}{\lambda}x = m'\pi$   $\rightarrow$  Nodi:  $x = \frac{\lambda}{2}m'$   $m' = 0, 1, 2, \dots$  (28)

## 3.1 Corda tesa con due estremi fissi

Supponiamo di avere una corda vibrante di lunghezza L con nodi nei punti di coordinate x=0 e x=L. Vediamo come fissata una lunghezza L della corda, in questa possono aver luogo soltanto le onde stazionarie di lunghezza d'onda  $\lambda_m$  e frequenza  $f_m$ : dalla 28 si ha che i nodi, in x=0 e x=L, sono descritti da

$$x = \frac{\lambda}{2}m \quad \to \quad \begin{cases} 0 = \frac{\lambda}{2}m \\ L = \frac{\lambda}{2}m \end{cases}$$
dalla seconda: 
$$\to \quad \lambda = \frac{\lambda_m}{m} = \frac{2L}{m}$$
 (29)

Ricaviamo invece la frequenza dalla sua normale espressione utilizzando la 3 per la velocità:

$$f_m = \frac{v}{\lambda_m} = \frac{\sqrt{\frac{T}{\mu}}}{2\frac{L}{m}} \quad \to \quad f_m = \frac{\boldsymbol{m}}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

In una corda tesa esiste dunque una serie discreta di lunghezze d'onda e frequenze detta serie armonica in cui la frequenza più bassa  $f_1$  è chiamata frequenza fondamentale o prima armonica, tutte le altre sono dette armoniche superiori

-Modo della corda

Viene chiamato **modo** della corda una particolare onda stazionaria con tot nodi. Una coda ha pertanto  $\infty^1$  modi discreti. Un particolare modo può essere eccitato pizzicando opporunamente la corda oppure per mezzo di un diapason.

Nel caso del diapason: se questo è posto su un estremo della corda così da fungere da nodo, genera un'onda che arrivata all'estremo opposto si andrà a riflettere tornando dal diapason per poi rifletersi nuovamente, tutto questo in un certo tempo t che possiamo trovare: sappiamo che l'onda viaggia a velocità v e deve percorrere un tratto lungo 2L, quindi

$$t = \frac{2L}{v}$$

dalla 29 sappiamo che  $2L = \lambda m$ 

$$t = \frac{\lambda m}{v}$$

e sappiamo che il periodo è il tempo impiegato a percorrere una lunghezza d'onda:  $T=\frac{\lambda}{n}$ 

$$t = mT$$

quindi l'onda viene riflessa in un tempo multiplo del periodo e perciò l'onda sarà **in fase** con la crestà dell'onda che il diapason emette al tempo t+mT creando un fenomeno di **risonanza**. L'oscillazione tende quindi ad aumentare e il limite a questo aumento è solo posto a fenomeni di smorzamento dati da vincoli non ideali e attriti.

Nel caso in cui non fosse soddisfatt<br/>ta la 29, e quindi non si possa esprimere  $2L = \lambda m$  si stabilisce un'onda risultante di tutte le onde che hanno origine nelle varie riflessioni la cui ampiezza coincide con quella del diapason.

## 3.2 Corda tesa con un estremo fisso

La condizione da soddisfare per avere onde stazionarie stabili in una corda con un estremo libero è imporre che une dei due estremi rimanga fisso (nodo), e che l'altro sia un ventre:

Ventre: 
$$x = \frac{\lambda}{4}(1+2m) \rightarrow L = \frac{\lambda}{4}(1+2m) \rightarrow$$

$$\lambda = \lambda_m = \frac{4L}{1+2m}$$
(30)

come nel caso a due estremi fissi ricaviamo la frequenza:

$$f_m = \frac{v}{\lambda_m} = \frac{\sqrt{\frac{T}{\mu}}}{\frac{4L}{1+2m}} \longrightarrow$$

$$f_m = \frac{1+2m}{4L} \sqrt{\frac{T}{\mu}} \tag{31}$$

Come prima se poniamo un diapason sull'estremo fisso si hanno le condizioni di risonanza: l'onda che arriva all'estremo libero viene riflessa senza capovolgersi, arrivata al diapason si capovolge e torna verso l'estremo libero; vediamo quanto impiega l'onda a percorrere la corda:

$$t = \frac{2L}{v}$$

dalla 30 sappiamo che  $2L = \frac{1+2m}{2}\lambda$ 

$$t = \frac{1+2m}{2v}\lambda = \frac{1+2m}{2}\frac{\lambda}{v}$$

e poiché il periodo è il tempo impiegato a percorrere una lunghezza d'onda:  $T=\frac{\lambda}{n}$ 

$$t = \frac{1 + 2m}{2}T$$

Anche in questo caso l'onda impiega un tempo proporzionale al periodo nonm ho ben capito. riguarda questa parte sulle slide

## 3.3 Onde stazionarie in una colonna di gas

Andiamo a considerare, in una canna di un organo per esempio, un'onda di pressione e una di spostamento. Se la canna è aperta in entrambi gli estremisi realizzano le stesse condizioni per la pressione e per lo spostamento, in sostanza la condizione è equivalente alla corda con due estremi fissi.

Se invece un estremo è chiuso, nel punto di chiusura si avràun ventre di pressione (che sale) e un nodo di spostamento (l'aria si ferma); la situazione è quindi analoga a quella di una corda con un estremo fisso e uno libero.

#### riporta calcoli

#### 3.4 Timbro

Uno strumento fornisce un massimo di potenza quando la frequenza di eccitazione coincide con una delle frequenze della serie armonica. Il fenomeno elle riflessioni multible esalta le frequenze della serie armonica e smorza tute le altre che risultano quasi assenti. Perciò comprendiamo come la stessa nota con frequenza fondamentale  $f_1$  abbia una composizione armonica che dipende dallo strumento, proprio perché ogni strumento fornisce frequenze di eccitazioni differenti.

Timbro

La composizione armonica di una nota dipendente dallo strumento e dalla particolare frequenza di eccitazione è chiamata **timbro** 

# 4 Fluidi

#### 4.1 Pressione

Poiché non possiamo parlare di forza applicata in un punto del fluido andiamo a considerare un elemento infinitesimo di massa dm e volume dV e andiamo a distinguere le forze agenti su di esso. Distinguiamo le **forze di volume**, ovvero tutte quelle forze proporzionali a dV, e **forze di superficie** porporzionali a dS. Nel caso delle forze di superficie è bene caratterizzarle come somma di un termine normal a S e uno parallelo; noi consideriamo il fluido in equilibrio quindi il termine parallelo è nullo.

Forze di volume: 
$$dF_V = dma_z = \rho dV a_z$$
  
Forze di superficie:  $dF_{S\perp} = \rho dS$ 

Le forze di superficie si riducono quindi alla sola componente perpendicolare e sono caratterizzate dalla pressione. La pressione che funge da coefficiente alla superficie non ha caratteristiche direzionali, è funzione scalare del punto che si considera e non dipende deall'orientazione della superficie.

## inserire grafici

$$CH = AH\cos(\theta)$$

$$BH = AH\sin(\theta)$$

$$p_A = \frac{F_A}{AH}$$

$$\begin{cases} F_C = F_A\cos(\theta) \\ F_B = F_A\sin(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} p_C = \frac{F_C}{CH} = \frac{F_A\cos(\theta)}{AH\cos(\theta)} = \frac{F_A}{AH} \\ p_B = \frac{F_B}{BH} = \frac{F_A\sin(\theta)}{AH\sin(\theta)} = \frac{F_A}{AH} \end{cases}$$

$$\implies p_A = p_B = p_C = \mathbf{p}$$

Quindi la pressione è una quantità scalare e il suo valore dipende in generale dalla posizione del punto ma non dalla direzione.

## Equilibrio statico di un fluido

La condizione di equilibrio è che la somma di tutte le forze di volume e di superficie si annulli

$$\overrightarrow{F}_{Vtot} + \overrightarrow{F}_{Stot} = 0$$

Considero solo le forze dovute ad un'accelerazione lungo l'asse z

Forze di volume: 
$$dF_V = dma_z = \rho a_z dV$$

Forze di superficie: 
$$dF_{S\perp}=p(z)dS-p(z+dz)dS$$
  $=p(z)dS-p(z)dS-p(dz)dS$  inserire grafici  $=-\frac{\partial p}{\partial z}dzdxdy$   $=-\frac{\partial p}{\partial z}dV$ 

Quindi per soddisfare la condizione di equilibrio deve valere

$$\rho a_z dV - \frac{\partial p}{\partial z} dV = 0 \quad \to$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = \rho a_z$$
(32)

che se estendiamo su tutte e tre le dimensioni diventa

$$\overrightarrow{\nabla}p = \rho \overrightarrow{a} \tag{33}$$

Quindi la pressione aumenta lungo il verso positivo della forza (determinata dall'accelerazione  $a_*$ ). La forza di volume tende infatti a spostare il volumetto determinando una **reazione** del fluido che si manifesta come una variazione di pressione. Notare l'analogia della pressione con la tensione in un filo massivo.

Si ottiene inoltre che la pressione è uniforme solo quando  $\rho a=0$  che sulla terra sembrerebbe non poter mai essere verificata data l'accelerazione di gravità. Tuttavia per densità molto basse o volumi molto piccoli la pressione può essere considerata uniforme.

Se la forza di volume agente sul fluido è conservativa il lavoro compiuto non dipende dal particolare percorso seguito, ma solo dalle coordinate dal punto iniziale e finale; inoltre vale

$$\overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a} = -\overrightarrow{\nabla}E_p$$

perciò si può esprimere la 33 come  $-\rho$  per il gradiente dell'energia potenziale per unità di massa

$$\overrightarrow{\nabla}p = -\rho \frac{\overrightarrow{\nabla}E_p}{m}$$

$$\overrightarrow{\nabla}p = -\rho \overrightarrow{\nabla}E_{p,m}$$
(34)

Infatti le superfici isobariche coincidono con quelle equipotenziali, quindi le variazioni di pressione e di energia potenziale sono le stesse ovunque nel passaggio da una superficie equipotenziale ad un'altra.

Se espelicitiamo i due nabla otteniamo l'espressione della variazione infinitesima di pressione:

$$\left[ \left| \overrightarrow{\nabla} p \right| = \left| \frac{dp}{ds} \right| \right] \qquad \left[ \left| \overrightarrow{\nabla} E_{p,m} \right| = \left| \frac{dE_{p,m}}{ds} \right| \right]$$

$$|dp| = -\rho |dE_{p,m}|$$

quindi se lungo una superficie isobarica e equipotenziale si hanno pressione ed energia potenziale costanti, anche la densità lo è. Pertanto in un fluido sottoposto a forze conservative la **variazione** di densità segue geometricamente qualla di pressione e di energia potenziale.

#### Lavoro della pressione

Nel caso di equilibrio statico non ci sono spostamenti di conseguenza il lavoro è nullo. Nel caso di non equilibrio invece, considerando una situazione semplice di una forza verticale ortogonale alla superficie:

$$dW = dFdh = pSdh = dpdV$$

$$W = \int pdV \tag{35}$$

## Equilibrio in presenza di forza peso

Applichiamo i risultati ottenuti precedentemente. In questo caso abbiamo come accelerazione  $a_z = -g$ , quindi secondo la 33 la pressione **varia solo lungo l'asse z**. Esplicitiamo i due gradienti così da esplicitare la 34:

$$\nabla p_z = \frac{dp}{dz}$$

$$\nabla E_{p,m,z} = \frac{dE_{p,m}}{dz} = g$$

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

$$\int_{p_1}^{p_2} dp = -\rho g \int_{z_1}^{z_2} dz$$

$$p_2 - p_1 = -\rho g (z_2 - z_1)$$

Quindi se la densità è costante, la pressione in un fluido in equilibrio sotto l'azione della forza di gravità varia secondo la **legge di Stevino**  $(p_2 = p_0 e z_2 = 0 e z_1 = -h)$ 

$$p(h) = p_0 - \rho g h \tag{36}$$

# 4.2 Principio di Archimede

Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta verticale verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato

$$\overrightarrow{F}_A = -\rho V \overrightarrow{g} \tag{37}$$

Se andiamo a considerare un corpo di massa  $m'=\rho'V$  immerso in un fluido, la risultante delle forze su di esso vale  $\overrightarrow{F}_V+\overrightarrow{F}_p$ 

-mg+

# 4.3 Liquido in rotazione

# 4.4 Moto di un fluido

Teorema di Bernoulli

Moto laminare

Moto turbolento

# 4.5 Portanza

# 4.6 Fenomeni di superficie

# 5 Termodinamica

Inserire piccolo riassunto pagina 426

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

#### 5.1 Termometria

Chiamiamo sistema termodinamico una porzione del mondo costituita da una oo più parti assimilabile a un sistema continuo macroscopicamente costituito da un numero di elementi pari a  $N_A = 6.0221 \cdot 10^{23}$ . L'oggetto di studio saranno le proprietà fisiche macroscopiche e le loro varzioni, trasformazioni del sistema e scambi energetici.


Quando si parlerà di **ambiente** si intenderà un insieme di una o più parti con cui il sistema termodinamico può interagire. L'ambiente quindi **contribuisce** in generale **a determinare le caratteristiche fisiche mascroscopiche del sistema**.

Distinguiamo:

- 1. Sistma aperto se avvengono scambi di energia e materia con l'ambiente;
- 2. Sistma chiuso se avvengono solo scambi di energia con l'ambiente;
- 3. **Sistma isolato** se non avvengono scambi con l'ambiente.

L'insieme (sistema + ambiente) è detto universo termodinamico

Variabili termodinamiche Al fine di descrivere il nostro sistema termodinamico viene utilizzato un numero ridotto di variabili termodinamiche, ovvero grandezze fisiche direttamente misurabili. Le distinguiamo in estensive ed intensive:



In base al sistema termodinamico in esame saranno necessarie certe variabili termodinamiche; per esempio per descrivere lo stato di un gas ideale ne sono necessarie 3 pVT poiché legate dall'equazione di stato pV = nRT in cui due sono variabili e una dipendente dalle 2.

Osservazione La definizione si stato termodinamico è concettualmente diversa da stato meccanico. Uno stato meccanico presuppone la conoscenza di posizione e velocità degli n corpi interessati, lo stato termodinamico invece, data l'elevato numero di elementi n non permette ciò, anzi, ad uno stato termodinamico possono essere associti più stati meccanici.

#### Equilibrio termico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Ora precisiamo il concetto di equilibrio termico. Presi due sistemi A e B con rispettive temperature  $T_A$  e  $T_B$ , i sistemi si dicono in **equilibrio termico** se hanno la stessa temperatura,  $T_A = T_B$ 

-Temperatura

La temperatura è l'indice dell'equilibrio termico tra due sistemi.

Per portare due sistemi all'equilibrio termico bisogna porre questi in **contatto termico** tramite una parete. Se questa parete porta i due sistemi in equilibrio termico, allora prende il nome di **parete diatermica**, se no **parete adiabatica**. Nella pratica la parete adiabatica e un caso ideale limite.

-Sistema adiabatico

Un sistema è definito adiabatico se è circondato da pareti adiabatiche. Un sistema adiabatico non può essere messo in contatto termico con un'altro sistema o con l'ambiente. Una parete è sempre necessaria per evitare il contatto termico.

In generale per il contatto termico non per forza deve entrare in gioco una parete; due solidi a contatto o due fluidi immiscibili non ne hanno bisogno; la parete è necessaria in casi come il contenimento di un gas.

-Definizione operativa di temperatura

Per prima cosa occorre identificare un fenomeno fisico che dipenda dalla temperatura  $\theta$  e una grandezza X che lo caratterizzi. X è detta **caratteristica termometrica** e la temperatura funzione di X è detta **funzione termometrica**  $\theta(X)$ .

Il dispositivo in cui avviene il fenomeno e che fornisce il valore della caratteristica termometrica è indicato come **termometro**.

Termometro

#### Fenomeno

Caratteristica termometrica X

a liquido a resistenza a qas a volume costante dilatazione termica di un liquido variazione della resistenza elettrica variazione della pressione

lunghezza della colonna di liquido resistenza elettrica pressione

Nonostante i nostri termometri mostrano una variazione di temperatura lineare, la dipendenza  $\theta(X)$  non lo è (talvolta non è neanche monotona). Nella pratica i termometri vengono utilizzati in intervalli di temperatura nei quali la dipendenza può essere **approssimata con un andamento lineare** 

$$\theta(X) = aX$$
 a costante

E' essenziale che il sistema di cui noi andiamo a misurare la temperatura sia riproducibile con facilità, per questo si definisce un **punto fisso**, un valore arbitrario associato al sistema in condizioni di equilibrio facilmente riproducibili. Il punto fisso campione scelto è il **punto triplo dell'acqua**: stato in cui ghiaccio e acqua e vapor d'acqua saturo sono in equilibrio; a questo stato è stata assegnata la temperatura arbitraria di

$$T_{pt} = 273.16 \,\mathrm{K}$$

Da questa possiamo ricavare la **temperatura empirica** di un termometro:

1. Si tara il termometro mettendolo in contatto termico con una cella al punto triplo dell'acqua; il termometro, raggiunto l'equilibrio, darà il valore  $X_{pt}$ 

$$\theta(X_{pt}) = aX_{pt} = 273.16$$

2. Si pone poi il termometro a contatto con il sistema a temperatura incognita; all'equilibrio il termometro fornirà il valore X

$$\theta(X) = aX = \frac{aX_{pt}X}{X_{pt}} = \frac{\theta(X_{pt})X}{X_{pt}} = \frac{273.16X}{X_{pt}}$$

$$\theta(X) = T = 273.16 \frac{X}{X_{nt}} [K]$$
 (38)

Da cui troviamo anche che la costante a vale  $a = 273.16/X_{pt}$ .

Termometri diversi forniscono sempre letture diverse qando in equilibrio termico con lo stesso stato di un sistema anche se tarati per costruzione al punto triplo dell'acqua (mio guess: cambierà il tipo di andamento, forse non più lineare).

## Termometro a gas

## inserire grafici

inserire grafici

Si usa come caratteristica termometrica la pressione: come prima si misurerà la pressione al punto triplo

$$T_{pt} = Cp_{pt}$$

dalla quale ricaviamo la temperatura ([!] non è una definizione accurata [!])

$$T = T_{pt} \frac{p}{p_{pt}} = 273.16 \frac{p}{p_{pt}} \text{K}$$

Come si può vedere dal grafico diminuendo la pressione nel bulbo le temperature dei gas tendono ad assumere valori uguali. Quindi posso dire che la **pressione** è una **buona caratteristica temometrica** solo quando è **bassa**. Quindi il termometro a gas è un buono strumento solo quando il gas è in **condizioni ideali**.

$$T = T_{pt} \frac{p}{p_{pt}} = (273.16 \,\mathrm{K}) \lim_{p \to 0} \left(\frac{p}{p_{pt}}\right)$$

## Dilatazione termica

Il volume di un corpo, a pressione costante, aumenta al crescere della temperatura. Presa una sbarra di lunghezza L a temperatura T dopo una variazione di temperatura  $\Delta T$  si ha

$$L + \Delta L = L + \alpha L \Delta T$$

$$\frac{\Delta L}{L} = \alpha \Delta T$$

con  $\alpha$  coefficiente di dilatazione lineare medio della sostanza. Nel caso di un oggetto isotropo, per la dilatazine volumica si ha

$$V + \Delta V = (L_1 L_2 L_3) + (\alpha L_1 \Delta T) (\alpha L_2 \Delta T) (\alpha L_3 \Delta T) = V + V(\alpha \Delta T)^3 \approx V + V(3\alpha \Delta T)$$

$$\frac{\Delta V}{V} = 3\alpha \Delta T$$

## 5.2 Esperimenti di Joule

Joule condusse una serie di esperimenti sugli **effetti termici del lavoro meccanico** (attraverso un mulinello, una resistenza, un pistone, dei blocchi strofinati). Nelle varie esperienza il sistema costituito dall'acqua e dal dispositivo meccanico o elettrico è racchiuso entro **pareti adiabatiche**. Il risultato ottenuto è che

il **lavoro** speso a parità di massa d'acqua è sempre **proporzionale alla variazione di temperatura** dell'acqua con la stessa costante di proporzionalità.

$$W_{ad} = C\Delta T$$

In analogi acon la definizione di energia potenziale per le forze conservative, introduciamo il concetto di **energia interna**, energia che dipende solo dallo stato del sistema (cioè dalle sue coordinate termodinamiche):

$$W_{ad} = -\Delta U$$

- convenzione-

Se il sistema fornisce lavoro all'esterno il lavoro è assunto positivo, se il sistema riceve lavoro dall'ambiente allora il lavoro è assunto negativo.

Lo stesso incremento di temperatura è ottenibile senza compiere lavoro meccanico mediante uno **scambio di calore**, per esempio immergendo un corpo più caldo. Possiamo ottenere lo stesso cambiamento dello stato termodinamico dell'acqua, segnalato dalla stessa variazaione di temparatura per il quale il sistema va ad aumentare la sua energia interna secondo

$$Q = \Delta U$$

dove Q rappresenta il calore scambiato senza lavoro esterno. Da questa otteniamo che

$$Q = \Delta U = -W$$

$$Q = -W_{ad} \tag{39}$$

Esiste quindi un particolare scambio di energia che non comporta movimenti macroscopici al quale si dà il nome di **scambio di calore**.

#### Primo principio della termodinamica

Se il sistema compie una trasformazione da uno stato A ad uno stato B, scambiando calore e lavoro con l'ambiente, Q e W dipendono dalla particolare trasformazione che congiunge i due stati termodinamici mentre la differenza Q-W risulta indipendente dalla trasformazione.

Si può quindi scrivere che la differenza di energia interna

$$U_B - U_A = \Delta U$$

è uguale alla differenza Q-W:

$$\Delta U = Q - W \tag{40}$$

## inserire grafici

#### Energia interna

Esiste quindi una funzione di stato **energia interna** le cui variazioni misurano gli scambi di energia con l'esterno durante una trasformazione. Quando si fornisce energia a un sistema questa resta immagazzinata sotto forma di energia interna e può essere poi riutilizzata.

Da notare che l'energia interna non indica l'energia cinetica del sistema, o la sua energia potenziale, bensì energià legata a **proprietà interne del sistema** come moto molecolare o forze intermolecolari, infatti lo scambio di quest'energia può avvenire non solo tramite lavoro, ma anche sotto forma di **scambio di calore**, riconducibile a fenomeni meccanici microscopici.

Spesso è utile considerare trasformazioni con variazioni infinitesime del tipo

$$dQ = dU + dW$$

dove però dU è un differenziale esatto perché come abbiamo detto prima la differenza di energia interna è indipendente dalla trasformazione, e dQ e dW non sono differenziali esatti poiché questi dipendono da come si è svolta la trasformazione e quindi non posso essere espressi come differenza dei valori di una funzione di stato.

## 5.3 Trasformazioni termodinamiche

I valori di calore e lavoro Q e W possono essere calcolati direttamente solo in casi specifici se si conoscono le loro espressioni analitiche dal momento che cambiano con la trasformazione. Se conosciamo le espressioni di  $\Delta U, Q, W$  in funzione delle coordiante termodinamiche

$$\Delta U = Q - W$$

diventa un'equipa di le coordinate termodinamiche durante la trasformazione, quindi diventa l'equazione della trasformazione.

Prima di distinguere tre tipi di trasformazioni facciamo qualche osservazione.

#### 1. corpi a contatto

Prendiamo due corpi a temperature  $T_1$  e  $T_2$  i poniamoli in contatto termico in un contenitore adiabatico. Tra di essi avviene uno scambio di calore fino a che raggiungono l'equilibrio termico. Durante il processo c'è sempre una differenza di temperatura finita, quindi durante la trasformazione **non c'è mai equilibrio termico**.

#### -2. attrito

Preso un cormpo con velocità inizial v frenato da una forza d'attrito. L'energia cinetica diminuisce e contemporaneamente la temperatura delle superfici a contatto, del corpo e del piano, aumenta. Anche se assumessimo che questo processo avvenga in un tempo molto breve così da poter essere pensato adiabatico, alla fine i corpi cederebbero calore all'ambiente raggiungendo l'equilibrio termico.

Quindi nella prima fase non c'è equilibrio meccanico:  $W = -\Delta U = \Delta E_k$ , l'energia cinetica decresce quindi l'energia interna cresce. Nella seconda fase invece non c'è equilibrio termico:  $\Delta U = Q$  dove Q è ceduto all'ambiente quindi U decresce. Durante il processo quindi tutti gli stati intermedi sono di non equilibrio.

- 1. Trasformazioni adiabatiche: una qualsiasi trasformazione in cui Q=0 (si ottiene per trasformazioni veloci) e quindi  $\Delta U=-W$ . Il sistema non scambia calore con l'ambiente, ossia è isolato termicamente. Sperimentalmente si ottengono le condizioni adiabatiche chiudendo il sistema in un contenitore con pareti adiabatiche. Proprio per questo isolamento il sistema non può raggiungere l'equilibrio termico.
- 2. **Trasformazioni reversibili**: avvengono attraverso stati di eqwuilibrio e in assenza di qualsiasi forza dissipativa. Sono utili perché possono essere arrestate in qualunque stato intermedio e se ne può invertire il verso variando di poco le condizioni esterne.
- 3. **Trasformazioni irreversibili**: avvengono attraverso stati di non equilibrio e/o in presenza di forze dissipative.

#### 3. equilibrio

Prendiamo una vasca d'acqua con all'interno un contenitore di gas. Le pareti del contenitore sono diatermiche quindi il gas è in equilibrio termico a temperatura costante T. Si può espandere lentamente il contenitore muovendo una parete con una forza che sia sempre uguale e contraria a quella di pressione così da ottenere anche l'equilibrio meccanico.

In questo caso tutti gli stati intermedi si possono considerare di equilibrio. Ciò può avvenire solo se si opera una trasformazione **quasi-statica**, ovvero: prima di procedere a una trasformazione infinitesima di stato si attende il ristabilirsi dell'equilibrio nella nuova condizione. ([!] La lentezza delle trasformazioni è condizione solo necessaria e non sufficiente. Vediamo come nel caso 1 si otterrebbero sempre stati intermedi di non equilibrio [!])

#### 5.4 Calorimetria

Abbiamo visto dal primo teorema della termodinamiche che lo scambio di calore Q comporta una variazione di energia interna  $\Delta U$  e uno scambio di lavoro W secondo la legge

$$\Delta U = Q - W$$

Per semplicità andremo a studiare scambi di calore tra corpi solidi o liquidi andando a trascurare eventuali dilatazioni e di conseguenza il lavoro meccanico.

In un contenitore adiabatico poniamo due corpi a temperature  $T_1$  e  $T_2$  a contatto in modo che cedano calore Q fino ad arrivare all'equilibrio termico  $T_e$ . Ognuno dei due corpi avrà una variazione della temperatura  $T_e - T_i$ . Il sistema non scambia lavoro o calore con l'ambiente pertanto l'energia interna resta costante. Andando ad analizzare le energie interne ai due corpi, dovendo essere  $\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$  abbiamo  $\Delta U_1 = -\Delta U_2$ ; inoltre poiché non è stato compiuto un lavoro meccanico varrà  $Q_1 = -Q_2$ : il calore ceduto dal corpo è uguale in modulo a quello assorbito dall'acqua.

Dalle misure si trova che esiste (nel limite di piccole variazioni di temperatura) **proporzionalità** tra il **calore scambiato** da un corpo, la **massa** del corpo stesso e la **variazione di temperatura**:

$$Q = m\mathbf{c}(T_f - T_i)$$

dove c è il calore specifico caratteristico del corpo (osserviamo che il calore Q è una grandezza estensiva mentre il calore specivico c intensiva).

Poiché deve valere  $Q_1 = -Q_2$  vale

$$m_1c_1(T_e - T_1) = -m_2c_2(T_e - T_2)$$

dalla quale note 3 su 4 variabili si può ricavare la quarta. Nel caso in cui non si possa assumere che il calore specifico sia praticamente costante bisogna scrivere

$$Q = \int dQ = m \int_{T_i}^{T_f} c(T)dT \tag{41}$$

#### Calore specifico

Calore specifico

Il calore specifico rappresenta il calore che occorre per scambiare con l'unità di massa di una data sostanza a temperatura T per farne variare la temperatura di  $1\,\mathrm{K}$ .

Il calore specifico è una grandezza intensiva caratteristica della sostanza.

Capacità termica

La capacità termica rappresenta il **calore da scambiare** per farne variare la temperatura di  $1\,\mathrm{K}$ .

$$C = mc$$

Per variazioni infinitesime

$$dQ = mcdT \rightarrow c = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT}$$

Spesso si preferisce far riferimento al calore scambiato daun certo numero di moli di sostanza, pertanto si definisce anche il **calore specifico molare** 

$$c = \frac{1}{n} \frac{dQ}{dT}$$

-precisazioni

E' però necessaria una precisazione riguardo le definizioni di calore specifico. Quando la trasformazione avviene in assenza di lavoro scambiato con l'ambiente dW=0 e dQ=dU pri cui

$$c = \frac{1}{m} \frac{dU}{dT} \qquad c = \frac{1}{n} \frac{dU}{dT} \tag{42}$$

equazioni che valgono solo quando il lavoro è nullo. Se però è compiuto lavoro esterno il calore scambiato dipende dalla trasformazione e è possibile definire diversi calori specifici per una stessa sostanza.

#### Misura del calore specifico

Si può effettuare la amisura del calore specifico di un corpo tramite il **calorimetro di Regnault**. In un contenitore adiabatico si ha un recipiente pieno d'acqua a temperatura  $T_2$  con immerso un termometro e un agitatore. Si immerge quindi un corpo a temperatura  $T_1 > T_2$  e di calore specifico incognito  $c_x$ . Raggiunto l'equilibrio a temperatura  $T_e$  il bilancio dei calori scambiati in modulo sarà

$$m_x c_x (T_1 - T_e) = (C_1 + C_2)(T_e - T_2)$$

dove il primo termine è il calore ceduto dal corpo e il secondo il calore assorbito dal calorimetro.

$$c_x = \frac{(C_1 + C_2)(T_e - T_2)}{m_x(T_1 - T_e)}$$

Naturalmente la misura non potrà essere più precida dell'1% in quanto è impossibile ottenere un perfetto isolamento termico, inoltre la capacità termica del termometro deve essere adeguatamente piccola in modo da minimizzare lo scambio di calore tra corpo e termometro.

### temp di Debye e legge di Dulong-Petit

#### Processi isotermi: cambiamenti di fase

Si osserva che i cambiamenti di fase sono accompagnati da scambi di calore, più precisamente si tratta di quantità di calore  $\lambda$  ben definite dette **calori latenti**. Il calore richiesto per il cambiamento di fase da un corpo di massa m è

$$Q = m\lambda \tag{43}$$

La caratteristica importante dei cambiamenti di fase è di essere trasformazioni **praticamente reversibili**. ([!] Il calore latente non ha un valore fisso. Per esempio nel caso dell'evaporazione è funzione della temperatura[!]).

#### Sorgenti di calore

-Sorgente di calore

Si definisce **sorgente di calore** un corpo con capacità termica praticamente infinita e quindi con la proprietà di poter scambiare calore restando a temperatura costante

Grandi masse d'acqua o aria possono essere considerate sorgenti di calore; corpi meno massivi lo possono essere per tempi molto brevi.

Proprio per la loro caratteristica di rimanere a temperatura costante, se un corpo è messo a contatto con una sorgente e la differenza di temperatura è finita, **non può esserci equilibrio termico** durante lo scambio. Può esserci l'equilibrio solo se si mantiene il corpo a contatto con la sorgente abbastanza a lungo (oppure se la differenza di temperatura durante lo scambio è infinitesima).

### 5.5 Trasmissione del calore

#### Conduzione

Prendiamo un corpo esteso in cui la temperatura non sia uniforme e tracciamo le **superfici isoterme** dove la funzione  $T(x, y, z) = \cos t$ , diciamo che la superficie  $S_1$  ha temperatura  $T_1$  e così via.

Se dS è un elemento della superficie isoterma, il calore che fluisce attraverso dS nel tempo dt è

$$dQ = -\mathbf{k} \frac{dT}{dn} dS dt \tag{44}$$

 $\boldsymbol{k}$  è la conduttività termica del materiale e dipende dal materiale e dalla temperatura (dipendenza marcata nei metalli dove k cresce al decrescere della temperatura). Invece essendo  $\frac{dT}{dn}$  il gradiente di temperatura ortogonale a dS diretto verso temperature crescenti, il — davanti a tutto indica che il flusso di calore è opposto al verso del gradiente di temperatura:

definiamo  $J_U$  il flusso di calore per unità di superficie

$$J_U \equiv \frac{\Delta Q}{\Delta S \Delta t} = -k \frac{dT}{dn}$$

che in forma vettoriale si può scrivere

$$\overrightarrow{J}_U = -k \overrightarrow{\nabla} T \tag{45}$$

Vediamo come usare in pratica la 44: consideriamo una parete piana indefinita **diatermica** di spessore s posta tra due ambienti a temperature  $T_1$  e  $T_2$ . Andiamo ad analizzare una sezione della parete superficie dS in x attraverso la quale viene fornito il calore  $dQ_1$  alla massa dm; intanto dm attraverso dS in x + dx cede il calore  $dQ_2$ . Gli scambi di calore saranno quindi:

$$dQ_1 = -k \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_x dS dt$$

$$dQ_2 = -k \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{x+dx} dS dt$$

che tramite uno sviluppo di Taylor al primo membro

$$f(x) = f(x_0) + f'(x)(x - x_0)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{x+dx} = \left(\frac{\partial T}{\partial (x+dx)}\right)_{x+dx} + \left(\frac{\partial^2 T}{\partial (x+dx)^2}\right)_{x+dx} (x-x+dx)$$

$$= \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_x + \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\right)_x dx$$

$$\rightarrow dQ_2 = -k \left[ \left( \frac{\partial T}{\partial x} \right)_x + \left( \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right)_x \right] dx dS dt$$

Complessivamente dm assorbe il calore  $dQ_1$  da sinistra e cede  $dQ_2$  a destra, per cui assorbe

$$dQ_1 - dQ_2 = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} dS dx dt$$

quindi ricordando che per variazioni infinitesime vale

$$dQ = dmcdT = \rho dS dx cdT$$

troviamo che

$$k\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}_x \frac{dSdx}{dt} = \rho \frac{dSdx}{dt} cdT$$

ottenendo la legge che regola la variazione di temperatura in funzione del tempo e della posizione della parete (con  $T(x=0)=T_1$  e  $T(x=s)=T_2$ )

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \rho \frac{c}{k} \frac{\partial T}{\partial t} \tag{46}$$

A regime

Arrivati alla temperatura di regime e una volta che la temperatura di ciascun punto ha raggiunto un valore stazionario **costante nel tempo** si annulla la derivata temporale e di conseguenza anche la derivata seconda spaziale:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad T(x) = \alpha + \beta x$$

imponendo

$$T(0) = T_1 = \alpha$$

$$T(s) = T_2 = \alpha + \beta s = T_1 + \beta s$$

$$\beta = \frac{T_2 - T_1}{s}$$

possiamo riscrivere l'andamento della temperatura come

$$T(x) = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{s}x$$
  $|\overrightarrow{\nabla}T| = \frac{T_1 - T_2}{s}$ 

che mostra come la temperatura decresca linearmente partendo dal valore massimo (x = 0) $T_1$  fino al valore minimo (x = s)  $T_2$ .

Prima avevamo definito il il calore che flusice attraverso una superficie dS in un tempo dt come

$$dQ = -k\frac{dT}{dn}dSdt$$

dalla quale ricaviamo che, nel nostro caso, attraverso dS flusice il calore

$$Q = k \frac{T_1 - T_2}{s} St$$

([!] In **regime stazionario** il calore che entra nella parete dal lato ad alta temperatura è uguale al calore che esce dal lato a assa temperatura. C'è solo flusso di energia e nessuna cessione alla parete [!]).

**Equazione di continuità** Presa una superficie orientata  $\Sigma$  in un mezzo non in equilibrio termico di volume V, in assenza di sorgenti di calore in V il calore che esce per unità di tempo da V attraverso  $\Sigma$  è uguale a meno la variazione per unità di tempo del calore contenuto in V:

$$\int_{\Sigma} \overrightarrow{J}_{U} \cdot \hat{n} dS = -\frac{d}{dt} \int_{V} \mathbf{q} dV = -\int_{V} \frac{\partial q}{\partial t} dV$$

oc<br/>n $\boldsymbol{q}$ energia termica per unità di volume.

Se andiamo a riscriverla in forma differenziale otteniamo

$$\overrightarrow{J}_U \cdot \hat{n}dS = -\frac{\partial q}{\partial t}dV$$

e quindi come per i fluidi ()

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{J}_U = 0 \tag{47}$$

inserire grafici

## Convezione

La connduzione termica nei fluidi è difficile da osservare perché in essi avviene un altro fenomeno di trasmissione del calore: la convezione.

Riscaldando un fluido la parte più vicina alla sorgente di calore si scalda prima dilatandosi. Le parti di fluido più calde risentono quindi di una spinta di Archimede maggiore e tendono a spostarsi verso l'alto generando correnti ascensionali che fanno avvicinare le parti di fluido più fredde alla sorgente.

#### Irraggiamento

L'energia emessa sotto forma di onde elettromagnetiche in unità di tempo è descritta dalla **legge** di Stefan-Boltzman come

$$\varepsilon = \sigma e T^4 \tag{48}$$

dove  $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{J}}{\text{sm}^2 \text{K}^4}$  è una costante universale ed e è l'**emissività** che varia tra 0 e 1: 0 per le pareti riflettenti, 1 per le cosiddette superfici nere. Una superficie nera assorbe tutta l'energia che incide su di essa.

#### Calore tra solido e fluido

La trasmissione del calore tra un corpo solido a temperatura T e un fluido a temperatura  $T_0 < T$  messi a contatto tramite una superficie S è descritta dalla **legge di Newton** 

$$Q = \mathbf{h}(T - T_0)St \tag{49}$$

dove h è la conducibilità termica esterna

#### 5.6 Gas ideali e reali

Legge isoterma di Boyle

Legge isocora di Volta-Gay Lussac

Legge di Avogadro

## 5.7 Trasformazioni di un gas

Calore e energia interna del gas ideale

Relazione di Mayer

#### Trasformazioni adiabatiche

Il gas è racchiuso da pareti adiabariche e può scambiare solo lavoro con l'ambiente (tramite una parete mobile).

$$Q = 0 \quad \Rightarrow \quad W_{AB} = -\Delta U$$
$$= -nc_V T$$

$$pV = nRT \quad \Rightarrow \quad nT = \frac{pV}{R}$$

Presa una trasformazione dal punto A al punot B si avrà quindi

$$W_{AB} = nc_V(T_A - T_B) = c_v \frac{(p_A V_A - p_b V_B)}{R}$$
$$= \frac{1}{\gamma - 1} (p_A V_A - p_b V_B)$$

con

$$c_P - c_V = R$$

Trasformazioni isoterme

Trasformazioni isocore

Trasformazioni isobare