Chimica






prof. Angelo Agostino



Termodinamica Chimica



sistemi energetici



Sistema Aperto Un sistema è considerato aperto se può scambiare sia energia che materia con l'ambiente circostante.



Un sistema è considerato chiuso se può scambiare solo energia, ma non scambia materia con l'ambiente circostante.





Un sistema è considerato isolato se non vi è scambio né di energia né di materia con l'ambiente.

Sistema Isolato




termodinamica

La termodinamica è la branca della fisica che studia le trasformazioni dell'energia e il comportamento dell'energia e della materia in vari sistemi. In particolare, la termodinamica analizza i processi in cui energia sotto forma di calore e lavoro viene trasferita e trasformata tra sistemi, influenzando le condizioni fisiche, come temperatura, pressione e volume.



termochimica

La termochimica è una branca della chimica che studia le variazioni di energia, in particolare di calore, che accompagnano le reazioni chimiche e i cambiamenti di stato della materia. In altre parole, la termochimica si occupa di misurare e interpretare gli scambi di calore associati ai processi chimici e fisici, cercando di comprendere come e perché l'energia cambia durante queste trasformazioni.






funzione di stato

Le funzioni di stato sono grandezze termodinamiche che descrivono lo stato di un sistema e dipendono solo dalle condizioni attuali (o dallo stato) del sistema, e non dal percorso attraverso il quale il sistema è arrivato a quello stato. In altre parole, il valore di una funzione di stato è determinato unicamente dalle variabili che caratterizzano lo stato del sistema (come temperatura, pressione e volume) e non dalla storia o dai processi che hanno portato il sistema a quello stato.







funzione di stato








variabili di processo

Il calore (Q) fornito o lavoro (W) fatto su un sistema è POSITIVO

Il calore rimosso o lavoro fatto da un sistema è NEGATIVO

Chiaramente se un sistema guadagna una certa quantità di energia sottoforma di calore Q dal suo intorno,


la variazione sarà **+Q** per il sistema e **– Q** per l'ambiente.







variabili di processo





$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{x}$$


$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x) \, dx$$

Lavoro

Lavoro di volume

$$W = \int dW = -\int ec{F} \cdot dec{x} = -\int P_{ext} \, A \, dx = -\int P_{ext} \, dV$$

Quando il gas si espande (V_f > V_i) → W < 0 → il sistema compie lavoro
 Quando il gas viene compresso (V_f < V_i) → W > 0 → il sistema riceve lavoro



lavoro compiuto dal sistema

Angelo Agostino

variabili di processo



trasformazione isoterma

$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P_{ext} \, dV$$

- $W = -\int_{V_i}^{V_f} P_{ext} \, dV$ \Rightarrow Quando il gas **si espande** $(V_f > V_i) \Rightarrow W < 0 \Rightarrow il$ sistema compie lavoro \Rightarrow Quando il gas **viene compresso** $(V_f < V_i) \Rightarrow W > 0 \Rightarrow il$ sistema riceve lavoro

$$P = rac{nRT}{V}$$

trasformazione isoterma reversibile (gas ideali)

$$W = -\int_{V_i}^{V_f} rac{nRT}{V} \, dV$$

$$P_iV_i = nRT$$
 (isoterma)

$$W = -P_i V_i \ln \left(rac{V_f}{V_i}
ight) = -P_f V_f \ln \left(rac{V_f}{V_i}
ight)$$



variabili di processo

trasformazione isobara

$$W = -P \cdot (V_f - V_i)$$



$$PV = nRT$$

$$W = -nR(T_f - T_i)$$


$$V_f - V_i = rac{nR(T_f - T_i)}{P}$$






variabili di processo





 $Trasformazione\ isobara$

 $Trasformazione\ isoterma$





mulinello di Joule

$$W = m \cdot g \cdot h$$

W = lavoro meccanico compiuto dal peso

m = massa del corpo che scende


g = accelerazione gravitazionale

h = altezza di caduta

$$Q = m_{acqua} \cdot c \cdot \Delta T$$

 m_{acqua} = massa dell'acqua c = calore specifico dell'acqua ΔT = variazione di temperatura

$$m \cdot g \cdot h = m_{acqua} \cdot c \cdot \Delta T$$





Calore

Secondo il principio di Joule, tutto il lavoro W si trasforma in calore Q che aumenta la temperatura dell'acqua

$$W = Q$$



capacità termica (C)

Si definisce la capacità termica $\bf C$ di un corpo come il rapporto tra la quantità di calore $\bf \Delta Q$ necessaria per innalzare la temperatura di $\bf \Delta T$



$$C := \frac{\Delta Q}{\Delta T} \qquad \left[\frac{\text{cal}}{\circ C} \right]$$

C è una grandezza ESTENSIVA: maggiore la quantità di sostanza nel corpo, maggiore è la sua capacità

Per convenzione, il calore assorbito da un corpo o un sistema termodinamico ha segno +, mentre il calore ceduto dal sistema all'ambiente ha segno –

- \triangleright Q > 0 \longrightarrow il sistema assorbe calore dall'ambiente
- \triangleright Q < 0 \longrightarrow il sistema cede calore all'ambiente.




calore specifico (c)

Si definisce il calore specifico c come la capacità termica per unità di massa

$$c := \frac{\Delta Q}{m\Delta T} \qquad \left[\frac{\text{cal}}{\circ Cg}\right]$$

c è una grandezza INTENSIVA: non dipende dalla quantità, ma solo dalla sostanza (e temperatura).



calore specifico molare (c_{mol})

il calore specifico molare è la capacità termica di una sostanza per unità di mole

$$c = \frac{C}{n} = \frac{1}{n} \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{1}{n} \frac{dQ}{dT}$$
 [cal/K mole]





calore specifico (c)

è la quantità di calore necessaria per aumentare di 1 grado Celsius (o Kelvin) la temperatura di 1 grammo di una sostanza. È una proprietà caratteristica di ogni materiale.






calore latente (L)

è il calore assorbito o ceduto durante un cambiamento di stato (come fusione o evaporazione) senza variazione di temperatura.

$$Q = m \cdot L$$





Lè il calore latente specifico (J/kg)

legge di conservazione dell'energia

In un sistema isolato, la somma di tutte le forme di energia rimane costante nel tempo



Forme di Energia

L'energia può presentarsi in molte forme diverse:


- Energia cinetica: l'energia associata al movimento di un oggetto.
- Energia potenziale: l'energia immagazzinata a causa della posizione o configurazione di un oggetto, come l'energia gravitazionale o l'energia elastica.
- Energia termica: l'energia associata al movimento casuale delle particelle in un materiale, responsabile della temperatura.
- Energia chimica: l'energia immagazzinata nei legami chimici di una sostanza.
- Energia elettrica, magnetica e nucleare: forme di energia associate a campi elettrici, magnetici o forze nucleari.





principio zero

Se due sistemi A e B sono separatamente in equilibrio termico con un terzo sistema C, allora A e B sono in equilibrio termico tra loro.









A & C are also in equilibrium.

Esiste una grandezza scalare, detta temperatura, la cui uguaglianza tra due sistemi costituisce condizione necessaria e sufficiente affinché essi siano in equilibrio termico



primo principio

Afferma che l'energia totale di un sistema isolato rimane costante. Questa legge implica che l'energia può essere convertita da una forma all'altra (ad esempio, da energia chimica a calore), ma non può essere creata né distrutta.




$$\Delta U = Q + W$$

 ΔU = variazione di energia interna del sistema

Q = calore scambiato

W = lavoro scambiato



Legge di conservazione dell'energia



primo principio



$$\Delta U = nC_v \Delta T$$

condizioni reversibili (gas ideali)

$$\Delta U = Q + W$$
 $W = -P\Delta V = 0$ $\Delta U = Q_v$ $C_v = rac{1}{n} \cdot rac{Q_v}{\Delta T}$



Agitatore

Ingresso O₂

primo principio

$$Q = mc\Delta T$$


calore perso = calore assorbito

il metallo cede calore:

$$Q_{
m metallo} = m_{
m m} c_{
m m} (T_f - T_i^{
m m})$$

l'acqua assorbe calore:

$$Q_{
m acqua} = m_{
m a} c_{
m a} (T_f - T_i^{
m a})$$



Resistenza

Termometro



calorimetro




$$Q_{\rm metallo} + Q_{\rm acqua} = 0$$

secondo principio

In un sistema isolato, l'entropia totale tende ad aumentare nel tempo nei processi spontanei.

Questo principio stabilisce che i processi naturali hanno una direzione preferita, portando sempre verso un aumento di disordine (o entropia) fino a raggiungere un equilibrio termodinamico.



Questo significa che il trasferimento di calore avviene naturalmente solo dal corpo a temperatura più alta al corpo a temperatura più bassa, e non viceversa, a meno che non venga fornita energia dall'esterno.

- **2. Enunciato di Kelvin-Planck**: è impossibile realizzare una macchina termica ciclica il cui unico effetto sia convertire completamente il calore assorbito in lavoro.
 - Questo implica che una parte dell'energia deve sempre essere rilasciata nell'ambiente come calore di scarto, e quindi non tutto il calore può essere trasformato in lavoro utile.
- **3. Enunciato in termini di Entropia**: l'entropia totale di un sistema isolato non può mai diminuire in un processo spontaneo; può solo aumentare o rimanere costante (se il sistema è in equilibrio).
 - Questo enunciato mette in evidenza che l'entropia tende ad aumentare nei processi irreversibili, e un sistema isolato raggiunge il massimo di entropia quando si trova all'equilibrio.





secondo principio

Il Secondo Principio della Termodinamica introduce concetti completamente nuovi rispetto al Primo Principio. Non parla più solo di energia ma di qualità dell'energia e direzione dei processi naturali.



Entropia (S)

L'entropia (indicata con il simbolo S) è una grandezza termodinamica che misura il grado di disordine o casualità in un sistema. È anche interpretabile come una misura del numero di microstati possibili per un sistema, cioè delle diverse configurazioni che le particelle di un sistema possono assumere a livello molecolare.


In termini semplificati, l'entropia rappresenta il grado di disordine o di disorganizzazione di un sistema.

Un sistema più disordinato ha una maggiore entropia rispetto a uno più ordinato.

Per un sistema che può assumere molti stati a livello microscopico, l'entropia cresce all'aumentare del numero di configurazioni possibili per il sistema.

In altre parole, quanto più grande è il numero di microstati possibili in cui il sistema può trovarsi, tanto maggiore è la sua

entropia.





entropia e microstati

A livello molecolare, l'entropia è legata al numero di microstati possibili (W) per un sistema attraverso l'equazione di Boltzmann:




$$S = k \ln \omega$$

Entropia statistica (Boltzmann)

S è l'entropia, **k** è la costante di Boltzmann ($\mathbf{k} \approx 1.38 \times 10^{-23} \, \text{J/K}$), $\boldsymbol{\omega}$ è il numero di microstati accessibili al sistema.

Questa relazione implica che se il numero di microstati aumenta (maggiore disordine o maggiore libertà di movimento per le molecole), l'entropia aumenta.






entropia (S)

$$dS = rac{\delta Q_{rev}}{T}$$

 ΔS : variazione di entropia

Q_{rev}: calore scambiato reversibilmente

T: temperatura assoluta in Kelvin alla quale avviene il processo



Nei processi irreversibili, invece, l'entropia totale del sistema e dell'ambiente aumenta.

$$\Delta S = \int_i^f rac{\delta Q_{rev}}{T}$$

processo finito reversibile

$$\Delta S = rac{Q_{rev}}{T}$$

riscaldamento reversibile di una sostanza a temperatura costante

$$\Delta S = nC \ln \left(rac{T_f}{T_i}
ight)$$

variazione di temperatura reversibile a calore specifico costante

$$\succ$$
 In un processo reversibile: $\Delta S_{universo} = 0$

 \succ In un processo irreversibile: $\Delta S_{universo} > 0$



UNIVERSITÀ DI TORINO

entropia (S)



$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{ambiente} \geq 0$$

$$\Delta S_{universo} > 0$$
 processo irreversibile processo reversibile $\Delta S_{universo} = 0$ $\Delta S_{sistema} + \Delta S_{ambiente} > 0$ $\Delta S_{sistema} = -\Delta S_{ambiente}$

Nei processi reversibili, il sistema e l'ambiente sono in perfetto equilibrio e qualsiasi aumento di entropia da una parte è perfettamente bilanciato dalla diminuzione dall'altra.



entropia e variazioni infinitesime



Intin	itesi	mo	reversi	bil	le
				\sim	_

$$dS = rac{\delta Q_{rev}}{T}$$

Finito reversibile a
$$T$$
 costante

$$\Delta S = rac{Q_{rev}}{T}$$

$$\Delta S = nC \ln \left(rac{T_f}{T_i}
ight)$$

$$dS > rac{\delta Q}{T}$$



entropia e condizione isoterma




$$\Delta S = rac{Q_{rev}}{T}$$

T=costante

$$Q_{rev} = nRT \ln \left(rac{V_f}{V_i}
ight)$$

$$\Delta S = nR \ln \left(rac{V_f}{V_i}
ight)$$





entropia e condizione isocora

$$\Delta S = rac{Q_{rev}}{T}$$

$$\Delta S = rac{Q_{rev}}{T}$$
 $V = costante$ \Rightarrow $W = 0$



$$Q_{rev} = n C_v (T_f - T_i)$$

$$\Delta S = n C_v \ln \left(rac{T_f}{T_i}
ight)$$



entropia e condizione isobara

$$\Delta S = rac{Q_{rev}}{T}$$

$$P = costante$$

$$Q_{rev} = n C_p (T_f - T_i)$$

$$\Delta S = n C_p \ln \left(rac{T_f}{T_i}
ight)$$

relazione di Mayer

$$C_p - C_v = R$$

R = costante dei gas ideali

In isoterma → l'entropia varia solo se varia V In isocora e isobara → l'entropia varia solo se varia T




$$C_v = \frac{3}{2}R \approx 12.47$$
 (J/mol·K)

$$C_p = \frac{5}{2} R \approx$$
 20.79 (J/mol·K)



equazione fondamentale

$$dU = T dS - P dV$$



$$dU = \delta Q = T dS$$



disuguaglianza di Clausius

$$\Delta S \geq \int rac{\delta Q}{T}$$

$$\frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} \le 0$$

 $\Delta S \geq \int rac{\delta Q}{T}$

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{T_i} \le 0 \quad \longrightarrow \quad$$

$$\frac{Q_{AB}}{T_1} + \frac{Q_{CG}}{T_2} \le 0$$

$$\frac{Q_{AB}}{T_1} + \frac{Q_{CG}}{T_2} \le 0$$
 $\frac{Q_{GC} + Q_{CD}}{T_2} + \frac{Q_{EF}}{T_3} \le 0$

$$\frac{Q_{GC} + Q_{CD}}{T_2} + \frac{Q_{EF}}{T_2} \le 0$$

$$\oint rac{\delta Q}{T} \leq 0$$



$$\frac{Q_{AB}}{T_1} + \frac{Q_{CD}}{T_2} + \frac{Q_{EF}}{T_3} \le 0$$



terzo principio

L'entropia di un sistema puro e perfettamente ordinato tende a zero quando la temperatura tende allo zero assoluto



$$\lim_{T o 0} S(T) = 0$$

vale per sistemi cristallini

teorema di Nerst

$$\lim_{T o 0}\left(rac{\partial S}{\partial x}
ight)_T=0$$

x è una qualunque variabile estensiva (volume, numero di particelle, pressione...)

Quando la temperatura si avvicina allo zero assoluto, la differenza di entropia tra due stati di un sistema tende anch'essa a zero.

Tutti gli stati del sistema diventano indistinguibili dal punto di vista entropico.



entalpia (H)

L'entalpia (indicata con il simbolo H) è una funzione di stato termodinamica che rappresenta il contenuto totale di energia di un sistema a pressione costante. Essa tiene conto dell'energia interna del sistema e del lavoro di pressione e volume necessario per espandere o comprimere il sistema contro l'ambiente.



$$H = U + PV$$

$$dH = dU + PdV + VdP$$

derivata

$$dU = TdS - PdV$$


equazione fondamentale della termodinamica

$$dH = TdS + VdP$$
 $\Delta H = Q_P$ P costante

L'entalpia è utile per studiare le trasformazioni che avvengono a pressione costante, perché permette di descrivere il calore scambiato in questi processi senza dover considerare il lavoro di espansione o compressione separatamente. In molti processi chimici e fisici, come le reazioni che avvengono in condizioni atmosferiche, la pressione è costante e quindi l'entalpia è una misura diretta dell'energia scambiata sotto forma di calore.



variazione energia chimica





Reazioni Esotermiche:

In una reazione esotermica, l'energia viene **rilasciata nell'ambiente** sotto forma di calore.

Ciò avviene perché l'energia necessaria per rompere i legami dei reagenti è inferiore all'energia rilasciata dalla formazione dei legami nei prodotti.

Esempio: La combustione del metano (CH_4) in presenza di ossigeno (O_2) produce anidride carbonica (CO_2) e acqua (H_2O), rilasciando una notevole quantità di energia termica

 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O + energia$

Reazioni Endotermiche:

In una reazione endotermica, l'energia viene **assorbita dall'ambiente** per rompere i legami dei reagenti.


Questo assorbimento è necessario perché l'energia richiesta per rompere i legami dei reagenti è maggiore dell'energia rilasciata dalla formazione dei legami nei prodotti.

Esempio: La fotosintesi, in cui le piante assorbono energia luminosa per convertire anidride carbonica (CO_2) e acqua (H_2O) in glucosio ($C_6H_{12}O_6$) e ossigeno (O_2)


$$6CO_2 + 6H_2O + energia \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$



entalpia delle reazioni chimiche ($\Delta H_{reazione}$)








entalpia delle reazioni chimiche ($\Delta H_{reazione}$)




$$\Delta H_{reazione} = \sum H_{prodotti} - \sum H_{reagenti}$$





entalpia delle reazioni chimiche





Reazione esotermica

(Calore rilasciato dalla reazione)


ΔH<0



/ Reazione isotermica

(Calore inalterato)

ΔH=0



Reazione endotermica

(Calore assorbito dalla reazione)


ΔH>0



entalpia delle reazioni chimiche ($\Delta H_{reazione}$)







$$\Delta H_{\text{(processo inverso)}} = -\Delta H_{\text{(processo diretto)}}$$



entalpia delle reazioni chimiche ($\Delta H_{reazione}$)



$$\Delta H = \Delta E + P\Delta V$$

$$\Delta H = \Delta E + \Delta (PV)$$

$$\Delta H = \Delta E + \Delta (nRT)$$

$$\Delta H = \Delta E + RT\Delta n$$



Entalpia standard di formazione (ΔH_f°)



```
H<sup>0</sup> (kJ mol<sup>-1</sup>)
```

```
Cdiamante
H<sub>2</sub>O <sub>gas</sub>
           -242
           -286
H<sub>2</sub>O<sub>liq</sub>
NH_3
         -46,2
HF -269
HCI -92,4
           26,0
HI
          90,4
NO
HNO_3
          -173
SO2
           90,4
```

-111

-394

-858

-1208

CO

CO2

SiO2


CaCO₃

$$\Delta H^{\circ}_{reazione} = \sum_{f \in P} H^{\circ}_{f (prodotti)} - \sum_{f \in P} H^{\circ}_{f (reagenti)}$$

- Metodo Diretto: L'entalpia di formazione viene misurata facendo reagire direttamente gli elementi. È preciso ma limitato a reazioni facilmente eseguibili.
- Metodo Indiretto: Utilizza reazioni correlate e la legge di Hess per calcolare l'entalpia di formazione. È più versatile, ma dipende dalla disponibilità e dalla precisione dei dati delle reazioni intermedie.



legge di Hess





In altre parole, se una reazione può essere svolta in più modi o in più passaggi, la somma delle variazioni di entalpia di ciascun passaggio equivale alla variazione di entalpia totale della reazione.

Matematicamente, se una reazione complessiva può essere suddivisa in più reazioni intermedie, allora:

$$\Delta H_{totale} = \sum \Delta H_{intermedie}$$

$$C_{(gr)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightarrow CO_{(g)} \quad \Delta H^0 = -110,5 \text{ kJ}$$
 $CO_{(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \quad \Delta H^0 = -283,0 \text{ kJ}$

$$C_{(gr)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$$
 $\Delta H^0 = -393,5 \text{ kJ}$

Germain Henri Hess





entalpia di legame (ΔH_{legame})

È l'energia necessaria per rompere un legame in fase gassosa per una mole di molecole.

Questa energia è sempre positiva, poiché per rompere un legame è necessario fornire energia (processo endotermico).



Calcolo dell'Entalpia di Reazione usando l'Entalpia di Legame

L'entalpia di reazione può essere calcolata utilizzando le entalpie di legame dei reagenti e dei prodotti.

Secondo la legge di Hess, la variazione complessiva di entalpia per una reazione è la somma dell'energia necessaria per rompere tutti i legami nei reagenti meno l'energia rilasciata dalla formazione dei legami nei prodotti.

$$\Delta H_{reazione} = \sum (\Delta H_{legami rotti}) - \sum (\Delta H_{legami formati})$$

 $\Delta H_{legami\ rotti}$ è l'energia necessaria per rompere i legami nei reagenti (<u>processo endotermico</u>) $\Delta H_{legami\ formati}$ è l'energia rilasciata quando si formano nuovi legami nei prodotti (<u>processo esotermico</u>



entalpia di legame (ΔH_{legame})

Consideriamo la reazione di combustione del metano (CH₄):

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

Supponiamo di avere i seguenti valori di entalpia di legame (in kJ/mol):

• C-H: 412

• O=O: 498

• C=O (in CO₂): 799

• O-H: 463

1. Calcoliamo l'energia necessaria per rompere i legami nei reagenti:

o 4 legami C-H: 4×412=1648 kJ

o 2 legami O=O: 2×498=996 kJ

Totale per rompere i legami: 1648+996=2644 kJ

2. Calcoliamo l'energia rilasciata dalla formazione dei legami nei prodotti:

2 legami C=O: 2×799=1598 kJ

4 legami O-H: 4×463=1852 kJ

o Totale per formare i legami: 1598+1852=3450 kJ

3. Calcoliamo la variazione di entalpia della reazione:

$$\Delta H_{reazione} = 2644 - 3450 = -806 \text{ kJ}$$



L'entalpia di reazione è -806 kJ, indicando che la reazione è esotermica (rilascia calore).



entropia delle reazioni chimiche ($\Delta S_{reazione}$)

L'entropia standard di reazione è la variazione di entropia che accompagna una reazione chimica svolta in condizioni standard, cioè a una pressione di 1 atm (o 1 bar) e, spesso, a una temperatura di 298K (25°C).

Questa grandezza termodinamica indica il cambiamento di entropia complessiva del sistema quando i reagenti si trasformano in prodotti sotto queste condizioni.

Calcolo dell'Entropia Standard di Reazione

L'entropia standard di reazione si calcola utilizzando le entropie molari standard dei reagenti e dei prodotti, disponibili nelle tabelle termodinamiche.

La formula generale per calcolare $\Delta S^{\circ}_{reazione}$ è:

$$\Delta S^{\circ}_{reazione} = \sum S^{\circ}_{prodotti} - \sum S^{\circ}_{reagenti}$$

 \sum S°_{prodotti} è la somma delle entropie standard dei prodotti (moltiplicata per il rispettivo coefficiente stechiometrico)

∑ S°_{reagenti} è la somma delle entropie standard dei reagenti (moltiplicata per il rispettivo coefficiente stechiometrico)




DI TORINO

entalpia delle reazioni chimiche ($\Delta S_{reazione}$)

$$S^\circ = \int_0^{298,15\,K} rac{C_p}{T}\,dT$$

Entropia molare a 25°C e 1 atm

sostanza	S°	gas	S°	gas	S°
	J/K		J/K		J/K
Diamante	2.38	H ₂	130.5	CO	197.5
Grafite (c)	5.7	Не	126	CO ₂	213.7
MgO (e)	27.0	Ne	146.2	NH ₃	192.6
SiO ₂ (c)	41.8	N ₂	191.5	NO	210.6
TiO ₂ (c)	50.2	O ₂	205.0	NO ₂	240.2
NaCl (c)	72.1	Ar	154.7	HCl	186.8
H ₂ O (l)	70.1	Xe	169.6	H ₂ O	188.7
H ₂ SO ₄ (l)	156.9	CH4	186.2	Cl2	222.9
A.Etil. (l)	160.5	C ₂ H ₂	200.8	SO ₂	248.4



P costante
$$\,\Delta H^\circ = Q_p\,$$



energia libera di Gibbs (ΔG)

L'energia libera di Gibbs (G) è una funzione termodinamica che misura la quantità di energia disponibile per compiere lavoro utile <u>in un sistema chimico a temperatura e pressione costanti</u>.



È una grandezza fondamentale per determinare se una reazione chimica può avvenire spontaneamente.

$$G = H - TS$$

G: energia libera di Gibbs.

H: entalpia (energia totale del sistema, associata al calore).

T: temperatura assoluta (in kelvin, K).

S: entropia (misura del disordine o della distribuzione dell'energia nel sistema).

primo principio

$$\Delta U = Q - W$$

$$\Delta H = Q_P$$

In queste condizioni, il calore scambiato è pari alla variazione di entalpia $Q=\Delta H$, e il lavoro utile massimo è legato alla variazione di entropia secondo $T\Delta S$.



energia libera di Gibbs (ΔG)

$$G = U + PV - TS$$

$$dG = dU + PdV + VdP - TdS - SdT$$
 derivata

$$dG = (TdS - PdV) + PdV + VdP - TdS - SdT$$


$$dG = VdP - SdT$$

 $dG < 0 \longrightarrow processo spontaneo$

 $dG > 0 \longrightarrow processo non spontaneo$



energia libera di Gibbs (ΔG)





$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

$$\Delta G = \Delta G^{\circ} + RT \ln Q$$

$$Q=rac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$
 Quoziente Chimico

$$\Delta G^{\circ} = -RT \ln K$$



energia libera standard di formazione (ΔG_f°)



$\Delta G_{ m reaz}^\circ = \sum u_j \Delta G_f^\circ({ m prodotti}) - \sum$	$\sum u_i \Delta G_f^\circ ({ m reagenti})$
---	--

Sostanza	ΔG_f° (kJ/mol) Δ	$M_{\rm f}^{\circ}$ (kJ/mol)	∆S _f ° (J/mol·K)
$H_2(g)$	0	0	130.6
$O_2(g)$	0	0	205
$N_2(g)$	0	0	191.5
$CO_2(g)$	-394.4	-393.5	213.7
$H_2O(I)$	-237.1	-285.8	69.9
$H_2O(g)$	-228.6	-241.8	188.8
CH ₄ (g)	-50.8	-74.8	186.3
NH ₃ (g)	-16.5	-45.9	192.8
C(graphite)	0	0	5.7
C(diamond)	2.9	1.9	2.4
NaCl(s)	-384.1	-411.1	72.1
CaCO ₃ (s)	-1128.8	-1206.9	92.9



energia libera di Gibbs (ΔG)

La variazione di energia libera di Gibbs ($\Delta G \Delta G$) è definita da:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S_{sistema}$$

Confrontando con l'espressione dell'entropia dell'universo, possiamo scrivere: G_R


$$\Delta G = -T\Delta S_{universo}$$

Se $\Delta S_{universo} > 0$, allora $\Delta G < 0$, e il processo è spontaneo.

Se $\Delta S_{universo} = 0$, allora $\Delta G = 0$, e il sistema è in equilibrio.


Se $\Delta S_{universo} < 0$, allora $\Delta G > 0$, e il processo non è spontaneo.










energia libera di Gibbs (ΔG)













energia libera di Gibbs (ΔG)

La variazione di energia libera di Gibbs indica se una reazione è spontanea:

UNIVERSITA DI TORINO

Se $\Delta G < o$:

- La reazione è spontanea (può avvenire senza un apporto esterno di energia).
- L'energia libera diminuisce durante il processo.

Se $\Delta G = o$:

- Il sistema è in equilibrio termodinamico.
- Non c'è tendenza netta a compiere una reazione.

Se $\Delta G > o$:

- La reazione non è spontanea nelle condizioni date.
- È necessario fornire energia al sistema per far avvenire la reazione.



energia libera di Gibbs (ΔG)



ΔG < 0 esoergonico

ΔG > 0 endoergonico

-ergonico si riferisce all'energia libera di Gibbs G

 $\Delta H < 0$ esotermico $\Delta H > 0$ endotermico

-termicosi riferisceall'entalpia H



energia libera di Gibbs (ΔG)



$$G = U + PV - TS$$

$$dG = VdP - SdT$$

$$\left(rac{\partial \Delta G}{\partial T}
ight)_P = -\Delta S$$
 Variazione di G in funzione di T a P = costante

$$\left(rac{\partial G}{\partial P}
ight)_T = V$$

Variazione di G in funzione di P a T = costante



energia libera di Gibbs (ΔG)



$$\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = \frac{nRT}{P}$$

$$\Delta G = G(P_2) - G(P_1) = \int_{P_1}^{P_2} \left(rac{\partial G}{\partial P}
ight)_T dP = \int_{P_1}^{P_2} rac{nRT}{P} \, dP$$

$$G(P_2) = G(P_1) + nRT \ln \left(rac{P_2}{P_1}
ight)$$
 rispetto ad uno stato di riferimento P $_0$ $G(P) = G^\circ + nRT \ln \left(rac{P}{P^\circ}
ight)$

attività



