# Onde Fluidi e Termodinamica

## Riassunto da:

"Elementary Linear Algebra Applications Version, 11th Edition - Howard Anton, Chris Rorres" "Algebra lineare e geometria analitica - Elsa Abbena, Anna Maria Fino, Gian Mario Gianella"

# Indice

1	Ond	e meccaniche 2
	1.1	Onde in una sbarra solida
	1.2	Onde in una corda tesa
	1.3	Onde nei gas
		Densità
		Pressione
		Forza
		Modulo di compressibilità adiabatica
_		
2		e piane armoniche 7
	2.1	Propagazione dell'energia in una barra solida
		Energia per unità di volume
	2.2	Intensità dell'onda
	2.2	Propagazione dell'energia in una corda tesa
		Energia per unità di lunghezza
	2.3	Onde sonore
		Pressione
		Potenza
		Intensità
	2.4	Fonometria
		Livello sonoro
	2.5	Onde in più dimensioni
		Onde elastiche in una membrana tesa
		Onde sferiche
		Intensità
	2.6	Onde cilindriche
	2.7	Assorbimento dell'energia
	2.8	Pacchetti d'onde
	2.0	Velocità di fase e velocità di gruppo
	2.9	Effetto Doppler
		Sorgente in moto
		Rivelatore in moto
	0.10	Espressione generale
		Onda d'urto
	2.11	Interferenza
		Interferenza con stessa ampiezza
	0.10	Interferenza con ampiezze diverse
		Sorgenti puntiformi
	2.13	Riflessione e trasmissione
3	Ond	le stazionarie 23
•	3.1	Corda tesa con due estremi fissi
	3.2	Corda tesa con un estremo fisso
	3.3	Onde stazionarie in una colonna di gas
	3.4	Timbro
4	Flui	${ m di}$
	4.1	Pressione
		Equilibrio statico di un fluido
		Lavoro della pressione
		Equilibrio in presenza di forza peso
	4.2	Principio di Archimede
	4.3	Liquido in rotazione
	4.4	Moto di un fluido
		Teorema di Bernoulli
		Moto laminare
		Moto turbolento
	4.5	Portanza
	4.6	Fenomeni di superficie

## 1 Onde meccaniche

Se in casi come il pendolo o un corpo attaccato ad una molla l'oscillazione è macroscopica perché tutto il sistema oscilla, in corpi continui elastici possono prodursi moti oscillatori locali, provocati in una zona specifica del corpo. Questa oscillazione indotta localmente si propaga nel mezzo con una certa velocità costituendo così un'onda.

#### -Definizione: Onda-

Un'onda è una perturbazione locale impulsiva e periodica che si porpaga in un mezzo (corpo continuo ed elastico) con una certa velocità v. Nel caso unidimensionale parliamo di **onda piana**  $\xi(x,t)$  la cui deformazione è costante in tutti i punti con stessa x

Per descrivere l'andamento di un'onda possiamo: fissare un istante t e osservare la deformazione su tutto lo spazio x, come se fosse una foto dell'onda; oppure fissare un punto dello spazio x e osservare al variare del tempo come varia la forma dell'onda, come se fosse un filmato.

#### inserire grafici

Vediamo ora come possiamo scrivere l'equazione che descrive la perturbazione in funzione della posizione  $\mathbf{x}$  e del tempo  $\mathbf{t}$ : per farlo serviamoci di un sistema di riferimento  $\mathbf{O}$  solidale con l'istante t=0 e un sistema di riferimento  $\mathbf{O}'$  solidale con lo spostamento dell'onda che viaggia a velocità v.

Possiamo quindi descrivere la posizione l'andamento di un'onda piana tramite una funzione del tipo

$$\begin{cases} x' = x \pm vt \\ \xi' = \xi \end{cases} \Rightarrow \xi(x,t) = \mathbf{f}(\mathbf{x} \pm \mathbf{vt})$$

Una funzione del tipo  $f(x \pm vt)$  soddisfa l'equazione differenziale detta equazione delle onde o equazione di d'Alembert:

$$\nabla_{\xi}^{2} - \frac{1}{v^{2}} \frac{\partial^{2} \xi}{\partial t^{2}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} = \frac{1}{v^{2}} \frac{\partial^{2} \xi}{\partial t^{2}}}$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{x} - \mathbf{v}\mathbf{t} \iff \boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = 1} \qquad \boxed{\frac{\partial z}{\partial t} = -v} \iff \mathbf{f} = \mathbf{f}(\mathbf{z})$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(-v\frac{\partial f}{\partial z}\right) = -v\frac{\partial}{\partial z} \left(-v\frac{\partial f}{\partial z}\right) = v^2\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Il passaggio più ambiguo è quello evidenziato in ciano, in cui viene cambiata variabile di derivazione da t a z. Trattando una funzione qualsiasi, la derivata di qualsiasi funzione rispetto a t è uguale a -v derivata rispetto a z (-v rappresenta il dz che va a moltiplicare).

Notare che l'equazione delle onde è soddisfatta solo per funzioni che hanno come argomento combinazioni lineari di x e t ( $\xi(x\pm vt)$ ); è perciò l'argomento che importa e non la funzione in sè. Una combinazione lineare di soluzioni è ancora soluzione dell'equazione, la soluzione generale ha forma

$$G(x,t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$

#### 1.1 Onde in una sbarra solida

Prendiamo una sbarra solida e supponiamo di sollecitare il tratto iniziale applicando una **forza impulsiva**. Analiziamo un segmento di lunghezza dx: su di esso agiscono la forza elastica F(x,t) esercitata dagli elementi a sinistra del segmento e la forza elastica -F(x+dx,t) di verso opposto esercitata dagli elementi a destra.

#### inserire grafici

Alla cessazione dello stimolo (t') agiscono le forze elastiche e si ha che la lunghezza dell'elemento passa da dx a

$$(x + dx) + \xi(x + dx, t') - x - \xi(x, t') = dx + d\xi$$

Per quanto riguarda le forze invece vale la legge di Hooke secondo la quale

Legge di Hooke 
$$F(x) = ES \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

Possiamo quindi scrivere la legge del moto con accelerazione  $a = \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$ :

$$\textbf{Risultante} \qquad dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx = \frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) dx = ES \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \mathbf{dma} = dm \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

esprimendo la massa come  $dm = \rho S dx$  si ottiene l'equazione delle onde di d'Alembert dove il coefficiente del termine a destra gioca il ruolo di  $1/v^2$ , da questo possiamo scrivere la velocità di propagazione dell'onda:

$$ES\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx = \rho S dx \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\rho}{E} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \qquad v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$
 (1)

Inoltre oltre allo spostamento  $\xi(x,t)$  si propaga anche la forza F(x,t). Ciò è verificabile riutilizzando l'epressione della forza nella Legge di Hooke (derivandola prima rispetto a t e poi rispetto a x) e ricordando il Teorema di Schwartz, secondo il quale in una derivata mista non dipende dall'ordine di derivazione:

$$\frac{\partial^{2} F}{\partial t^{2}} = \frac{\partial^{2}}{\partial t^{2}} \left( ES \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial^{2} \xi}{\partial t^{2}} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( ESv^{2} \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right)$$

$$\frac{\partial^{2} F}{\partial x^{2}} = \frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}} \left( ES \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right)$$

$$\begin{cases}
\frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right) = \frac{\partial^{2} F}{\partial x^{2}} \\
\frac{\partial}{\partial x} \left( ESv^{2} \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right) = \frac{\partial^{2} F}{\partial t^{2}}
\end{cases}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right) = \frac{\partial^{2} F}{\partial t^{2}}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right) = \frac{1}{v^{2}} \frac{\partial^{2} F}{\partial t^{2}}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( ES \frac{\partial^{2} \xi}{\partial x^{2}} \right) = \frac{1}{v^{2}} \frac{\partial^{2} F}{\partial t^{2}}$$

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$
(2)

-Definizione: onde lognitudinali-

Quando, come in questo caso, sia lo spostamento  $\xi(x\pm vt)$  sia la forza  $F(x\pm vt)$ , campi che descrivono le onde che si propagano lungo l'asse x, sono paralleli alla direzione in cu si propaga la perturbazione, l'onda viene chiamata **onda longitudinale**.

## 1.2 Onde in una corda tesa

Quando si sposta rapidamente in direzione trasversale l'estremo di una corda tesa (con un estremo fisso) vediamo la perturbazione che si propaga lungo la corda da un estremo all'altro. Supponiamo di spostare leggermente la corda dalla sua posizione di equilibrio e andiamo a studiare le tensioni che agiscono su un segmento di corda dl. Per piccoli angoli  $\alpha$  e  $\alpha'$  possiamo introdurre le seguenti approssimazioni:

$$\cos \alpha = 1$$
  $\cos \alpha' = 1$   $\sin \alpha = \tan \alpha$   $\sin \alpha' = \tan \alpha'$  
$$\tan \alpha = \frac{\partial \xi}{\partial x} = S(x, t)$$

inserire grafici

$$dF_x = T(\cos\alpha' - \cos\alpha) = 0$$

$$dF_y = T(\sin\alpha' - \sin\alpha) = T(\tan\alpha' - \tan\alpha) = T\left[S(x + dx, t) - S(x)\right] = TdS = T\frac{\partial S}{\partial x}dx = T\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)dx = T\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}dx$$

$$\mathbf{Risultante} \qquad dF = T \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx = \mathbf{dma} = dm \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

esprimendo la massa come  $dm = \mu dx$  si ottiene l'equazione delle onde di d'Alembert dove il coefficiente del termine a destra gioca il ruolo di  $1/v^2$ , da questo possiamo scrivere la velocità di propagazione dell'onda:

$$T\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \frac{dx}{dx} = \mu \frac{dx}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\mu}{T} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \qquad v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$
 (3)

-Definizione: onde trasversali

Quando, come in questo caso, le particelle del mezzo attraversato subiscono spostamenti in direzione perpendicolare alla direzione in cui si propaga l'onda l'onda viene chiamata onda trasversale.

## 1.3 Onde nei gas

Se per i solidi la deformazione dipende dal modulo di Young secondo la legge  $\frac{\Delta L}{L} = \frac{1}{E}\sigma$ , nel caso dei gas la variazione relativa di volume segue la legge

$$\frac{\varDelta V}{V} = -\frac{1}{\beta}\varDelta p$$

Supponiamo di avere del gas imperturbato  $(\rho_0, p_0)$  bloccato da due pistoni. Fornendo un impulso di pressione tramite i pistoni provociamo una compressione adiacente con una **conseguenti variazione** di densità di massa.

$$\rho = \rho + d\rho$$
 $p = p_0 + dp$ 

#### Densità

Considero un elemnto di gas di massa  $dm = \rho_0 S(dx)$  che a seguito della perturbazione subisce uno spostamento che lo porta a stare tra

$$x + \xi(x, t')$$
 e  $x + dx + \xi(x + dx, t')$ 

Così la sua dimensione diventa

$$x + dx + \xi(x + dx, t') - x - \xi(x, t') = dx + \xi(x + dx, t') - \xi(x, t') = dx + \frac{\partial \xi}{\partial x} dx = dx \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x}\right)$$

A partire da questa nuova espressione della "larghezza" dell'elemnto infinitesimo posso scrivere l'espressione della densità dopo la compressione:

$$\rho(x,t) = \frac{dm}{dV} = \frac{\rho_0 S(dx)}{Sdx \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x}\right)} = \rho_0 \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^{-1}$$

Ora andremo ad applicare una semplificazione bizzarra. Se la deformazione specifica  $|\varepsilon| = \left| \frac{\partial \xi}{\partial x} \right| << 1$ , allora si può applicare la formula del binomio:

$$(1+\varepsilon)^{-n} = 1 - n\varepsilon + \frac{n(n+1)}{2!}\varepsilon^2 \dots$$

Quindi posso scrivere la densità come

$$\rho(x,t) \approx \rho_0 \left( 1 - \frac{\partial \xi}{\partial x} \right)$$

da cui la variazione

$$d\rho(x,t) = \rho(x,t) - \rho_0 = -\rho_0 \frac{\partial \xi}{\partial x}$$
(4)

in cui il segno meno indica ce se il volumetto è compresso la densità aumenta, mentre se si espande la densità diminuisce.

#### Pressione

Ad una variazione di densità corrisponde una variazione di pressione secondo la legge

$$\beta = \rho_0 \frac{dp}{d\rho} \rightarrow dp(x,t) = p(x,t) - p_0 = \beta \frac{d\rho}{\rho_0}$$

da cui derivo che la pressione è

$$p(x,t) = \beta \frac{d\rho}{\rho_0} + p_0$$

Sostituendo l'espressione della densità trovata prima nella 4 scrivo

$$p(x,t) = \beta \frac{-\rho_0 \frac{\partial \xi}{\partial x}}{\rho_0} + p_0 = p_0 - \beta \frac{\partial \xi}{\partial x}$$
 (5)

#### **Forza**

La variazione di pressione causa un movimento del gas e la risultante su dm è

$$-dF = F(x,t') - F(x + dx.t') = S [p(x,t') - p(x + dx,t')]$$

$$= S(dp)$$

$$= -S \frac{\partial p}{\partial x} dx$$

$$= -S \frac{\partial}{\partial x} \left( p_0 - \beta \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) dx$$

$$= S\beta \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx$$

**Risultante** 
$$-dF = S\beta \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx = \mathbf{dma} = \rho_0 S(dx) \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\rho_0}{\beta} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \qquad v = \sqrt{\frac{\beta}{\rho_0}}$$
 (6)

Lungo la colonna di gas si propagano anche un'onda i pressione e una perturbazione di densità del gas, tuttue con la stessa velocitù data da 6.

#### Modulo di compressibilità adiabatica

Nel caso di trasformazioni adiabatiche vale (come dimostreremo più avanti) l'uguaglianza

$$pV^{\lambda} = \text{costante}$$

dalla quale, sviluppando il differenziale si possono trovare alcune caratteristiche di  $\beta$  in condizioni adiabatiche:

$$d(pV^{\gamma}) = V^{\gamma}(dp) + \gamma p V^{(\gamma - 1)} dV = \mathbf{0}$$

$$\to V^{\gamma}(dp) = \gamma p V^{(\gamma - 1)}(dV) \quad \to \quad \frac{V^{\gamma}(dp)}{pV^{\gamma}} = \frac{\gamma p V^{(\gamma - 1)}(dV)}{pV^{\gamma}}$$

Dalla quale otteniamo (confrontata con l'espressione precedente di  $\beta$ )

$$\frac{dp}{p} = \gamma \frac{dV}{V}$$
 
$$\frac{dV}{V} = \frac{1}{p\gamma} dp \qquad \qquad \frac{\Delta V}{V} = -\frac{1}{\beta} \Delta p$$

Da cui si ottiene la nuova espressione di  $\beta$ 

$$\beta = \gamma p \tag{7}$$

calcolo velocità del suono—

Se assimiliamo l'aria ad un gas perfetto biatomico ( $\gamma=7/5$ ) dai risultati ottenuti fin'ora si trova che:

$$v = \sqrt{\frac{\beta}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{\gamma p_0}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{(7/5) \cdot 1.01325 \cdot 10^5}{1.29}} = 331.6 \frac{m}{s}$$

Il risultato ottenuto è in accordo (3%) con quello misurato, possiamo quindi dedurre che l'aprossimazione adiabatica è una bona approssimazione.

## 2 Onde piane armoniche

Un tipo molto importante di onda piana è l'onda armonica la cui forma si scrive

$$\xi(x,t) = \xi_0 \sin(kx \mp \omega t + \delta)$$

dove k è il **numero d'onde**.

#### inserire grafici

**Periodo spaziale** Fissato un tempo  $t=t_0$ , definiamo la lunghezza d'onda  $\lambda$  come la periodicità spaziale dell'onda. Essendo  $\lambda$  lo spazio tra due creste d'onda possiamo calcolarla come  $\lambda=x_2-x_1=2\pi/k$ , da cui si deduce che k è uguale al numero di lunghezze d'onda in un intervallo spaziale pari a  $2\pi$  metri.

In generale il periodo spaziale può essere espresso tramite  $\lambda$  o k.

–Lunghezza d'onda  $\lambda$ –

La lungheza d'onda è lo spazio percorso dalla perturbaione nell'intervallo di tempo di un periodo T.

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = vT$$

**Periodo temporale** Fissato unpunto nello spazio  $x=x_0$ , definiamo il periodo  $T=t_2-t_2$ 

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

come l'intervallo temporale tra due istanti nei quali l'onda, essendo armonica, assume lo stesso valore.

Sapendo che la pulsazione è la velocità dell'onda nel percorrere un giro  $(2\pi)$ , i due periodi dono legati dalla relazione

$$\lambda = vT$$

Quindi possiamo esprimere il periodo temporale tramite  $T,\,f,\,\omega.$ 

Tutte le espressioni della funzione d'onda sono:

$$\xi(x,t) = \xi_0 \sin(kx \mp \omega t + \delta)$$
  $\xi(x,t) = \xi_0 \sin\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda} \mp \frac{t}{T}\right) + \delta\right]$   $\xi_0 \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}\left(x \mp vt\right) + \delta\right]$ 

## 2.1 Propagazione dell'energia in una barra solida

La propagazione di un campo che descrive in'onda è sempre accompagnato da una propagazione di energia. Osserviamo prima il fenomeno del flusso di energia legato alla propagazione di un'onda piana armonica in una barra solida andando a calcolare la potenzia media e l'energia per untià di volume ad essa associata.

#### inserire grafici

Per prima cosa mettiamo in evidenza le equazioni che entrano in gioco:

**Onda:** 
$$\xi(x,t) = \xi_0 \sin(kx - \omega t)$$

Forza: 
$$F = -ES \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

L'espressione della potenza è

$$\mathcal{P} = F \cdot \vec{u}$$

$$= -ES \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial t}$$

$$= -ES \left[ k\xi_0 \cos(kx - \omega t) \right] \left[ -\omega \xi_0 \cos(kx - \omega t) \right]$$

$$= ESk\omega \xi_0^2 \cos^2(kx - \omega t)$$

La potenza quindi è una cosinusoide traslata in alto di una sua ampiezza (con avvallamenti tangenti all'asse orizzontale). la potenza media è espirmibile come la retta che interseca la cosinusoide alla quota pari a metà la sua ampiezza; poi ricordandoci che

$$\boxed{v = \sqrt{E/\rho} \qquad E = v^2 \rho} \qquad \boxed{k = \frac{\omega}{v}}$$

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2} E S k \omega \xi_0^2$$
$$= \frac{1}{2} (v^2 \rho) S\left(\frac{\omega}{v}\right) \omega \xi_0^2$$

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2}\rho\omega^2\xi^2 Sv \tag{8}$$

#### Energia per unità di volume

Considero l'elemento infinitesimo di massa  $dm = \rho dV = \rho S dx$  descrive un moto armonico con

**Posizione:** 
$$\xi(x,t) = \xi_0 \sin(kx - \omega t)$$

**Velocità** 
$$v(x,t) = \frac{\partial \xi}{\partial t} = \omega \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

Quindi l'energia meccanica risulta pari all'energia cinetica massima assunto dall'elemento dm, che si trova utilizzando la velocità massima  $v_{\text{max}} = \omega \xi_0$ :

$$dU = \frac{1}{2}(dm)v_{\text{max}}^2 = \frac{1}{2}\rho S(dx)\omega^2 \xi_0^2 = \frac{1}{2}\rho(dV)\omega^2 \xi_0^2$$

Chiamiamo densità di energia per unità di volume il valore

$$\mathcal{W} = \frac{dU}{dV} = \frac{1}{2}\rho\omega^2\xi_0^2$$

con la quale possiamo esprimere la potenza media come

$$\mathcal{P}_m = \mathcal{W}Sv \tag{9}$$

#### Intensità dell'onda

Definiamo l'intensità di un'onda come potenza media per unità di superficie, quindi

$$I = \frac{\mathcal{P}_m}{S} = \frac{1}{2}\rho\omega^2\xi_0^2v$$

## 2.2 Propagazione dell'energia in una corda tesa

Studiamo ora lo stesso fenomeno ma in una corda tesa. La situazione è simile con la differenza che l'onda ora è trasversale.

#### inserire grafici

Per prima cosa mettiamo in evidenza le equazioni che entrano in gioco:

Onda:  $\xi(x,t) = \xi_0 \sin(kx - \omega t)$ 

Forza: F = T

L'espressione della potenza è

$$\mathcal{P} = F \cdot \vec{u}$$

$$= T \frac{\partial \xi}{\partial t} \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \sin\alpha \approx \tan\alpha = \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

$$= T \frac{\partial \xi}{\partial t} \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

$$= Tk\omega \xi_0^2 \cos^2(kx - \omega t)$$

Trovo la potenza media come prima esprimendo k e T come

$$v = \sqrt{T/\mu} \qquad T = v^2 \mu$$

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2} \mu \omega^2 \xi^2 v$$
(10)

#### Energia per unità di lunghezza

Considero l'elemento infinitesimo di massa  $dm = \mu dx$  descrive un moto armonico con

**Posizione:**  $\xi(x,t) = \xi_0 \sin(kx - \omega t)$ 

Velocità 
$$v(x,t) = \frac{\partial \xi}{\partial t} = \omega \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

Quindi l'energia meccanica risulta pari all'energia cinetica massima assunto dall'elemento dm, che si trova utilizzando la velocità massima  $v_{\text{max}} = \omega \xi_0$ :

$$dU = \frac{1}{2}(dm)v_{\text{max}}^2 = \frac{1}{2}\mu(dx)\omega^2\xi_0^2$$

Chiamiamo densità di energia per unità di lunghezza il valore

$$\mathcal{W} = \frac{dU}{dx} = \frac{1}{2}\mu\omega^2\xi_0^2$$

con la quale possiamo esprimere la potenza media come

$$\mathcal{P}_m = \mathcal{W}v \tag{11}$$

#### 2.3 Onde sonore

Consideriamo ora delle onde sonore come onde di spostamento sempre accompagnate da onde di pressione:

**Spostamento:**  $\xi = \xi_0 \sin(kx - \omega t)$ 

**Pressione:**  $dp = -\beta \frac{\partial \xi}{\partial x}$ 

#### Pressione

L'espressione della pressione era stata ricavata nel capitolo sulle onde nei gas (5)

$$p(x,t) = p_0 - \beta \frac{\partial \xi}{\partial x}$$
  $\rightarrow$   $dp(x,t) = p(x,t) - p_0 = -\beta \frac{\partial \xi}{\partial x}$ 

Sviluppando la derivata parziale, e ricordando alcune equivalenze

$$v = \sqrt{\frac{\beta}{\rho_0}} \to \beta = v^2 \rho_0$$
 
$$k = \frac{\omega}{v}$$

troviamo

$$dp = -\beta k \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

$$= v^2 \rho_0 \frac{\omega}{v} \cos(kx - \omega t)$$

$$= \rho_0 v \omega \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

$$= \Delta p_{\text{max}} \sin(kx - \omega t - \pi/2)$$

Le onde di pressione sono quindi in ritardo di  $\pi/2$ .

#### Potenza

$$\mathcal{P} = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{v} = (dp)Sv = -\beta \frac{\partial \xi}{\partial x} S \frac{\partial \xi}{\partial t}$$

$$\mathcal{P} = \beta k \xi_0 \cos(kx - \omega t) S \omega \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

$$= v^2 \rho_0 \frac{\omega}{v} \xi_0 \cos(kx - \omega t) S \omega \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

$$= \rho_0 v \omega^2 S \xi_0^2 \cos^2(kx - \omega t)$$

Si ottiene quindi una potenza media pari a metà la sua ampiezza

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2}\rho_0 v\omega^2 S\xi_0^2$$

#### Intensità

Ricordando che l'intensità è la potenza per unità di superficie:

$$I = \frac{\mathcal{P}_m}{S} = \frac{1}{2}\rho_0 v\omega^2 \xi_0^2$$

Riconosciamo che  $\Delta p_{\rm max} = \rho_0 v \omega \xi_0$  e che quindi possiamo scrivere l'intensità come

$$I = \frac{(\rho_0 v \omega \xi_0)^2}{2\rho_0 v} = \frac{\Delta p_{\text{max}}^2}{2\rho_0 v}$$
 (12)

#### 2.4 Fonometria

Per essere messo in movimento il timpano ha bisogno di un'intensità minima che chiamiamo **soglia** di udibilità. Il limite superiore invece è chiamata **soglia del dolore** e rappresenta l'intensità sopra alla quale si percepisce una sensazione dolorosa. Entrambe vengono espresse o in funzione della frequenza o in funzione della lunghezza d'onda  $(\lambda = v/f)$ ; si ha quindi che le frequenze all'interno delle due soglie sono

$$20\,{\rm Hz} < f < 20\,000\,{\rm Hz}$$
 
$$17.15\,{\rm m} < \lambda < 1.715\,{\rm cm}$$

La soglia minima convenzionale dell'udibilità è l'intensità  $I_0 = 10^{-12} \text{W/m}^2$  alla frequenza  $f = 10^3 \text{Hz}$ . A questa si possono associare la corrispondente onda di pressione e ampiezza delle oscillazioni:

$$\Delta p_{\text{max}} = \sqrt{2\rho_0 v I_0} = 2.97 \cdot 10^{-5} \text{Pa}$$

e poiché  $\Delta p_{\text{max}} = \rho_0 v \omega \xi_0$ 

$$\xi_0 = \frac{\Delta p_{\text{max}}}{2\pi f \rho_0 v} = 1.07 \cdot 10^{-11} \text{m}$$

Alla soglia del dolore invece si ottengono

$$\Delta p_{\text{max}} = \sqrt{2\rho_0 v I_0} = 29.7 \text{Pa}$$

$$\xi_0 = \frac{\Delta p_{\text{max}}}{2\pi f \rho_0 v} = 1.07 \cdot 10^{-5} \text{m}$$

In sintesi: l'orecchio umano si estendi su

• 3 ordini di grandezza in frequenza:  $0 - 10^3$ Hz

• 12 ordini di grandezza in intensità:  $1 - 10^1 2 \text{W/m}^2$ 

• 6 ordini di grandezza in ampiezza di oscillazione:  $10^{-11} - 10^{-5}$ m

#### Livello sonoro

Presa una certa intensità I si definisce un **livello sonoro** L rispetto a  $I_0$ . Il livello sonoro è una valutazione logaritmica relativa di intensità e si esprime in decibel (dB).

Al livello sonoro associamo delle curve isofoniche, ovvero il luogo dei punti in cui si percepisce la stessa sensazione uditiva S.

$$L = 10\log_{10}\frac{I}{I_0} \tag{13}$$

Vediamo come il livello sonoro risulta essere particolarmente pratico poiché L=0 con  $I_0$  per f=1000Hz, quindi vale 0 alla soglia di udibilità; e vale 120 con  $I/I_0=10^{12}$  alla soglia del dolore.

#### -Attenzione

Il valore d'intensità  $I_0$  dipende dalla frequenza. Per questo anche il livello sonoro L non dipende tanto da  $I_0$  quanto più dalla frequenza.

Le curve isofoniche infatti non descrivono eguale intensità I ma eguale rapporto  $I/I_0$ , che dipende dalla frequenza. Possiamo dire che S è una grandezza fisiologica e L una grandezza fisica.

Secondo la legge psicofisica di Fechner e Weber

$$S = kB = k10\log_1 0 \frac{I}{I_0} = k'\log_1 0 \frac{I}{I_0}$$

quindi

$$S_2 - S_1 = k' \log_1 0 \frac{I_2}{I_1} \tag{14}$$

la sensazione sonora è proporzionale al logaritmo del rapporto tra le intensità che hanno prodotto le sensazioni

## 2.5 Onde in più dimensioni

Prima di tutto definiamo **fronte d'onda** la superfici su cui in un certo istante la fase dell'onda è costante ( $\phi = kx - \omega t$ ).

Per le onde piane il fronte d'onda è un piano che si sposta con velocità v dell'onda. Per caratterizzare la direzione di propagazione dell'onda introduciamo il **vettore di propagazione**  $\vec{k}$  con  $k=2\pi/\lambda$  e verso uguale a quello di  $\vec{v}$  e il vettore posizione  $\vec{r}$  che individua la posizione di un punto P su un certo fronte d'onda. Con queste informazioni possiamo riscrivere la funzione d'onda come

$$\xi(r,t) = \xi_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$$

In un sistema di tre coordinate l'equazione generale delle onde ammette altre soluzioni che rappresentano **onde sferiche** e **onde cilindriche**:

$$\nabla^2 \xi(x, y, z, t) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi(x, y, z, t)}{\partial t^2}$$

#### Onde elastiche in una membrana tesa

Consideriamo una membrana piana tesa con tensione T. Supponiamo di spostare leggermente la membrana dalla sua posizione di equilibrio e andiamo a studioare le tensioni che agiscono su un'area dxdy.

Il ragionamento è uguale a quello fatto per la corda tesa, in questo caso però la tensione si distribuisce su tutto il lato d\* e diventa T(d\*):

#### inserire grafici

$$dF_x(x,y,z,t) = T(dx)\frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial y^2}dy = T\frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial y^2}dxdy$$
$$dF_y(x,y,z,t) = T\frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial x^2}dx = T(dy)\frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial x^2}dxdy$$

$$\textbf{Risultante} \qquad dF = T \left( \frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial x^2} \right) dx dy = (\mathbf{dm}) \mathbf{a} = \rho_s (dx dy) \frac{\partial^2 \xi(x,y,t)}{\partial t^2}$$

esprimendo la massa come  $dm = \rho_s(dxdy)$  si ottiene l'equazione delle onde di d'Alembert dove il coefficiente del termine a destra gioca il ruolo di  $1/v^2$ , da questo possiamo scrivere la velocità di propagazione dell'onda:

$$T\left(\frac{\partial^{2}\xi(x,y,t)}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2}\xi(x,y,t)}{\partial x^{2}}\right)\frac{dxdy}{dxdy} = \rho_{s}(\frac{dxdy}{\partial t^{2}})\frac{\partial^{2}\xi(x,y,t)}{\partial t^{2}}$$

$$\frac{\partial^{2}\xi(x,y,t)}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2}\xi(x,y,t)}{\partial x^{2}} = \frac{\rho_{s}}{T}\frac{\partial^{2}\xi(x,y,t)}{\partial t^{2}} \qquad v = \sqrt{\frac{T}{\rho_{s}}}$$
(15)

#### Onde sferiche

Se il mezzo è *isotropo* è quindi la velocità di propagazione è uguale in tutte le direzioni, la funzoine d'**onda sferica armonica** è  $\xi(r,t) = A(r)\sin(kr - \omega t)$  dove r è la distanza dalla sorgfente e A(r) è l'ampiezza funzione di r.

Diciamo che la nostra sorgente emetta un'onda di intensità  $I(r) = CA^2(r)$  dove C è una costante dipendente dal mezzo. In un'onda sferica la **potenza media** trasmessa attraverso la superficie sferica  $S = 4\pi r^2$  deve risultare **costante** ad ogni valore di r:

$$\mathcal{P}_m = IS = \cos t.$$

$$\mathcal{P}_m = CA^2 4\pi r^2 = \text{cost.}$$




Figure 1: Onde sferiche

$$A(r) = \sqrt{\frac{\mathcal{P}_m}{4\pi r^2}} = \frac{1}{2r} \sqrt{\frac{\mathcal{P}_m}{\pi}}$$

Risulta quindi che l'ampiezza è inversamente proporzionale alla distanza r, come la pressione, e quindi può essere scritta come  $A = \xi_0/r$ .

$$\xi(r,t) = \frac{\xi_0}{r} \sin\left(kr - \omega t\right) \tag{16}$$

#### Intensità

Supponendo che le onde in questione siano onde sonore, and ando quindi ad utilizzare le espressioni di pressione della sezione 2.3 e and ando a sostituire ogni  $\xi_0$  con  $\xi_0/r$  si ottiene la seguente espressione dell'intensità:

$$I(r) = \frac{\mathcal{P}_m}{S} = \frac{1}{2}\rho_0 v\omega^2 \frac{\xi_0^2}{r^2}$$

## 2.6 Onde cilindriche

## 2.7 Assorbimento dell'energia

Come abbiamo visto l'intensità di un'onda non rimane costante ma decresce al propagarsi dell'onda (nelle onde sferiche più rapidamente, nelle cilindriche meno...). Questo comportamento viene attribuito ad un **assorbimento di energia** dovuto a fenomeni di attrito interno. Studiando il fenomeno su uno spessore dx si ha un'aattenuazione che può essere considerata proporzionale all'intensità in x e allo spessore dx.

$$dI = -\alpha I(x)dx$$

dove  $\alpha$  è il coefficiente di assorbimento.

$$\int_{I_0}^{I} \frac{dI}{I} = -\alpha \int_0^x dx$$

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x}$$
(17)

Quindi la decrescità dell'intensità è esponenziale. Definiamo la distanza  $x_0 = \frac{1}{\alpha}$  detta lunghezza di assorbimento la distanza tra due punti tali che  $I(x_1)/I(x_2) = \frac{1}{e}$ .

Abbiamo appurato precedentemente che l'ampiezza dell'onda è direttamente proporzionale a  $\sqrt{I}$ 

$$I = CA^2 \quad \rightarrow \quad A = \sqrt{\frac{I}{C}} = \sqrt{\frac{I_0 e^{-\alpha x}}{C}}$$

quindi la funzione d'onda in un mezzo che assorbe energia è:

Onde piane: 
$$\xi = \left(\frac{I_0 e^{-\alpha x}}{C}\right)^{\frac{1}{2}} \sin\left(kx - \omega t\right) = \xi_0 \left(I_0 e^{-\alpha x/2}\right)^{\frac{1}{2}} \sin\left(kx - \omega t\right)$$

$$\textbf{Onde sferiche:} \qquad \xi = \frac{\left(\frac{I_0 e^{-\alpha x}}{C}\right)^{\frac{1}{2}}}{r} \sin\left(kx - \omega t\right) \quad = \quad \xi_0 \frac{\left(I_0 e^{-\alpha x/2}\right)^{\frac{1}{2}}}{r} \sin\left(kx - \omega t\right)$$

Onde cilindriche: 
$$\xi = \frac{\left(\frac{I_0 e^{-\alpha x}}{C}\right)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{r}}\sin\left(kx - \omega t\right) = \xi_0 \frac{\left(I_0 e^{-\alpha x/2}\right)^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{r}}\sin\left(kx - \omega t\right)$$

#### 2.8 Pacchetti d'onde

Fino ad ora abbiamo considerato onde armoniche di lunghezza e durata infinita. Tutte le sorgenti emettono onde attraverso processi di durata finita, quindi, nella realtà, un'onda ha una propria durata e estensione spaziale.

Considerato un pacchetto di lughezza  $\Delta x$  e durata  $\Delta t$ , tali che  $\Delta x = v\Delta t$ . Il pacchetto è poi caratterizzato da N oscillazioni tali che

$$\Delta x = N\lambda$$
  $\Delta t = NT$ 

ed esprimiamo il numero di onde k e la pulsazione  $\omega$  come

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi N}{\Delta x}$$
  $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi N}{\Delta t}$ 

inserire grafici

Se ammettiamo (come nella figura) che N non sia fisso ma abbia una acerta indeterminazione che esprimiamo come  $\Delta N = 1$ , possiamo trovare altre espressioni per k e  $\omega$ :

$$egin{align} \Delta k = rac{2\pi}{\Delta x} \ \Delta \omega = rac{2\pi}{\Delta t} \ \Delta \phi = rac{1}{\Delta t} \ \Delta \phi \Delta t = 2\pi \ \Delta \phi \Delta t = 1 \ \Delta \phi \Delta$$

Queste osservazioni mettono i vevidenza la sostanziale differenza tra onda e pacchetto d'onda: mentre la prima ha una lunghezza d'onda  $\lambda$  e una frequenza f ben definite che la descrivono completamente, nel secondo è presente una **banda di frequenze** e un **intervallo di numeri d'onda** 

$$\Delta f = \frac{1}{\Delta t}$$
  $\Delta k = \frac{2\pi}{\Delta x}$ 

Da quest'ultime espressioni notiamo che al crescere di  $\Delta x$  e  $\Delta t$  minori risultano queste bande, infatti la limite per  $\Delta x, \Delta t \to \infty$  troviamo l'onda armonica. Se andiamo a considerare **brevi durate e piccole lunghezze** nel pacchetto sono contenute bande di lunghezze d'onda e frequenze distribuite significatibamente nell'intorno di  $\lambda f$ .

#### Velocità di fase e velocità di gruppo

Poiché diversi segmenti d'onda contenuti in un pacchetto possono avere frequenze diverse, la velocità del pacchetto non può essere identificata con quella delle componenti. Tuttavia è essenziale identificare la velocità del pacchetto perché il fenomeno fisico è rappresentato proprio dal pacchetto ed è la sua velocità quella con cui si propaga l'energia dell'onda.

Andiamo quindi a distinguere la **velocità di fase**, quella con cui si muovono le singole componenti dell'onda, e **velocità di gruppo**. La velocità dell'onda dipende dalla frequenza quando la propagazione avviene in un **mezzo dispersivo** come può avvenire per onde sulla superficie di un liquido o onde elettromagnetiche in mezzi materiali o in cavità conduttrici.

Mostriamo un esempio di velocità di gruppo nel caso di un pacchetto con solo due onde armoniche:

$$\xi(x,t) = \xi_0 \sin(k_1 x - \omega_1 t) + \xi_0 \sin(k_2 x - \omega_2 t)$$

$$prostaferesi: \quad \sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\xi(x,t) = 2\xi_0 \sin\left(\frac{(k_1 + k_2)x - (\omega_1 + \omega_2)t}{2}\right)\cos\left(\frac{(k_1 - k_2)x + (\omega_2 - \omega_1)t}{2}\right)$$

Definiti  $k_m, \omega_m$  e  $\Delta k, \Delta \omega$ 

$$\boxed{k_m = \frac{k_1 + k_2}{2}} \qquad \boxed{\omega_m = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}} \qquad \boxed{\Delta k = \frac{k_1 - k_2}{2}} \qquad \boxed{\Delta \omega = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}}$$
$$\xi(x, t) = 2\xi_0 \cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta \omega}{2}t\right) \sin\left(k_m x - \omega_m t\right)$$

In sostanza il moto relativo di un'onda rispetto all'altra produce la sovrapposizione mostrata sopra: l'onda di alta frequenza cambia durante il moto ma l'inviluppo conserva la stessa forma.

L'ampiezza dell'onda modulata

$$A = 2\xi_0 \cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta \omega}{2}t\right)$$

non è costante ma presenta una struttura di tipo ondulatorio e descrive l'inviluppo dell'onda di alta frequenza.

Abbiamo quindi un'onda di alta frequenza che si propaga con velocità di fase media  $v_f$  e con ampiezza modulata da un'onda che si propaga con velocità  $v_g$  velocità di gruppo:

$$v_f = \frac{\omega_m}{k_m} \qquad v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}$$

Più in dettaglio la velocità di gruppo, nel limite del continuo, è definita come

$$v_g = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{d\boldsymbol{k}}$$

invece dall'espressione della velocità di fase possiamo esprimere la pulsazione in funzione di  $v_f$  e k:

$$\omega(\mathbf{k}) = v_f(k)\mathbf{k}$$

da cui

$$v_g = v_f + k \frac{dv_f}{dk} \tag{18}$$

La velocità di gruppo può quindi essere minore o maggiore della velocità di fase, dipende dal segno della derivata di  $v_f$ : se la velocità delle singole componenti decresce, allora la velocità di gruppo sarà minore, se invece è in crescita, la velocità di gruppo sarà maggiore. Il caso di **mezzo non dispersivo**, ovvero quando  $v_g = v_f$  si ha quando  $dv_f/dk = 0$ .

Servendosi delle seguenti uguaglianze

la 18 è riscrivibile come

$$= v_f - \lambda \frac{dv_f}{d\lambda} = v_f + f \frac{dv_f}{df}$$

E' bene capire che la struttura del pacchetto in generale si modifica durante la propagazione e proprio per questo la velocità di fase (delle singole componenti) varia in funzione di k così come la velocità di gruppo

## 2.9 Effetto Doppler

Se una sorgente di onde S e un rivelatore di onde R sono n moto reciproco la frequenza percepita dal rivelatore è in generale diversa dalla frequenza propira della sorgenre. Questo fenomeno prende il nome di effetto Doppler e si osserva per tutti i tipi di onde.

Prendiamo in esame una sorgente che emette un qualsiasi tipo di onde armoniche sferiche di velocità v, chiamiamo **fronte d'onda** la superficie sferica su cui la fase è costante e facciamo coincidere il fronte d'onda con una cresta. La cresta successiva a quella fissata sul fronte d'onda si trova a distanza spaziale  $\lambda$  e temporale T con differenza di fase  $2\pi$ . In un tempo  $\Delta t$  l'onda avanza di uno spazio  $v\Delta t$  e il rivelatore viene attraversato da tanti fronti contenuti nello spazio  $v\Delta t$ :

$$N = \frac{v\Delta t}{\lambda}$$

quindi il rivelatore percepisce una frequenza

$$f_R = \frac{N}{\Delta t} = \frac{v\Delta t}{\lambda \Delta t} = \frac{v}{\lambda} = f$$

In questa condizione la frequenza percepita dal rivelatore è la frequenza propria della sorgente.

#### Sorgente in moto

Supponiamo che la sorgente si stia muovendo con velocità  $v_S < v$  verso il rivelatore. Ogni intervallo  $T_0$  la sorgente percorre un tratto  $v_S T_0$  sicuramente minore di  $\lambda$  ( $v_S < v \rightarrow v_S T_0 < \lambda_0 = vT$ ). Si ha quindi che la distanza tra due fronti d'onda consecutivi è

$$\lambda_B = \lambda_0 - v_S T$$

quindi il rivelatore è attraversato da più fronti d'onda del caso precedente poiché è aumentata la loro "densità". Riscrivendo l'espressione di  $\lambda_R$  possiamo trovare una nuova espressione della frequenza percepita da R:

$$\lambda_R = \lambda_0 - v_S T_0 = v T_0 - v_S T_0 = v \frac{1}{f_0} - v_S \frac{1}{f_0} = \frac{v - v_S}{f_0}$$

quindi essendo la frequenza il numero di creste in un periodo:  $f = \frac{N}{T}$ , esprimendo N come numero di lunghezze d'onda nello spazio percorso in un periodo:  $N = \frac{vT}{\lambda}$ , troviamo che un'espressione della frequenza è il rapporto tra la velocità dell'onda e la lunghezza d'onda

$$f_R = \frac{v}{\lambda_R} = \frac{v}{\frac{v - v_S}{f_0}} \to$$

$$f_R = \frac{v}{v - v_s} f_0 \tag{19}$$




Figure 2: fadslòfas

#### Rivelatore in moto

Diciamo che il rivelatore si stia muovento con velocità  $v_R$ . In questo caso i fronti d'onda non variano la loro densità, tuttavia il rivelatore ne percepirà comunque di più o di meno (in base se si sta avvicinando o allontanando) a causa del suo moto. I fronti d'onda che investono il rivelatore sono

$$N = \frac{\text{spazio percorso}}{\lambda_0} = \frac{(v - v_R)\Delta t}{\lambda_0}$$

da cui ricaviamo la frequenza percepita dal rivelatore

$$f_R = \frac{v}{\lambda_R} = \frac{v - v_R}{vT_0} = \frac{v - v_R}{v(1/f_0)} \to$$

$$f_R = \frac{v - v_R}{v} f_0 \tag{20}$$

Come possiamo vedere dalle espressioni di  $f_R$  ottenute non sono simmetriche: seppur è il **moto** relativo quello che conta, non è lo stesso se la sorgente si muove o è il rivelatore a farlo.

#### Espressione generale

Le espressioni trovate nei due casi possono essere riassunte in un'unica formula. Diciamo quindi di avere sia una  $v_S$  sia una  $v_R$ . La distanza tra i fronti d'onda è influenzata solo dalla velocità della sorgente e vale

$$\lambda_R = \lambda_0 - v_S T_0 = v T_0 - v_S T_0 = \frac{v - v_s}{f_0}$$

invece il numero N di fronti d'onda che investono il rivelatore dipende anche da  $v_R$ :

$$N = \frac{\text{spazio percorso}}{\lambda_R} = \frac{(v - v_R)T_0}{\frac{v - v_s}{f_0}} = \frac{(v - v_R)\frac{1}{f_0}}{\frac{v - v_s}{f_0}} = \frac{v - v_R}{v - v_S}$$

Da queste due otteniamo che la frequenza (il numero di creste in un periodo) percepita vale

$$f_R = \frac{\frac{v - v_R}{v - v_S}}{T_0} \to$$

$$f_R = \frac{v - v_R}{v - v_S} f_0$$
(21)

#### 2.10 Onda d'urto

Quando la sorgente si muove a velocità superiori a quella di propagazione dell'onda  $(v_S > v)$ , i fronti d'onda di quest'ultima ammettono un **inviluppo** rappresentato da due rette convergenti. L'inviluppo rappresenta **il luogo di punti di egual fase** e costituisce il **nuovo fronte d'onda** che prende il nome di **onda d'urto**. Possiamo trovare gli angoli che descrivono le due rette tramite semplici calcoli trigonometrici:

#### inserire grafici

Poiché P e Q sono punti di egual fase, il tempo che impiega l'onda a percorrere il tratto  $S_1S'_1$  deve essere uguale al tempo che impiega la sorgente a percorrere il tratto  $S_1S_2$  (a tempi uguali corrispondono uguali differenze di fase).

$$\boxed{a = S_1 S_2} \qquad \boxed{S_1 S_1' = a \cos(\theta)}$$

quindi l'uguaglianza dei temi diventa

$$\frac{a}{v_s} = \frac{a\cos(\theta)}{v}$$

$$\sin(\theta') = \cos(\theta) = \frac{v}{v_s}$$
(22)

Da quest'ultima risulta evidente che la superficie conica (o triangolare) di egual fase può esistere solo se la sorgente si muove più velocemente dell'onda (risulterebbero seno e coseno maggiori di uno se no).

## 2.11 Interferenza

Prima di tutto diamo una definizione di sorgenti coerenti e incoerenti:

#### -Sorgenti coerenti

Se la differenza di fase tra due onde in un punto qualsiasi è costante nel tempo, le sorgenti si dicono coerenti. Se ciò non si verifica (o si verifica in tempi bresi rispetto all'osservazione) le sorgenti sono dette incoerenti.

Quando due o più sorgenti coerenti emettono onde con **stessa pulsazione**  $\omega$  e queste onde si sovrappongono avviene il fenomeno dell'**interferenza**. Si verificano interferenze in ogni tipo di onde, si ha infatti una trattazione analitica indipendente dalla natura di esse.

## Interferenza con stessa ampiezza

Studiamo il caso unidimensionale di due onde piane coerenti con **medesima frequenza** f **e ampiezza**  $\omega$  che si propagano lungo la stessa direzione x. Consideriamo un punto P distante  $x_1$  dalla primas sorgente e  $x_2$  dalla seconda. In P si avranno le seguenti espressioni delle due onde:

$$\xi_1 = A_0 \cos(kx_1 - \omega t + \phi_1) = A_0 \cos(\omega t - kx_1 - \phi_1)$$

$$\xi_2 = A_0 \cos(kx_2 - \omega t + \phi_2) = A_0 \cos(\omega t - kx_2 - \phi_2)$$

Sappiamo che, essendo le sorgenti coerenti, lo sfasamento tra le due onde è fisso; chiamiamo questo sfasamento  $\delta$  così da eliminare il termine  $\phi_2$ :

$$\delta = k(x_2 - x_1) + (\phi_2 - \phi_1)$$

$$\xi_1 = A_0 \cos \left(\omega t - kx_1 - \phi_1\right)$$

$$\xi_2 = A_0 \cos (\omega t - kx_2 - \phi_1 - \boldsymbol{\delta})$$

In P, l'onda risultante sarà la somma  $\xi_1 + \xi_2$ 

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 = A_0 \cos(\omega t - kx_1 - \phi_1) + A_0 \cos(\omega t - kx_2 - \phi_1 - \delta)$$

prostaferesi: 
$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\xi = A_0 \cos(\omega t - kx_1 - \phi_1) + A_0 \cos(\omega t - kx_2 - \phi_1 - \delta)$$
  
=  $2A_0 \cos(\delta/2) \cos(\omega t - kx_1 - \phi_1 + \delta/2)$ 

Come abbiamo visto precedentemente l'intensità è sempre proporzionale all'ampiezza al quadrato:

$$I = KA^2$$

(in K sono kontenuti altri termini caratteristici e la superficie su cui si sta calcolando I),

$$I = 4KA_0^2 \cos^2\left(\delta/2\right)$$

$$KA_0^2 = I_0$$

$$I = 4I_0 \cos^2\left(\delta/2\right) \tag{23}$$

Interferenza costruttiva e distruttiva Nel caso di due onde con ampiezze uguali abbiamo l'equazione

$$\xi_1 = A_0 \cos(\omega t - kx_1 - \phi_1)$$
  $\xi_2 = A_0 \cos(\omega t - kx_2 - \phi_1 - \delta)$ 

l'interferenza sarà costruttiva se le due onde sono in fase, ovvero quando

$$\delta = 2m\pi \quad \rightarrow \quad \delta/2 = m\pi$$

Si avrà un'interferenza distruttiva invece quando le due onde sono **in opposizione di fase**, quindi quando (una e a 1 e l'altra a -1)

$$\delta = 2m\pi + \pi \quad \rightarrow \quad \delta = (2m+1)\pi$$

condizioni che assumono senso anche nell'espressione dell'intensità: se l'interferenza è costruttiva mi aspetto che l'intensità sia massima, cosa che accade proprio quando  $\delta/2 = m\pi$ ; se invece l'interferenza è distruttiva mi aspetto un'intensità nulla, che si ha quando  $\delta = m\pi$ :

$$I = 4I_0 \cos^2(2m\pi) = 4I_0 = I_{\text{max}}$$
  
 $I = 4I_0 \cos^2(m\pi) = 0$ 

#### Interferenza con ampiezze diverse

Prendiamo in considerazine due onde  $\xi_1$  e  $\xi_2$  con ampiezze diverse. Ci è comodo rappresentare le onde in "forma vettoriale" così da poter esplicitare alcuni termini più agevolmente.

$$\xi_1 = A_1 \cos(kx_1 - \omega t + \phi_1) = A_1 \cos(\omega t + \alpha_1)$$
  
$$\xi_2 = A_2 \cos(kx_2 - \omega t + \phi_2) = A_2 \cos(\omega t + \alpha_2)$$
  
$$\boldsymbol{\xi} = \xi_1 + \xi_2 = \boldsymbol{A} \cos(\omega t + \boldsymbol{\alpha})$$

Rappresentiamo  $A_1, A_2$  e A come dei vettori rotanti (per il contributo del coseno) visti all'istante t = 0, quindi senza il termine  $\omega t$ :

## inserire grafici

Esplicitiamo l'angolo  $\alpha$ :

$$A\cos\alpha = A_1\cos\alpha_1 + A_2\cos\alpha_2$$
$$A\sin\alpha = A_1\sin\alpha_1 + A_2\sin\alpha_2$$

da cui, elevando al quadrato:

$$A^{2} \cos^{2} \alpha + A^{2} \sin^{2} \alpha = (A_{1} \cos \alpha_{1} + A_{2} \cos \alpha_{2})^{2} + (A_{1} \sin \alpha_{1} + A_{2} \sin \alpha_{2})^{2}$$

$$A^{2} = A_{1}^{2} \cos^{2} \alpha_{1} + 2A_{2}A_{1} \cos \alpha_{1} \cos \alpha_{2} + A_{2}^{2} \cos^{2} \alpha_{2} +$$

$$+ A_{1}^{2} \sin^{2} \alpha_{1} + 2A_{2}A_{1} \sin \alpha_{1} \sin \alpha_{2} + A_{2}^{2} \sin^{2} \alpha_{2}$$

$$= A_{1}^{2} (\cos^{2} \alpha_{1} + \sin^{2} \alpha_{1}) + A_{2}^{2} (\cos^{2} \alpha_{2} + \sin^{2} \alpha_{2}) + 2A_{2}A_{1} (\cos \alpha_{1} \cos \alpha_{2} + \sin \alpha_{1} \sin \alpha_{2})$$

$$= A_{1}^{2} (\cos^{2} \alpha_{1} + \sin^{2} \alpha_{1}) + A_{2}^{2} (\cos^{2} \alpha_{2} + \sin^{2} \alpha_{2}) + 2A_{2}A_{1} \cos (\alpha_{1} - \alpha_{2})$$

$$\left[ \delta = \alpha_1 - \alpha_2 \right]$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_2 A_1 \cos \delta}$$
(24)

Come prima, sapendo che l'intensità è proporzionale all'ampiezza al quadrato:

$$I = KA^{2}$$

$$= K (A_{1}^{2} + A_{2}^{2} + 2A_{2}A_{1}\cos\delta)$$

$$= KA_{1}^{2} + KA_{2}^{2} + 2KA_{1}A_{2}\cos\delta$$

$$\boxed{KA_1^2 = I_1} \qquad \boxed{KA_2^2 = I_2}$$

per esprimere il termine rettangolare in funzione di  $I_1$  e  $I_2$  sviluppo  $I_1I_2=K^2A_1^2A_2^2$  e quindi

$$\boxed{\sqrt{I_1 I_2} = K A_1 A_2}$$

da cui

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \tag{25}$$

Interferenza costruttiva e distruttiva Nel caso di due onde con ampiezze diverse trova

# 2.12 Sorgenti puntiformi

guarda slides

## 2.13 Riflessione e trasmissione

Prendiamo in esame una corda divisa in due segmenti uniti ma con densità lineari differenti. La velocità, dipendendo da  $\mu$ , sarà diversa nei due mezzi:

$$v_1 = \sqrt{\frac{T}{\mu_1}} \qquad v_2 = \sqrt{\frac{T}{\mu_2}}$$

da cui, poiché  $k=\omega/v,$  anche i due k saranno diversi

$$k_1 = \omega \sqrt{\frac{\mu_1}{T}} \qquad k_2 = \omega \sqrt{\frac{\mu_2}{T}}$$

Andiamo quindi a distinguere tre tipi di onde che si propagano sulla corda: una incidente, una trasmessa e una riflessa:

$$\xi_i = \xi_{0i} \sin\left(k_1 x - \omega t\right)$$

$$\xi_r = \xi_{0r} \sin\left(k_1 x + \omega t\right)$$

$$\xi_t = \xi_{0t} \sin\left(k_2 x - \omega t\right)$$

Nel punto di contatto tra i due tratti imponiamo la continuità della funzione d'onda:

## 3 Onde stazionarie

Un'altro tipo di oscellazioni rilevanti sono le onde stazionarie, onde i cui punti oscillano con ampiezza che varia solo con la posizione. Si osserva che le posizioni di massima ampiezza e dei punti fermi (nodi) non variano nel tempo, per questo possiamo definire questo tipo di oscillazione un'oscillazione collettiva del fenomeno cui non è associato un fenomeno di propagazione.

#### inserire grafici

Consideriamo una corda fissa ad un solo estremo O su cui poniamo lo zero dell'asse x; sull'estremo libero applichiamo una perturbazione sinusoidale regressiva di frequenza f tramite un diapason:

$$\xi_1(x,t) = A\sin(kx + \omega t)$$

L'onda si propaga fino all'estremo fisso O che deve rimanere fermo, tuttavia sappiamo che in O risulta una perturbazione  $\xi_1(0,t)$ . Ci deve essere una seconda perturbazione  $\xi_2(0,t)$  generata dal vincolo tale che

$$\xi_1(0,t) + \xi_2(0,t) = 0 \quad \to \quad \xi_2(0,t) = -A\sin(\omega t) = A\sin(-\omega t)$$

quindi la seconda onda si propaga nel verso positivo dell'asse x con equazione

$$\xi_2(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$$

L'equazione complessiva dell'onda si ottiene sommando le due

$$\xi(x,t) = \xi_1(x,t) + \xi_2(x,t) = A \left[ \sin(kx + \omega t) + \sin(kx - \omega t) \right]$$

$$prostaferesi: \quad \sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\xi(x,t) = 2A\sin(kx)\cos(\omega t)$$
(26)

L'equazione rappresenta un'oscillazione armonica semplice di pulsazione  $\omega$  e con **ampiezza che** dipende dalla posizione; come ci aspettavamo nell'equazione non compare il termine  $kx \pm \omega t$  proprio perché l'oscillazione non si propaga. Troviamo i massimi e i minimi ponendo

$$\sin(kx) = \pm 1 \qquad \rightarrow \qquad kx = \frac{1}{2}\pi + m\pi \qquad \rightarrow \qquad \frac{2\pi}{\lambda}x = \frac{\pi}{2}(1+2m) \qquad \rightarrow$$

$$\mathbf{Ventri:} \qquad x = \frac{\lambda}{4}(1+2m) \qquad m = 0, 1, 2, \dots$$
(27)

invece i nodi li troviamo ponendo

$$\sin(kx) = 0$$
  $\rightarrow$   $kx = m'\pi$   $\rightarrow$   $\frac{2\pi}{\lambda}x = m'\pi$   $\rightarrow$  Nodi:  $x = \frac{\lambda}{2}m'$   $m' = 0, 1, 2, \dots$  (28)

#### 3.1 Corda tesa con due estremi fissi

Supponiamo di avere una corda vibrante di lunghezza L con nodi nei punti di coordinate x=0 e x=L. Vediamo come fissata una lunghezza L della corda, in questa possono aver luogo soltanto le onde stazionarie di lunghezza d'onda  $\lambda_m$  e frequenza  $f_m$ : dalla 28 si ha che i nodi, in x=0 e x=L, sono descritti da

$$x = \frac{\lambda}{2}m \quad \to \quad \begin{cases} 0 = \frac{\lambda}{2}m \\ L = \frac{\lambda}{2}m \end{cases}$$
dalla seconda: 
$$\to \quad \lambda = \lambda_m = \frac{2L}{m}$$
 (29)

Ricaviamo invece la frequenza dalla sua normale espressione utilizzando la 3 per la velocità:

$$f_m = rac{v}{\lambda_m} = rac{\sqrt{rac{T}{\mu}}}{2rac{L}{m}} 
ightarrow f_m = rac{m{m}}{2L} \sqrt{rac{T}{\mu}}$$

In una corda tesa esiste dunque una serie discreta di lunghezze d'onda e frequenze detta serie armonica in cui la frequenza più bassa  $f_1$  è chiamata frequenza fondamentale o prima armonica, tutte le altre sono dette armoniche superiori

-Modo della corda

Viene chiamato  $\mathbf{modo}$  della corda una particolare onda stazionaria con tot nodi. Una coda ha pertanto  $\infty^1$  modi discreti. Un particolare modo può essere eccitato pizzicando opporunamente la corda oppure per mezzo di un diapason.

Nel caso del diapason: se questo è posto su un estremo della corda così da fungere da nodo, genera un'onda che arrivata all'estremo opposto si andrà a riflettere tornando dal diapason per poi rifletersi nuovamente, tutto questo in un certo tempo t che possiamo trovare: sappiamo che l'onda viaggia a velocità v e deve percorrere un tratto lungo 2L, quindi

$$t = \frac{2L}{v}$$

dalla 29 sappiamo che  $2L = \lambda m$ 

$$t = \frac{\lambda m}{v}$$

e sappiamo che il periodo è il tempo impiegato a percorrere una lunghezza d'onda:  $T=\frac{\lambda}{r}$ 

$$t = mT$$

quindi l'onda viene riflessa in un tempo multiplo del periodo e perciò l'onda sarà **in fase** con la crestà dell'onda che il diapason emette al tempo t+mT creando un fenomeno di **risonanza**. L'oscillazione tende quindi ad aumentare e il limite a questo aumento è solo posto a fenomeni di smorzamento dati da vincoli non ideali e attriti.

Nel caso in cui non fosse soddisfatt<br/>ta la 29, e quindi non si possa esprimere  $2L = \lambda m$  si stabilisce un'onda risultante di tutte le onde che hanno origine nelle varie riflessioni la cui ampiezza coincide con quella del diapason.

#### 3.2 Corda tesa con un estremo fisso

La condizione da soddisfare per avere onde stazionarie stabili in una corda con un estremo libero è imporre che une dei due estremi rimanga fisso (nodo), e che l'altro sia un ventre:

Ventre: 
$$x = \frac{\lambda}{4}(1+2m) \rightarrow L = \frac{\lambda}{4}(1+2m) \rightarrow$$

$$\lambda = \lambda_m = \frac{4L}{1+2m}$$
(30)

come nel caso a due estremi fissi ricaviamo la frequenza:

$$f_m = \frac{v}{\lambda_m} = \frac{\sqrt{\frac{T}{\mu}}}{\frac{4L}{1+2m}} \longrightarrow$$

$$f_m = \frac{1+2m}{4L} \sqrt{\frac{T}{\mu}} \tag{31}$$

Come prima se poniamo un diapason sull'estremo fisso si hanno le condizioni di risonanza: l'onda che arriva all'estremo libero viene riflessa senza capovolgersi, arrivata al diapason si capovolge e torna verso l'estremo libero; vediamo quanto impiega l'onda a percorrere la corda:

$$t = \frac{2L}{v}$$

dalla 30 sappiamo che  $2L = \frac{1+2m}{2}\lambda$ 

$$t = \frac{1+2m}{2v}\lambda = \frac{1+2m}{2}\frac{\lambda}{v}$$

e poiché il periodo è il tempo impiegato a percorrere una lunghezza d'onda:  $T=\frac{\lambda}{n}$ 

$$t = \frac{1 + 2m}{2}T$$

Anche in questo caso l'onda impiega un tempo proporzionale al periodo nonm ho ben capito. riguarda questa parte sulle slide

## 3.3 Onde stazionarie in una colonna di gas

Andiamo a considerare, in una canna di un organo per esempio, un'onda di pressione e una di spostamento. Se la canna è aperta in entrambi gli estremisi realizzano le stesse condizioni per la pressione e per lo spostamento, in sostanza la condizione è equivalente alla corda con due estremi fissi.

Se invece un estremo è chiuso, nel punto di chiusura si avràun ventre di pressione (che sale) e un nodo di spostamento (l'aria si ferma); la situazione è quindi analoga a quella di una corda con un estremo fisso e uno libero.

#### riporta calcoli

#### 3.4 Timbro

Uno strumento fornisce un massimo di potenza quando la frequenza di eccitazione coincide con una delle frequenze della serie armonica. Il fenomeno elle riflessioni multible esalta le frequenze della serie armonica e smorza tute le altre che risultano quasi assenti. Perciò comprendiamo come la stessa nota con frequenza fondamentale  $f_1$  abbia una composizione armonica che dipende dallo strumento, proprio perché ogni strumento fornisce frequenze di eccitazioni differenti.

Timbro

La composizione armonica di una nota dipendente dallo strumento e dalla particolare frequenza di eccitazione è chiamata **timbro** 

## 4 Fluidi

#### 4.1 Pressione

Poiché non possiamo parlare di forza applicata in un punto del fluido andiamo a considerare un elemento infinitesimo di massa dm e volume dV e andiamo a distinguere le forze agenti su di esso. Distinguiamo le **forze di volume**, ovvero tutte quelle forze proporzionali a dV, e **forze di superficie** porporzionali a dS. Nel caso delle forze di superficie è bene caratterizzarle come somma di un termine normal a S e uno parallelo; noi consideriamo il fluido in equilibrio quindi il termine parallelo è nullo.

Forze di volume: 
$$dF_V = dma_z = \rho dV a_z$$
  
Forze di superficie:  $dF_{S\perp} = \rho dS$ 

Le forze di superficie si riducono quindi alla sola componente perpendicolare e sono caratterizzate dalla pressione. La pressione che funge da coefficiente alla superficie non ha caratteristiche direzionali, è funzione scalare del punto che si considera e non dipende deall'orientazione della superficie.

#### inserire grafici

$$CH = AH\cos(\theta)$$

$$BH = AH\sin(\theta)$$

$$p_A = \frac{F_A}{AH}$$

$$\begin{cases} F_C = F_A\cos(\theta) \\ F_B = F_A\sin(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} p_C = \frac{F_C}{CH} = \frac{F_A\cos(\theta)}{AH\cos(\theta)} = \frac{F_A}{AH} \\ p_B = \frac{F_B}{BH} = \frac{F_A\sin(\theta)}{AH\sin(\theta)} = \frac{F_A}{AH} \end{cases}$$

$$\implies p_A = p_B = p_C = \mathbf{p}$$

Quindi la pressione è una quantità scalare e il suo valore dipende in generale dalla posizione del punto ma non dalla direzione.

#### Equilibrio statico di un fluido

La condizione di equilibrio è che la somma di tutte le forze di volume e di superficie si annulli

$$\overrightarrow{F}_{Vtot} + \overrightarrow{F}_{Stot} = 0$$

Considero solo le forze dovute ad un'accelerazione lungo l'asse z

Forze di volume: 
$$dF_V = dma_z = \rho a_z dV$$

Forze di superficie: 
$$dF_{S\perp}=p(z)dS-p(z+dz)dS$$
  $=p(z)dS-p(z)dS-p(dz)dS$  inserire grafici  $=-\frac{\partial p}{\partial z}dzdxdy$   $=-\frac{\partial p}{\partial z}dV$ 

Quindi per soddisfare la condizione di equilibrio deve valere

$$\rho a_z dV - \frac{\partial p}{\partial z} dV = 0 \quad \to$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = \rho a_z$$
(32)

che se estendiamo su tutte e tre le dimensioni diventa

$$\overrightarrow{\nabla}p = \rho \overrightarrow{a} \tag{33}$$

Quindi la pressione aumenta lungo il verso positivo della forza (determinata dall'accelerazione  $a_*$ ). La forza di volume tende infatti a spostare il volumetto determinando una **reazione** del fluido che si manifesta come una variazione di pressione. Notare l'analogia della pressione con la tensione in un filo massivo.

Si ottiene inoltre che la pressione è uniforme solo quando  $\rho a=0$  che sulla terra sembrerebbe non poter mai essere verificata data l'accelerazione di gravità. Tuttavia per densità molto basse o volumi molto piccoli la pressione può essere considerata uniforme.

Se la forza di volume agente sul fluido è conservativa il lavoro compiuto non dipende dal particolare percorso seguito, ma solo dalle coordinate dal punto iniziale e finale; inoltre vale

$$\overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a} = -\overrightarrow{\nabla}E_p$$

perciò si può esprimere la 33 come  $-\rho$  per il gradiente dell'energia potenziale per unità di massa

$$\overrightarrow{\nabla}p = -\rho \frac{\overrightarrow{\nabla}E_p}{m}$$

$$\overrightarrow{\nabla}p = -\rho \overrightarrow{\nabla}E_{p,m}$$
(34)

Infatti le superfici isobariche coincidono con quelle equipotenziali, quindi le variazioni di pressione e di energia potenziale sono le stesse ovunque nel passaggio da una superficie equipotenziale ad un'altra.

Se espelicitiamo i due nabla otteniamo l'espressione della variazione infinitesima di pressione:

$$\left[ \left| \overrightarrow{\nabla} p \right| = \left| \frac{dp}{ds} \right| \right] \qquad \left[ \left| \overrightarrow{\nabla} E_{p,m} \right| = \left| \frac{dE_{p,m}}{ds} \right| \right]$$

$$|dp| = -\rho |dE_{p,m}|$$

quindi se lungo una superficie isobarica e equipotenziale si hanno pressione ed energia potenziale costanti, anche la densità lo è. Pertanto in un fluido sottoposto a forze conservative la **variazione** di densità segue geometricamente qualla di pressione e di energia potenziale.

## Lavoro della pressione

Nel caso di equilibrio statico non ci sono spostamenti di conseguenza il lavoro è nullo. Nel caso di non equilibrio invece, considerando una situazione semplice di una forza verticale ortogonale alla superficie:

$$dW = dFdh = pSdh = dpdV$$

$$W = \int pdV$$
(35)

#### Equilibrio in presenza di forza peso

Applichiamo i risultati ottenuti precedentemente. In questo caso abbiamo come accelerazione  $a_z = -g$ , quindi secondo la 33 la pressione **varia solo lungo l'asse z**. Esplicitiamo i due gradienti così da esplicitare la 34:

$$\nabla p_z = \frac{dp}{dz}$$

$$\nabla E_{p,m,z} = \frac{dE_{p,m}}{dz} = g$$

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

$$\int_{p_1}^{p_2} dp = -\rho g \int_{z_1}^{z_2} dz$$

$$p_2 - p_1 = -\rho g (z_2 - z_1)$$

Quindi se la densità è costante, la pressione in un fluido in equilibrio sotto l'azione della forza di gravità varia secondo la **legge di Stevino**  $(p_2 = p_0 e z_2 = 0 e z_1 = -h)$ 

$$p(h) = p_0 - \rho g h \tag{36}$$

## 4.2 Principio di Archimede

Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta verticale verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato

$$\overrightarrow{F}_A = -\rho V \overrightarrow{g} \tag{37}$$

Se andiamo a considerare un corpo di massa  $m'=\rho'V$  immerso in un fluido, la risultante delle forze su di esso vale  $\overrightarrow{F}_V+\overrightarrow{F}_p$ 

-mg+

# 4.3 Liquido in rotazione

## 4.4 Moto di un fluido

Teorema di Bernoulli

Moto laminare

Moto turbolento

## 4.5 Portanza

## 4.6 Fenomeni di superficie