
HW_Calibration 설명서

- 이 모델은 IR Hull White 1Factor Model의 파라미터를 계산하는 모델입니다..
 - 1. 자신의 엑셀 bit수 확인

파일>계정>엑셀정보




- 2. Alt + F11로 VBA창 키기
- 3. 모듈 들어가서 dll의 디렉토리 바꾸기 (현재 dll이 설치되어있는 디렉토리로 바꾸기)



4. 파라미터 입력(CapVol, SwaptionVol 또는 둘다 사용)

Zero Rate			Cap Info			ATM Swaption Info						
			Cap Frequency 3						3	_		
Index	Term입력	Vol입력		<u> </u>	Term입력	Vol입력		옵션만기	스왑만기 1.00	2.00	3.00	4.0
1	0.00	0.0109		1	1.00	0.1496		0.08	11.00%	13.30%	14.10%	15.25
2	0.25	0.0121		2	2.00	0.1509		0.25	12.00%	13.15%	14.70%	16.00
3	0.50	0.0124		3	3.00	0.1497		0.50	13.15%	14.05%	14.90%	15.90
4	1.00	0.0127		4	4.00	0.1473		0.75	13.35%	14.05%	14.90%	15.60
5	1.50	0.0132		5	5.00	0.1489		1.00	13.55%	14.15%	14.80%	15.40
6	2.00	0.0137		6	7.00	0.1430		1.50	14.30%	14.80%	14.95%	15.30
7	3.00	0.0148		7	10.00	0.1421		2.00	15.40%	15.55%	15.20%	15.25

5. Calibration 버튼 클릭



1. 방법론

κ는 0.002부터 0.1까지 0.002간격으로,

 σ_t 는 0.001부터 0.04까지 0.001간격으로 넣고 Swaption 및 Cap Pricing을 한다.

for (
$$\kappa=0.002$$
 to 0.1; $d\kappa=0.002$)
$$for(\sigma=0.001 \text{ to } 0.04; d\sigma=0.001)$$

$$Error(\kappa,\sigma)=P(\kappa,\sigma)-P(black)$$

Find Min Error Point(κ , σ)

찾아낸 κ, σ 근방에서 위의 로직을 한 번 더 실행함

for
$$(\kappa = \hat{\kappa} - 0.001)$$
 to $\hat{\kappa} + 0.001$; $d\hat{\kappa} = 0.0002$)
for $(\sigma = \hat{\sigma} - 0.001)$ to $\hat{\sigma} + 0.001$; $d\hat{\sigma} = 0.0001$)
Error $(\kappa, \sigma) = P(\kappa, \sigma) - P(black)$

Find Min Error Point(κ , σ)

2. Calibration 예시

Example) 다음과 같이 Swaption Vol이 주어진다고 가정하자.

	Swapmat= 1	Swapmat= 2	Swapmat= 3	
Optmat= 0.5	10%	12%	14%	
Optmat= 1	11%	13%	15%	
Optmat= 1.5	12%	14%	16%	

Calibration은 다음과 같이 실행된다.