Именованные каналы (Named pipe)

Цели:

- Получить навыки создания именованного канала
- Получить навыки подключения к именованному каналу
- Получить навыки обмена данными между приложениями по именованному каналу


Создание канала (Сервер)

Создадим новый проект, на главной форме разместим компонент TMemo (Memo1) и TButton (Button1).

Добавим библиотеку Windows в раздел uses.

Данное приложение будет компонентом сервера, которое создает именованный канал (named pipe) и прослушивает его в ожидании подключения клиентов.
После подключения клиента сервер отображает полученное от него сообщение в Memo1 и отправляет клиенту подтверждение получения

сообщения.



АРІ именованных каналов

Для создания и работы с именованными каналами используются функции windows API:

CreateNamedPipe(имя, доступ, тип, количество, размер буфера1, размер буфера2, таймаут, дескриптор безопасности) — создание именованного канала.

Рассмотрим наиболее важные параметры подробнее:

имя – имя создаваемого канала в формате \\cepsep\pipe\имя_канала.

Здесь сервер - это имя компьютера, на котором открыт канал. Вслучае локальной машины (localhost) обозначается точкой.

доступ - режим доступа к каналу: дуплексный, входной или выходной. тип — режим работы канала: блочный (message) или побайтовый (byte). дескриптор безопасности — содержит указания по передаче прав на именованный канал дочерним процессам и потокам.

АРІ именованных каналов

Ожидание клиента:

ConnectNamedPipe(handle,режим) – ожидание соединения клиента handle – дескриптор канала полученный от CreateNamedPipe. режим – указатель на структуру данных в асинхронном режиме работы.

На стороне клиента подключение к каналу осуществляется как к файлу с помощью функции CreateFile, которой в качестве параметров вместо имени файла передается имя канала, а вместо типа доступа (доступ) режим доступа к файлу (чтение/запись).

Обмен данными на обоих сторонах (клиент и сервер) осуществляется функциями чтения записи для файлов ReadFile и WriteFile. В качестве идентификатора файла (Handle) выступает идентификатор канала.

АРІ именованных каналов

Со стороны клиента используются следующие функции: WaitNamedPipe(имя,таймаут) — ожидание создания канала сервером. Как только канал создан, функция возвращает истину.

имя — имя канала, совпадает с именем в CreateNamedPipe сервера.

таймаут — время ожидания в миллисекундах.

SetNamedPipeHandleState(pipe,dwMode,nil,nil) – установка режима работы с каналом(dwMode) со стороны клиента. Для правильной синхронной работы, режимы работы канала клиента и сервера должны совпадать.

DisconnectNamedPipe(handle) – отключение от канала (отключение клиента)

CloseHandle(handle) – закрытие объекта (канала)

Напишем код сервера для создания канала и его прослушивания. Этот код поместим в событие нажатия на единственную кнопку приложения сервера:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
SD: SECURITY_DESCRIPTOR;
SA: SECURITY_ATTRIBUTES;
pipe: THandle;
s: String;
nbyte: DWORD;
const
PIPE_UNLIMITED_INSTANCES = 255;
```

```
begin
 InitializeSecurityDescriptor(@SD, SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION);
 SetSecurityDescriptorDacl(@SD, true, nil{ACL}, false);
 SA.lpSecurityDescriptor := @SD;
 SA.nLength := SizeOf(SA);
 SA.bInheritHandle := true:
               // Создание канала
 pipe:=CreateNamedPipe(PChar('\\.\pipe\testpipe'),
                  PIPE_ACCESS_DUPLEX,
                  PIPE_TYPE_BYTE or PIPE_WAIT,
                  PIPE UNLIMITED_INSTANCES,
                  1024, 1024, 50, @SA);
```

// Проверка на корректное создание канала

```
if pipe=INVALID_HANDLE_VALUE then
  begin
    Memo1.Lines.Add('Error '+IntToStr(GetLastError()));
    exit;
  end else
    Memo1.Lines.Add('Create ok');
```

```
s:=' '; // Главный цикл прослушивания while true do
begin // Ожидание соединения
Memo1.Lines.Add('Awaiting for connection .. ');
if not ConnectNamedPipe(pipe,nil) then
begin
Memo1.Lines.Add('Connect error'
+IntToStr(GetLastError()));
break;
end else
Memo1.Lines.Add('Connect ok');
```

```
// Если команда DONE, завершаем прослушивание if s='Server got DONE' then begin Memo1.Lines.Add('Closing ..'); break; end; Application.ProcessMessages; end; CloseHandle(pipe); // Закрываем канал end;
```


Создание канала (Клиент)

Создадим новый проект, на главной форме разместим компонент TMemo (Memo1), Tedit (Edit1) и TButton (Button1).

Добавим библиотеку Windows в раздел uses.

Данное приложение будет клиентом, который подключается к именованному каналу (named pipe) созданному сервером.

После подключения, клиент отсылает ему сообщение из Edit1 и записывает полученное подтверждение в Memo1.



Напишем код клиента для подключение к каналу. Этот код поместим в событие нажатия на единственную кнопку приложения клиента:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
    SD: SECURITY_DESCRIPTOR;
    SA: SECURITY_ATTRIBUTES;
    dwMode: DWORD;
    cb : ULONG;
    pipe : THandle;
    s : String;
    nbyte : DWORD;
```

```
// Инициализация Security Descriptor
begin
cb:=GetSidLengthRequired(1);

InitializeSecurityDescriptor(@SD,
SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION);
SetSecurityDescriptorDacl(@SD, true, nil{ACL}, false);
SA.lpSecurityDescriptor := @SD;
SA.nLength := SizeOf(SA);
SA.bInheritHandle := true;
```

```
// Ожидаем создания канала на стороне сервера
Memo1.Lines.Add('Waiting pipe .. ');
if not WaitNamedPipe(PChar('\\.\pipe\testpipe'),5000)
then
begin
Memo1.Lines.Add('Wait error'
+IntToStr(GetLastError()));
exit;
end else
Memo1.Lines.Add('Wait ok');
```

```
// Настраиваем режим работы канала
dwMode:=PIPE_TYPE_BYTE;
if not SetNamedPipeHandleState(pipe,dwMode,nil,nil)
then
Memo1.Lines.Add('Setmode error'
+IntToStr(GetLastError())) else
Memo1.Lines.Add('Setmode ok');
```