# Структура класса

# Уровни доступа

**Уровни доступа** класса влияют на то, каким образом он может быть использован.

Классы имеют четыре уровня доступа:

Private	элементы, которые могут быть использованы только в пределах самого класса (не наследуются)
Public	элементы, которые могут быть использованы всюду в программе, в том числе и вне класса
Protected	элементы, которые могут быть использованы только семейством класса, но которые могут трансформироваться в потомках
Published	элементы, которые могут быть использованы всюду в программе

B Object Pascal уровень доступа к элементам класса может быть описан с помощью одного из следующих четырех ключевых слов: private, public, protected и published. Уровень доступа к структурные элементам класса задается во время его объявления с помощью ключевого слова class.

```
TVehicle = class
 private
CurrentGear : Integer;
Started: Boolean;
procedure StartElectricalSystem;
procedure StartEngine;
 protected
procedure StartupProcedure;
 public
HaveKey: Boolean;
procedure SetGear (Gear : Integer);
procedure Brake (Factor : Integer);
procedure ShutDown;
end;
```

#### КОНСТРУКТОРЫ

**Конструктор** — это метод, с помощью которого создаются экземпляры класса. Конструктор используется для инициализации элементов данных класса, выделения дополнительной памяти и других необходимых начальных действий.

В только что приведенном примере класса *TVehicle* конструктор отсутствует.

#### Включим в класс TVehicle объявление конструктора:

```
TVehicle = class
 private
CurrentGear : Integer;
Started: Boolean;
procedure StartElectricalSystem;
procedure StartEngine;
 protected
procedure StartupProcedure;
 public
HaveKey : Boolean;
procedure SetGear (Gear : Integer);
procedure Brake (Factor : Integer);
procedure ShutDown;
constructor Create; {конструктор}
end:
```

У класса может быть несколько конструкторов. Конструкторы должны отличаться либо именем, либо количеством и типом параметров либо и тем и другим.

```
TVehicle = class
{ оставшаяся часть объявления класса }
 constructor Create;
 constructor Create(Size : integer);
 constructor CreateModel(Model:string);
end;
Здесь объявлено три конструктора: два под именем
 Create (отличающиеся набором параметров)
 итретий - под именем CreateModel.
```

Предположим далее, что есть класс *TMyRect*, инкапсулирующий поведение прямоугольника. Этот класс может имеет сразу несколько конструкторов – объявим два из них. Объявление класса *TMyRect* выглядит следующим образом:

```
TMyRect = class
private
Left : Integer;
Top: Integer;
Right : Integer;
Bottom: Integer;
public
function GetWidth: Integer;
function GetHeight : Integer;
procedure SetRect(ALeft, ATop, ARight, ABottom : Integers);
constructor Create;
constructor CreateVal (ALeft, ATop, ARight, ABottom: Integers);
end;
```

А вот как должны выглядеть определения конструкторов (определения помещаются в раздел implementation):

```
constructor TMyRect.Create;
begin
inherited Create;
Left := 0;
Top := o:
Right := 0;
Bottom := o;
end;
constructor TMyRect.CreateVal(ALeft, ATop, ARight, ABottom:Integer);
begin
inherited Create;
Left := ALeft;
Top := ATop;
Right := ARight;
Bottom := ABottom;
end;
```

Первый конструктор просто инициализирует каждое поле нулевым значением.

<u>Второй присваивает</u> соответствующим полям значения переданных в него параметров.

Обратите внимание на ключе-вое слово inherited.

В следующем фрагменте кода происходит создание двух экземпляров класса *TMyRect* — одного с помощью конструктора *Create*, а другого с помощью конструктора *CreateVal*:

```
var
Rect1 : TMyRect;
Rect2 : TMyRect;
begin
Rect1 := TMyRect.Create;
Rect2 := TMyRect.CreateVal(0,0, 100, 100);
end;
```

Память для классов Object Pascal всегда выделяется динамически, поэтому все переменные классов, по сути дела, являют-ся указателями.

Таким образом, *Rect1* и *Rect2* в предыдущем примере — это указатели на класс TMyRect.

### **ДЕСТРУКТОР**

**Деструктор** — это специальный метод, автоматически вызываемый перед разрушением объекта. Обычно он используется для освобождения всей выделенной объекту памяти и для других операций, связанных с очисткой.

Класс должен содержать **только один деструктор**, как правило, имеющий имя Destroy, код класса TMyRect, дополненный деструктором.

Ниже приведен (для краткости мы приводим его здесь не полностью): код класса ТМуRect, дополненный деструктором.

```
TMyRect = class
private
Left : Integer;
Top : Integer;
Right : Integer;
Bottom: Integer;
Text : PChar; { новое поле }
public
function GetWidth : Integer;
function GetHeight : Integer;
procedure SetRect(ALeft, ATop, ARight., ABottom : Integer) ;
constructor Create;
constructor CreateVal(ALeft, ATop, ARight, ABottom: Integer);
destructor Destroy; override;
end;
```

```
constructor TMyRect.Create;
begin
inherited Create;
{ Выделяем память для ограниченной нулем строки. }
Text := AllocMem(1024);
end;
destructor TMyRect.Destroy;
begin
{ Освобождаем выделенную память. }
FreeMem(Text);
inherited Destroy;
end;
В конструкторе класса ТМуRect происходит динамическое
  выделение памяти для строки с ограничивающим нулем Техт
  (типа PChar), тогда как в деструкторе эта память
  освобождается.
Обратите внимание на ключевое слово override.
```

## поля данных

**Поля данных** — это переменные, объявленные в объявлении класса; можно рассматривать их как переменные, имеющие своей областью действия класс.

Давайте снова вернемся к классу TMyRect. В нем нет открытых полей. Попытавшись выполнить приведенный ниже код, появляется сообщение об ошибке времени компиляции Undeclared identifier: 'Left' (необъявленный идентификатор: 'Left'):

Rect := TMyRect.CreateVal(0, 0, 100, 100);

Rect.Left := 20; ( ошибка компиляции! }

#### **МЕТОДЫ**

**Методы** — это процедуры и функции, принадлежащие классу. Они локальны по отношению к своему классу; их как бы не существует за его предела-ми.

Методы могут быть вызваны только внутри самого класса или при посредстве его объектов.

Любой обработчик события является методом класса.

- 1. Открытые (или общедоступные) методы, вместе со свойствами, пред-ставляют собой пользовательский интерфейс класса.
- **2. Закрытые** методы предназначены для внутреннего использования классом и не должны вызываться его пользователями
- 3. Защищенными называются методы, доступные только для классов, производных от данного

#### УКАЗАТЕЛЬ SELF

- У каждого класса есть скрытое поле Self, явно не определенное среди полей класса, которое представляет собой указатель на соответствующий экземпляр класса.
- Очевидно, что это определение требует некоторых пояснений. Сначала да-вайте посмотрим, как выглядело бы объявление класса ТМуRect, если бы поле Self не было скрытым:

```
TMyRect = class
private
Self: TMyRect;
Left: Integer;
Top: Integer;
Right : Integer;
Bottom: Integer;
Text: PChar;
public
function GetWidth: Integer;
function GetHeight: Integer;
procedure SetRect(ALeft, ATop, ARight, ABottom : Integer);
constructor Create;
constructor CreateVal(ALeft, ATop, ARight, ABottom: Integer);
destructor Destroy; override;
end;
```

```
Именно так класс TMyRect выглядит с точки зрения
 компилятора. При создании в памяти объекта
 класса указатель Self автоматически
 инициализи-руется адресом этого объекта:
Rect := TMyRect.CreateVal (o, o, 100, 100);
{ Tenepь 'Rect' и 'Rect.Self имеют одно и то же
 значение, }
{поскольку оба содержат адрес объекта в памяти. }
Каждый экземпляр класса имеет собственную копию
 полей данных
```

```
Добавим к классу TMyRect следующее определение
  функции GetWidth:
function TMyRect. GetWidth: Integer;
begin
Result := Right - Left;
end;
Но так эта функция выглядит для нас с вами.
  Компилятор же видит ее несколько иначе:
function TMyRect.GetWidth: Integer;
begin
Result := Self.Right - Self.Left;
end;
```