Глубокое обучение и вообще

Соловей Влад и Шигапова Фирюза

11 февраля 2021 г.


Посиделка 16: Автоэнкодеры



Autoencoder


- 1. Когда данных много, мы хотим понизить их размерность. Классическое машинное обучение позволяте делать это с помощью метода главных компонент, tsne и других методов. Нейросети также позволяют решать подобную задачу сжатия с минимальными потерями.
- 2. Понижение размерности задача обучения без учителя
- 3. Давайте превратим её в обучение с учителем!

Autoencoder




latent vector / variables

Autoencoder



Примеры сжатия





Как используют

- 1. Для предобучения сетей. Именно так в 2005 началась революция.
- 2. Скрытое представление признаков можно использовать в других моделях в качестве фичей.
- 3. Генерация похожих объектов

Типы автокодировщиков



Denoise автокодировщик

В обычном автокодировщике восстанавливаем следующую последовательность: x=decoder(encoder(x)), изменяя 2 функции encoder(x) и decoder(x). Loss в нашем случае -

Тождественно не можем выучить из-за искусственного ограничения количества нейронов в середине.

- 1. Однослойной автокодировщик по своему действию совпадает с РСА
- 2. Если задаем многослойный автокодировщик может находить достаточно сложные особенности в данных (при правильной архитектуре любые)
- 3. Можно делать сетки любых типов (сверточные, реккурентные, полносвязные)



Denoise автокодировщик

Мы пытаемся не просто восстановить выход по входу, но и ещё искусствено добавляем шум к входным данным. По сути мы пытаемся решить следующиую задачу $x = decoder(encoder(\hat{x}))$, где \hat{x} зашумленное входные данные. Обычно зашумляют данные через добавление гауссовского шума, но можно делать разное. Например, для картинок можно затемнять какую-либо часть изображения. Остальной процесс обучения совпадает с обычным автокодировщиком.

Разреженный автокодировщик

Теперь мы к нашему лосу добавляем регуляризатор


$$L(x, decoder(encoder(x))) + \omega(h),$$

где decoder(h)-выход декодера, h = encoder(x) - выход энкодера. Обычно ограничение накладывают на энкодер и это L1 или L2 норма. Такой автокодировщик не сможет полностью выучить картинку из-за штрафа при любой архитектуре. Он может расширяться к выходу, пытаясь разложить сигнал на множество статистически независимых сигналов. Используют его также как и обычный автокодировщик, если требуется чтобы получающиеся латентные векторы были более линейно-независимые. Из-за того, что он пытается разложить один сигнал на множество, иногда его для разложения сигнала на составляющие аналог вайвлет преобразований для аудио.


Разворачивание картинки назад




Nearest neighbor unpooling



Max unpooling



Learnable unpooling: Transpose convolution



- Каждую клетку надо распаковать в 4 клетки \Rightarrow свёртка 3×3 со сдвигом 2

Пример:

