


《计算机网络》实验报告(二)

| 学院:_ | 信息科学与工程学院 |
|--------|-----------------------------|
| 班级: _2 | 2018 级计算机科学与技术 (数据科学方向) 4 班 |
| 小组成员 | 引: <u>胡悦、陈宇铭、冯博、钟奕</u> |
| 任课教师 | 万: |
| 实验小组 | 1: 8 |
| 实验日期 | 月: 2020-11-30 |

目录

| 一、 | 实验任务 | . 3 |
|----|---|-----|
| _, | 实验要求 | . 3 |
| 三、 | 实验环境 | . 3 |
| 四、 | 实验步骤 | 4 |
| | 1. 设计满足当前网络拓扑图的地址分配方案 | . 4 |
| | 1.1 假设 | 4 |
| | 1.2 设计原则 | 4 |
| | 1.3 网络分析 | . 4 |
| | 1.4 设计网络划分方案 | . 5 |
| | 1.5 设计路由器端口地址分配方案 | . 5 |
| | 1.6 设计服务器地址分配方案 | . 5 |
| | 2. 在 ENSP 中制作网络拓扑图,并为路由器 C 和路由器 B 添加接口卡 | 6 |
| | 3. 配置 IP 地址 | |
| | 3.1 路由器 | 6 |
| | 3.2 服务器 | 10 |
| | 4. 配置 OSPF 路由协议 | 11 |
| | 4.1 路由器 A | 11 |
| | 4.2 路由器 B | 11 |
| | 4.3 路由器 C | 11 |
| | 4.4 路由器 D | 11 |
| | 4.5 路由器 E | 12 |
| | 4.6 路由器 Y | 12 |
| | 4.7 路由器 ₩ | 12 |
| | 5. 配置 DHCP 服务器 | 12 |
| | 5.1 路由器 C 接口地址池 | 12 |
| | 5.2 路由器 Y 全局地址池 | 13 |
| | 6. 配置 TELNET 服务器 | 16 |
| | 6.1 路由器 E | 16 |
| | 6.2 路由器 W | 17 |
| | 7. 测试连通性 | 18 |
| | 7.1 查看路由器的路由表 | 18 |
| | 7.2 使用 ping、tracert 命令 | 19 |
| | 7.3 测试服务器连通性 | 20 |
| | 8. ACLs | 22 |
| | 8.1 路由器 A 的 e0 端口网络下的主机可以访问 FTP 服务器 | 22 |
| | 8.2 路由器 A 的 e0 端口网络下的主机可以访问 FTP 服务器 | 24 |
| 五、 | 小组签名 | 26 |

一、 实验任务



二、 实验要求

- 1. 设计满足当前网络拓扑图的 IP 地址分配方案。
- 2. 配置合适的路由协议,使得网络中所有结点都能互相连通。
- 3. 把路由器 Y 作为 DHCP 服务器,采用全局地址池,使其可为 A 的 e0 端口网络下的主机动态分配 IP 地址。
- 4. 把路由器 C 作为 DHCP 服务器,采用接口地址池,使其可为 C 的 e3 端口网络下的主机动态分配 IP 地址。
- 5. 将路由器 E 配置为一台 Telnet 服务器, 其权限等级为 Level 1。
- 6. 将路由器D配置为一台Telnet服务器,其权限等级为Level 3。
- 7. 配置以下访问规则:
 - 7.1 仅 A 的 e0 端口网络下的主机可以访问 FTP 服务器。
 - 7.2 仅 C 的 e3 端口网络下的主机不可访问 Web 服务器。

三、 实验环境

| 软件类别 | 版本号 | |
|------------|------------------------------|--|
| eNSP | 1.3.00 V100R003C00 | |
| VirtualBox | 5. 2. 22 r126460 (Qt5. 6. 2) | |
| Wireshark | 3. 0. 0 | |
| WinPcap | 4. 1. 3 | |

四、 实验步骤

1. 设计满足当前网络拓扑图的地址分配方案

1.1 假设

- ① 假设交换机不需要端口。
- ② 假设 D 的端口 e_2 、E 的端口 e_1 和 W 的端口 e_2 在同一个网络中,且该网络的网关为 D 的端口 e_2 。

1.2 设计原则

- ① 两个路由器直接相连时,这一段连线就构成一种只包含一段线路的特殊"网络"。
- ② 路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址,即路由器的每一个接口都有一个不同 网络号的 IP 地址。
- ③ 在同一个局域网的主机或路由器的 IP 地址中的网络号必须一致。

1.3 网络分析

根据网络拓扑图,可以将网络分为10个子网络。具体的分析结果如下表所示:

| 网络类型 | 网络名称 | IP 数 | 比特数 | 子网掩码 |
|--------------|------|-------------------------|-------|------|
| | А-В | | 2bits | /30 |
| | В-С | | | |
| 吸出网络 | А-С | | | |
| 路由网络 (7个) | С-Е | 2IP + 网络地址 + 广播地址 = 4IP | | |
| | B-D | | | |
| | В-Х | | | |
| | Y-W | | | |
| 主机网络 | A | 4IP + 网络地址 + 广播地址 = 6IP | 3bits | /29 |
| (3个) | С | 2IP + 网络地址 + 广播地址 = 4IP | 2bits | /30 |
| | DEW | 5IP + 网络地址 + 广播地址 = 7IP | 3bits | /29 |

1.4 设计网络划分方案

1.4.1 等长掩码方案

根据上述分析得,共有 10 个子网络,故需要 10 个网络号,即需要 4bits 的 IP 地址空间来表示这些子网络,因此需要将原来的网络号拓展 4bits,将子网掩码由/26 变至/30。然而当自网掩码为/30 时,主机号仅有 2bits,即最多只能表示 2 个主机地址,无法满足网络 DEW 和网络 A 的需求。综上所述,等长掩码方案无法满足该网络需求,故弃用。



1.4.2 变长掩码方案

| 网络 | 子网掩码 | 二进制 | 网络地址 | 有效主机地址范围 | 分配网: | 络 |
|----|------|----------|-----------------------|-------------------------|------|------|
| 1 | | 01000000 | 178.65.124.64 /30 | 178. 65. 124. 65 - 66 | A-B | |
| 2 | | 01000100 | 178.65.124.68 /30 | 178. 65. 124. 69 - 70 | В-С | |
| 3 | | 01001000 | 178. 65. 124. 72 /30 | 178. 65. 124. 73 - 74 | A-C | |
| 4 | /20 | 01001100 | 178.65.124.76 /30 | 178. 65. 124. 77 - 78 | C-E | 路由网络 |
| 5 | /30 | 01010000 | 178.65.124.80 /30 | 178. 65. 124. 81 - 82 | B-D | |
| 6 | | 01010100 | 178.65.124.84 /30 | 178. 65. 124. 85 - 86 | В-Ү | |
| 7 | | 01011000 | 178.65.124.88 /30 | 178. 65. 124. 89 - 90 | Y-W | |
| 8 | | 01011100 | 178.65.124.92 /30 | 178. 65. 124. 93 - 94 | С | |
| 9 | /90 | 01100000 | 178. 65. 124. 96 /29 | 178. 65. 124. 97 - 102 | A | 主机网络 |
| 10 | /29 | 01101000 | 178. 65. 124. 104 /29 | 178. 65. 124. 105 - 110 | DEW | 1 |


1.5 设计路由器端口地址分配方案

| 路由器 | e0 | e1 | e2 | e3 |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| A | 178. 65. 124. 97/29 | 178. 65. 124. 73/30 | 178. 65. 124. 65/30 | |
| В | 178. 65. 124. 69/30 | 178. 65. 124. 81/30 | 178. 65. 124. 66/30 | 178. 65. 124. 85/30 |
| С | 178. 65. 124. 70/30 | 178. 65. 124. 74/30 | 178. 65. 124. 77/30 | 178. 65. 124. 93/30 |
| D | | 178. 65. 124. 82/30 | 178. 65. 124. 105/29 | |
| Е | | 178. 65. 124. 106/29 | 178. 65. 124. 78/30 | |
| Y | | 178. 65. 124. 89/30 | | 178. 65. 124. 86/30 |
| W | | 178. 65. 124. 90/30 | 178. 65. 124. 107/29 | |

1.6 设计服务器地址分配方案

| 服务器 | IP | 网关 |
|------|----------------------|-------------------|
| HTTP | 178. 65. 124. 108/29 | 178. 65. 124. 105 |
| FTP | 178. 65. 124. 109/29 | 178. 65. 124. 105 |

2. 在 ENSP 中制作网络拓扑图, 并为路由器 C 和路由器 B 添加接口卡



3. 配置 IP 地址

3.1 路由器

3.1.1 路由器 A

在工作区双击路由器 A 图标,在命令行界面配置 A 的 e0 端口为 178.65.124.97/29, e1 端口为 178.65.124.73/30, e2 端口为 178.65.124.65/30

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname A
[A]int g0/0/2
[A-GigabitEthernet0/0/2]ip ad 178.65.124.65 30
[A-GigabitEthernet0/0/2]int g0/0/0
[A-GigabitEthernet0/0/0]ip ad 178.65.124.97 29
[A-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[A-GigabitEthernet0/0/1]ip ad 178.65.124.73 30
[A-GigabitEthernet0/0/1]q
[A] display ip interface brief
Interface
                              IP Address/Mask
                                                   Physical
Protocol
GigabitEthernet0/0/0
                                178.65.124.97/29
                                                     up
                                                               up
GigabitEthernet0/0/1
                                178.65.124.73/30
                                                     up
                                                               up
GigabitEthernet0/0/2
                                178.65.124.65/30
```

NULLO unassigned up up(s)

3.1.2 路由器 B

在工作区双击路由器 B 图标,在命令行界面配置 B 的 e0 端口为 178.65.124.69/30, e1 端口为 178.65.124.81/30, e2 端口为 178.65.124.66/30, e3 端口为 178.65.124.85/30

代码如下:

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname B
[B]int g0/0/0
[B-GigabitEthernet0/0/0]ip ad 178.65.124.69 30
[B-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[B-GigabitEthernet0/0/1]ip ad 178.65.124.81 30
[B-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[B-GigabitEthernet0/0/2]ip ad 178.65.124.66 30
[B-GigabitEthernet0/0/2]int g4/0/0
[B-GigabitEthernet4/0/0]ip ad 178.65.124.85 30
[B-GigabitEthernet4/0/0]q
[B] display ip interface brief
                                                 Physical
                             IP Address/Mask
Interface
Protocol
GigabitEthernet0/0/0
                               178.65.124.69/29
                                                   up
GigabitEthernet0/0/1
                               178.65.124.81/30
                                                             up
GigabitEthernet0/0/2
                               178.65.124.66/30
GigabitEthernet4/0/0
                               178.65.124.85/30
NULL0
                            unassigned up
                                                        up(s)
```

3.1.3 路由器 C

在工作区双击路由器 C 图标,在命令行界面配置 C 的 e0 端口为 178.65.124.70/30, e1 端口为 178.65.124.74/30, e2 端口为 178.65.124.77/30, e3 端口为 178.65.124.93/30

<Huawei>sys

```
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]sysname C

[C]int g0/0/0

[C-GigabitEthernet0/0/0]ip ad 178.65.124.70 30

[C-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1

[C-GigabitEthernet0/0/1]ip ad 178.65.124.74 30

[C-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2

[C-GigabitEthernet0/0/2]ip ad 178.65.124.77 30

[C-GigabitEthernet0/0/2]int g4/0/0
```

```
[C-GigabitEthernet4/0/0]ip ad 178.65.124.93 30
[C-GigabitEthernet4/0/0]q
[C]display ip interface brief
Interface
                           IP Address/Mask
                                              Physical
Protocol
GigabitEthernet0/0/0
                             178.65.124.69/70
GigabitEthernet0/0/1
                             178.65.124.81/74
                                                         up
GigabitEthernet0/0/2
                             178.65.124.66/77
                                                up
GigabitEthernet4/0/0
                             178.65.124.85/93
                                                up
NULL0
                          unassigned up
                                                    up(s)
```

3.1.4 路由器 D

在工作区双击路由器 D 图标,在命令行界面配置 D 的 e1 端口为 178.65.124.82/30, e2 端口为 178.65.124.105/29

代码如下:

```
<hul>Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname D
[D] int g0/0/1
[D-GigabitEthernet0/0/1]ip ad 178.65.124.82 30
[D-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[D-GigabitEthernet0/0/2]ip ad 178.65.124.105 29
[D-GigabitEthernet0/0/2]q
[D]display ip interface brief
                             IP Address/Mask Physical
Interface
Protocol
GigabitEthernet0/0/1
                              178.65.124.82/30
GigabitEthernet0/0/2
                              178.65.124.105/29
                                                            up
NULL0
                            unassigned up
                                                        up(s)
```

3.1.5 路由器 E

在工作区双击路由器 E 图标,在命令行界面配置 E 的 e1 端口为 178.65.124.106/29, e2 端口为 178.65.124.78/30

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname E
[E]int g0/0/1
[E-GigabitEthernet0/0/1]ip ad 178.65.124.106 29
[E-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
```

3.1.6 路由器 Y

在工作区双击路由器 Y 图标,在命令行界面配置 Y 的 e1 端口为 178.65.124.89/30, e2 端口为 178.65.124.86/30

代码如下:

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname Y
[Y]int g0/0/1
[Y-GigabitEthernet0/0/1]ip ad 178.65.124.89 30
[Y-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[Y-GigabitEthernet0/0/2]ip ad 178.65.124.86 30
[Y-GigabitEthernet0/0/2]q
[Y]display ip interface brief
                             IP Address/Mask
                                               Physical
Interface
Protocol
GigabitEthernet0/0/1
                              178.65.124.89/30
                                                  up
GigabitEthernet0/0/2
                              178.65.124.86/30
NULL0
                            unassigned up
                                                       up(s)
```

3.1.6 路由器 ₩

在工作区双击路由器 W 图标,在命令行界面配置 W 的 e1 端口为 178.65.124.90/30, e2 端口为 178.65.124.107/29


```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname W
[W]int g0/0/1
[W-GigabitEthernet0/0/1]ip ad 178.65.124.90 30
[W-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[W-GigabitEthernet0/0/2]ip ad 178.65.124.107 29
[W-GigabitEthernet0/0/2]q
```

| [W]display ip interface brief | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------|
| | | | |
| Interface | IP Address/Mask | Physical | 1 |
| Protocol | | | |
| GigabitEthernet0/0/1 | 178.65.124.90/30 | up | up |
| GigabitEthernet0/0/2 | 178.65.124.107/29 | 9 up | up |
| NULL0 | unassigned | up | up(s) |

3.2 服务器


3. 2. 1 HTTP

在工作区双击 HTTP 服务器图标,在"配置"界面,IP 地址配置为 178.65.124.108,子网掩码配置为 255.255.255.248,网关配置为 178.65.124.105



3.2.2 FTP

在工作区双击 FTP 服务器图标,在"配置"界面,IP 地址配置为 178.65.124.109,子网掩码配置为 255.255.255.248,网关配置为 178.65.124.105



4. 配置 OSPF 路由协议

4.1 路由器 A

在工作区双击路由器 A 图标, 在命令行界面配置 OSPF 协议 代码如下:

```
[A]ospf
[A-ospf-1]area 0
[A-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.97 0.0.0.7
[A-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.72 0.0.0.3
[A-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.64 0.0.0.3
```

4.2 路由器 B

在工作区双击路由器 B 图标,在命令行界面配置 OSPF 协议

代码如下:

```
[B]ospf
[B-ospf-1]area 0
[B-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.68 0.0.0.3
[B-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.80 0.0.0.3
[B-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.64 0.0.0.3
[B-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.84 0.0.0.3
```

4.3 路由器 C

在工作区双击路由器 C 图标,在命令行界面配置 OSPF 协议

代码如下:

```
[C]ospf
[C-ospf-1]area 0
[C-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.68 0.0.0.3
[C-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.72 0.0.0.3
[C-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.76 0.0.0.3
[C-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.92 0.0.0.3
```

4.4 路由器 D

在工作区双击路由器 D 图标,在命令行界面配置 OSPF 协议

```
[D]ospf
[D-ospf-1]area 0
[D-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.80 0.0.0.3
[D-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.104 0.0.0.7
```

4.5 路由器 E

在工作区双击路由器 E 图标,在命令行界面配置 OSPF 协议

代码如下:

```
[E]ospf
[E-ospf-1]area 0
[E-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.76 0.0.0.3
[E-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.104 0.0.0.7
```

4.6 路由器 Y

在工作区双击路由器 Y 图标,在命令行界面配置 OSPF 协议

代码如下:

```
[Y]ospf
[Y-ospf-1]area 0
[Y-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.88 0.0.0.3
[Y-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.84 0.0.0.3
```

4.7 路由器 W

在工作区双击路由器W图标,在命令行界面配置OSPF协议

代码如下:

```
[W]ospf
[W-ospf-1]area 0
[W-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.88 0.0.0.3
[W-ospf-1-area-0.0.0.0]network 178.65.124.104 0.0.0.7
```

5. 配置 DHCP 服务器

5.1 路由器 C 接口地址池

在路由器 C 中配置接口地址池的 DHCP 服务器,为路由器 C 的端口 e3 网络下的 PC2 动态分配 IP 地址。

```
<C>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[C]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[C]int g4/0/0
[C-GigabitEthernet4/0/0]dhcp select interface
[C-GigabitEthernet4/0/0]dhcp server lease day 30
```

验证如下:

使用 ipconfig 在 PC2 中查看 DHCP 服务器为其分配的 IP 地址

从图中可看出, PC2 的 IP 地址为 178. 65. 124. 94, 网关为 178. 65. 124. 93, 属于我们所 划分的该网络下的有效主机地址范围。

5.2 路由器 Y 全局地址池

5.2.1 在路由器 Y 处设置全局地址池

在路由器 Y 中配置接口地址池的 DHCP 服务器,为路由器 Y 的端口 e0 网络动态分配 IP 地址。

```
<Y>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Y]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a
moment.done.
[Y]ip pool test
Info: It's successful to create an IP address pool.
[Y-ip-pool-test]network 178.65.124.96 mask 29
  [Y-ip-pool-test]gateway-list 178.65.124.97
[Y-ip-pool-test]lease day 30
[Y-ip-pool-test]q
[Y]int g0/0/0
[Y-GigabitEthernet0/0/0]dhcp selec global
```

5.2.2 在路由器 B 处配置 DHCP 中继

代码如下:

```
<B>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[B]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[B]int g0/0/2
[B-GigabitEthernet0/0/2]dhcp select relay
[B-GigabitEthernet0/0/2]dhcp relay server-ip 178.65.124.86
```

5.2.3 在路由器 A 处配置 DHCP 中继

代码如下:

```
<A>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[A]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[A]int g0/0/0
[A-GigabitEthernet0/0/2]dhcp select relay
[A-GigabitEthernet0/0/2]dhcp relay server-ip 178.65.124.66
```

验证如下:

① PC1

使用 ipconfig 在 PC1 中查看 DHCP 服务器为其分配的 IP 地址

② PC3

使用 ipconfig 在 PC3 中查看 DHCP 服务器为其分配的 IP 地址

③ PC4

使用 ipconfig 在 PC4 中查看 DHCP 服务器为其分配的 IP 地址

从图中可看出, PC1, PC3 和 PC4 的网络信息为

| 主机名 | IP 地址 | 网关地址 | 子网掩码 |
|-----|-------------------|------------------|--------------------|
| PC1 | 178. 65. 124. 98 | 178. 65. 124. 97 | 255. 255. 255. 248 |
| PC3 | 178. 65. 124. 99 | 178. 65. 124. 97 | 255. 255. 255. 248 |
| PC4 | 178. 65. 124. 100 | 178. 65. 124. 97 | 255. 255. 255. 248 |

均属于我们所划分的该网络下的有效主机地址范围。

6. 配置 TELNET 服务器

6.1 路由器 E

6.1.1 路由器 E

将路由器 E 配置为 Telnet 服务器, 权限等级为 Level 1。

代码如下:

```
<E>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[E]telnet server enable
Error: TELNET server has been enabled

[E]user-interface vty 0 4

[E-ui-vty0-4]authentication-mode password
Please configure the login password (maximum length 16)
:123456

[E-ui-vty0-4]user privilege level 1

[E-ui-vty0-4]q
```

6.1.2 验证

① 在路由器 A 中登录

代码如下:

```
<A>telnet 178.65.124.78
  Press CTRL_] to quit telnet mode
  Trying 178.65.124.78 ...
  Connected to 178.65.124.78 ...
Login authentication
Password: 123456
<E>
```

② 在路由器 B 中登录

代码如下:

```
<B>telnet 178.65.124.78
  Press CTRL_] to quit telnet mode
  Trying 178.65.124.78 ...
  Connected to 178.65.124.78 ...
Login authentication
Password: 123456
<E>
```

③ 在路由器 E 中查看现在的用户

```
<E>dis users
```

```
User-Intf Delay Type Network Address AuthenStatus
AuthorcmdFlag
+ 0 CON 0 00:00:00 pass
Username: Unspecified

129 VTY 0 00:01:55 TEL 178.65.124.73 pass
Username: Unspecified

130 VTY 1 00:00:10 TEL 178.65.124.69 pass
Username: Unspecified
```

6.2 路由器 ₩

6.2.1 路由器 W

将路由器 W 配置为 Telnet 服务器, 权限等级为 Level 3。

代码如下:

```
<W>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[W]telnet server enable
Error: TELNET server has been enabled
[W]user-interface vty 0 4
[W-ui-vty0-4]authentication-mode password
Please configure the login password (maximum length 16)
:123456
[W-ui-vty0-4]user privilege level 3
[W-ui-vty0-4]q
```

6.2.2 验证

① 在路由器 A 中登录

代码如下:

```
<A>telnet 178.65.124.90
Press CTRL_] to quit telnet mode
Trying 178.65.124.90 ...
Connected to 178.65.124.90 ...
Login authentication
Password: 123456
<W>
```

② 在路由器 B 中登录

```
<B>telnet 178.65.124.90
Press CTRL_] to quit telnet mode
Trying 178.65.124.90 ...
```

Connected to 178.65.124.90 ...


Login authentication

Password: 123456

<W>

③ 在路由器₩中查看现在的用户


代码如下:



7. 测试连通性

7.1 查看路由器的路由表

例,查看 A 的路由表



7.2 使用 ping、tracert 命令

例,测试 PC1 和 PC2 的连通性

7.2.1 ping

PC1 -> PC2

```
PC>ping 178.65.124.94

Ping 178.65.124.94: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break Request timeout!

From 178.65.124.94: bytes=32 seq=2 ttl=126 time=31 ms

From 178.65.124.94: bytes=32 seq=3 ttl=126 time=47 ms

From 178.65.124.94: bytes=32 seq=4 ttl=126 time=47 ms

From 178.65.124.94: bytes=32 seq=5 ttl=126 time=31 ms

--- 178.65.124.94 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted
4 packet(s) received
20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0/39/47 ms
```

PC2 -> PC1

```
PC>ping 178.65.124.98

Ping 178.65.124.98: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break Request timeout!

From 178.65.124.98: bytes=32 seq=2 ttl=126 time=63 ms

From 178.65.124.98: bytes=32 seq=3 ttl=126 time=47 ms

From 178.65.124.98: bytes=32 seq=4 ttl=126 time=47 ms

From 178.65.124.98: bytes=32 seq=5 ttl=126 time=47 ms

--- 178.65.124.98 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
4 packet(s) received
20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0/51/63 ms
```

7.2.2 tracert

PC1 -> PC2

```
PC>tracert 178.65.124.94
traceroute to 178.65.124.94, 8 hops max
(ICMP), press Ctrl+C to stop
```

```
1 178.65.124.97 47 ms 47 ms 47 ms
2 178.65.124.74 63 ms 31 ms 47 ms
3 178.65.124.94 47 ms 46 ms 47 ms
```

PC1 -> PC2

```
PC>tracert 178.65.124.98

traceroute to 178.65.124.98, 8 hops max

(ICMP), press Ctrl+C to stop

1 178.65.124.93 16 ms 15 ms <1 ms

2 178.65.124.73 31 ms 16 ms 16 ms

3 178.65.124.98 62 ms 47 ms 47 ms
```

可使用此方法验证路由器与路由器之间、主机与主机之间以及路由器与主机之间 的连通性,在此略

7.3 测试服务器连通性

例,测试主机网络 A和 FTP 的连通性

7.3.1 ping

在 PC1 中

```
Ping 178.65.124.109: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break Request timeout!

From 178.65.124.109: bytes=32 seq=2 ttl=252 time=47 ms

From 178.65.124.109: bytes=32 seq=3 ttl=252 time=47 ms

From 178.65.124.109: bytes=32 seq=4 ttl=252 time=47 ms

From 178.65.124.109: bytes=32 seq=4 ttl=252 time=47 ms

From 178.65.124.109: bytes=32 seq=5 ttl=252 time=93 ms

--- 178.65.124.109 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
4 packet(s) received
20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0/58/93 ms
```

7.3.2 测试服务

建立客户端 Client1, 在工作区双击 Client 客户端图标,在"配置"界面,IP 地址配置为 178.65.124.101,子网掩码配置为 255.255.255.248,网关配置为 178.65.124.97



例,测试主机网络A和HTTP的连通性

7.3.1 ping

在 PC1 中

```
PC>ping 178.65.124.108

Ping 178.65.124.108: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 178.65.124.108: bytes=32 seq=1 ttl=252 time=62 ms
From 178.65.124.108: bytes=32 seq=2 ttl=252 time=63 ms
From 178.65.124.108: bytes=32 seq=3 ttl=252 time=62 ms
From 178.65.124.108: bytes=32 seq=4 ttl=252 time=63 ms
From 178.65.124.108: bytes=32 seq=4 ttl=252 time=78 ms

--- 178.65.124.108 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 62/65/78 ms
```

7.3.2 测试服务

通过Client1测试HTTP服务



8. ACLs

为了方便对访问控制协议进行测试,将 PC2 替换为 Client2,将其 IP 地址配置为 178.65.124.94,子网掩码配置为 255.255.255.252,网关配置为 178.65.124.93

8.1 路由器 A 的 e0 端口网络下的主机可以访问 FTP 服务器

- 8.1.1 访问规则
- ① rule permit tcp source 178.65.124.96 0.0.0.7 destination 178.65.124.109 0 destination-port eq ftp
- ② rule deny tcp destination 178.65.124.109 0 destination-port eq ftp

8.1.2 配置规则

在路由器 D、路由器 E 及路由器 W 的对应端口中配置 ACL

代码如下: (以路由器 D 为例)

<D>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [D]acl name test advanced [D-acl-adv-test]rule permit tcp source 178.65.124.96 0.0.0.7 destination 178.65.124.109 0 destination-port eq ftp [D-acl-adv-test]rule deny tcp destination 178.65.124.109 0 destination-port eq ftp [D-acl-adv-test]int g0/0/2 [D-GigabitEthernet0/0/1]traffic-filter inbound acl 3999

将上述访问规则添加到路由器 E 的 e2 端口、W 的 e1 端口的 in 方向,具体过程同上

8.1.3 检验


a. 在添加访问规则前

① 路由器 C的 e3 端口网络



② 路由器 A 的 e0 端口网络


Client1




b. 在添加访问规则后

① 路由器 C 的 e3 端口网络

Client2



② 路由器 A 的 e0 端口网络



8.2 路由器 A 的 e0 端口网络下的主机可以访问 FTP 服务器

- 8.2.1 访问规则
- ① rule permit tcp source 178.65.124.92 0.0.0.3 destination 178.65.124.108 0 destination-port eq www
- 2 rule deny tcp destination 178.65.124.108 0 destination-port eq www

8.1.2 配置规则

在路由器 D、路由器 E 及路由器 W 的对应端口中配置 ACL

代码如下: (以路由器 D 为例)


Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [D]acl name test advanced [D-acl-adv-test]rule permit tcp source 178.65.124.92 0.0.0.3 destination 178.65.124.108 0 destination-port eq www [D-acl-adv-test]rule deny tcp destination 178.65.124.108 0 destination-port eq www [D-acl-adv-test]int g0/0/2 [D-GigabitEthernet0/0/1]traffic-filter inbound acl 3999

—— 将上述访问规则添加到路由器 E 的 e2 端口、W 的 e1 端口的 in 方向,具体过程同上

8.2.3 检验


a. 在添加访问规则前

① 路由器 C的 e3 端口网络



② 路由器 A 的 e0 端口网络


Client1




b. 在添加访问规则后

① 路由器 C的 e3 端口网络

Client2



② 路由器 A 的 e0 端口网络



五、 小组签名

| 陈宇铭 | 冯博 | 胡悦 | 钟奕 |
|-----|----|----|----|
|-----|----|----|----|