C语言内存

一、程序如何运行

1、内存当中只是存储指令和数据的,不能直接运行。想要计算,还需要寄存器(32位、64位)。虽 然内存读取足够快了,但是还需要设置一个缓存、

2、CPU指令集

int a = 0X14, b = 0XAE, c;

c = a + b;

mov ptr[a],0X14

mov ptr[b],0XAE

mov eax,ptr[a]

add eax,ptr[b]

mov ptr[c],eax

3、虚拟地址:有两个全局变量: a,b,他们的内存地址在链接时就已经确定好了,但是如果程序占用了这块内存地址怎么办? 出现了一个虚拟地址的概念,每一次通过映射机制映射的物理地址其实都不一样。

二、编译模式

1、32位编译模式

2³² = 0X100000000 Bytes,即4GB,有效虚拟地址范围是0~0XFFFFFFF,

也就是说,对于32位的编译模式,<mark>不管实际物理内存有多大,程序能够访问的有效虚拟地址空间的范围就是0~0XFFFFFFFF</mark>,也即虚拟地址空间的大小是 4GB。换句话说,<mark>程序能够使用的最大内存为 4GB,跟物理内存没有关系</mark>。

如果程序需要的内存大于物理内存,或者内存中剩余的空间不足以容纳当前程序,那么操作系统会将内存中暂时用不到的一部分数据写入到磁盘,等需要的时候再读取回来。<mark>而我们的程序只管使用4GB的内存,不用关心硬件资源够不够</mark>。

如果物理内存大于 4GB,例如目前很多PC机都配备了8GB的内存,那么程序也无能为力,它<mark>只能够</mark> 使用其中的 4GB。

2、64位编译模式

2 ^ 64太大了,物理内存和CPU寻址都达不到,而且这么大的范围会增添地址转换的成本,所以会对 其进行限制,只能使用低48位(6个字节),总的虚拟地址空间大小为2 ^ 64

三、C语言内存对齐

1、CPU通过地址总线来访问内存,32位机器可以一次处理4个字节的数据,64位机器可以一次处理8个字节的数据。32位机器只会对4的倍数的地址进行寻址: 04812······,而不会对135······



变量最好做到内存对齐:在一个步长里,而不是分散在两个步长里

2、结构体会内存对齐,变量也会内存对齐

int a; char m; int c

&a = DE3384


&m = DE338C

&c = DE3388

四、内存分页机制

1、映射

虚拟地址映射到物理地址上,不同的虚拟地址是隔离的



2、换入与换出


我们知道,当一个程序运行时,在某个时间段内,它只是<mark>频繁地用到了一小部分数据</mark>,也就是说, 程序的很多数据其实在一个时间段内都不会被用到。

以整个程序为单位进行映射,不仅会将暂时用不到的数据从磁盘中读取到内存,也会将过多的数据 一次性写入磁盘,这会严重降低程序的运行效率。 现代计算机都使用分页(Paging)的方式对虚拟地址空间和物理地址空间进行分割和映射,以<mark>减小</mark>换入换出的粒度,提高程序运行效率。

1) 换入: 当程序运行时, 我们可以将需要的数据从磁盘置换到内存里

2) 换出: 当物理内存不够的时候,可以把物理页置换到磁盘里

3、分页



- 1)程序1的VP7 VP1 VP0缓存到了物理内存里,VP3 VP2还在磁盘里,VP6 VP5 VP4没有创建不占用磁盘空间
- 2)程序2的VP7和程序1的VP7都映射到了同一块物理内存页,他们实现了内存的共享
- 3) 进程如果需要程序1的VP3 VP2,那么会发生页错误,然后操作系统接管线程,将这两个页从磁盘中读出来,然后与物理内存建立映射

五、页表

(13条消息) C语言内存篇 | 06-内存分页机制的实现(虚拟地址和物理地址的映射)_Systemcall驿站-CSDN博客 内存分页机制,完成虚拟地址的映射


1、一级页表

- 1)32位 虚拟地址空间4GB,<mark>一页为4KB</mark>,那么4GB / 4KB = 1M,页数为1M,可以开辟一个元素个数为1M的数组,数组每个元素的值为物理页面的编号,<mark>页表的一个元素大小为4个字节</mark>,页表大小4MB
- 2) 32位: 高地址20位, 2 ^ 20 = 物理页面的数量, 低地址12位, 2 ^ 12 = 4KB = 一页的大小 所以



3)<mark>物理页面编号</mark>为20位,但是一个页表数组元素大小位4个字节(32位),剩的12位表示当前页面 的相关属性:是否有读写权限、是否已经分配物理内存、是否被换出到硬盘等

4)




5)使用这种方案,不管程序占用多大的内存,都要为页表数组分配4M的内存空间(<mark>页表数组也必须</mark> 放在物理内存中),因为虚拟地址空间中的高1G或2G是被系统占用的,必须保证较大的数组下标有 效。

2、二级页表

- 1) 2 ^ 20 = 2 ^ 10 * 2 ^ 10个元素,所以可以拆分为二级页表,可以拆分出2 ^ 10 = 1024个页表,每一个页表2 ^ 10 = 1024 个元素,每个元素4个字节,一个页表4KB。这1024个小页表,可以存储在不同的物理页上。管理1024个小页表的,叫<mark>页目录,每一个元素对应一个小页表所在物理内存的编号。</mark>
- 2)只要使用<mark>一个指针来记住页目录的地址</mark>即可,等到进行地址转换时,可以根据这个指针找<mark>到页目</mark> 录,再根据页目录<mark>找到页表</mark>,最后找到<mark>物理地址</mark>,前后共经过3次间接转换

3)

31	22	21	12 11	0
页目录下	标	页表下标		页内偏移



0X00D20 * 2 ^ 12 + 111100001010 = 物理地址

5)采用这样的两级页表的一个明显优点是,如果程序占用的内存较少,分散的小页表的个数就会远远少于1024个,<mark>只会占用很少的一部分存储空间</mark>(远远小于4M)。

在极少数的情况下,程序占用的内存非常大,布满了4G的虚拟地址空间,这样小页表的数量可能接近甚至等于1024,再加上页目录占用的存储空间,总共是 1024 * 4KB + 4KB = 4MB+4KB,比上面使用一级页表的方案仅仅多出4KB的内存。这是可以容忍的,因为很少出现如此极端的情况。

也就是说,使用两级页表后,页表占用的内存空间不固定,<mark>它和程序本身占用的内存空间成正比</mark>, 从整体上来看,会比使用一级页表占用的内存少得多。

六、MMU

1、可以实现映射

- 1)虚拟地址到物理地址的映射,如果由操作系统来实现,是会消耗性能的:多次转换加计算
- 2)MMU负责将虚拟地址映射到物理地址上,为了不让它多次访问内存,可以将页目录和(<mark>常用,缓</mark>存空间是有限制的)页表缓存到MMU上,不常用的页表再从物理内存中去加载到缓存,缓存的命中率可以达到90% 通过硬件来提高效率
- 3) 构建页表:

MMU不会构建页表,构建页表是操作系统的任务

CR3寄存器 - 页目录的物理地址

在程序加载和程序运行时,会更新页表,并把页目录的地址放到CR3寄存器里,在MMU把页表加载 到缓存里时,通过CR3找到页目录,再找到页表。

切换程序时,<mark>每个程序都有自己的页表</mark>,这个时候改变CR3里的值,就可以找到合适的页表

2、对内存权限的控制

页表数组元素的低12位:决定了要不要映射到物理内存里、有没有执行权限和访问权限如果有权限,就执行,没有权限,产生异常 - 段错误

七、Linux下的C语言的内存模型

1、内核空间和用户空间

内核空间不能被直接访问

2、内存布局


```
C++
 1 char *str1 = "abc";//字符串在常量区, str1在全局区
 2 char *func() {
     char *str3 = "def";
 3
 4
     return str3;
 5 }
 6 int main() {
 7
      char *str2 = "ghi";//str2在栈区
      char arr[20] = "jkl";//字符串和arr都在栈区
 8
      char *str4 = func();
 9
10 printf("%s\n",str4); //还会输出def,因为def在常量区,不会随着函数被销毁
      return 0;
11
12 }
```

全局变量在编译期就已经分配好了,默认为0

局部变量在函数调用时分配,初始值不确定

3、64位时

低128TB为用户空间,高128TB为内核空间



八、内核模式和用户模式

1、程序和进程

程序是存储在磁盘上的文件,把程序加载到内存里就是进程,所以一个程序可以创建很多个进程

2、内核模式和用户模式

- 1)内核空间存放的是操作系统内核代码和数据,是被所有程序共享的,在程序中修改内核空间中的数据是非常危险的行为,所以操作系统禁止用户程序直接访问内核空间。要想访问内核空间,必须借助操作系统提供的API函数(系统调用),让内核自己来访问。
- 2) 内核模式: 发生系统调用,会暂停用户代码,执行内核程序

用户模式:执行用户空间的代码时,其他程序不能访问,因为是私有的

- 3)内核主要是<mark>管理硬件</mark>,当进程想要进行与硬件相关的操作(输入输出、分配内存、相应鼠标等),需要进行系统调用,进入内核模式,执行完内核模式代码后,又回到了用户模式。
- 4)内核没有独立的地址空间(消耗巨大,切换进程会导致CPU里的数据失效、MMU页表缓存失效、 寄存器进栈出栈),和进程的用户空间共享内存,这样效率高,只需要模式切换就可以了,仅仅需要 寄存器进栈出栈
- 5) 特权等级: 内核空间 ring 0 可以直接访问所有资源,用户空间 ring 3


九、栈

ebp: 栈底, esp: 栈顶

Linux GCC - 8M

1、一个函数在栈上到底是什么样的?

- 1) 函数调用时的信息-栈帧
 - · 参数和局部变量
- · 返回地址(该函数执行完毕之后,下一条语句的地址)
- · 比较长的临时数据(如果比较短小-寄存器里)
- · 寄存器的值,当函数调用结束时,恢复到之前的场景,继续执行上层函数
- 2) 函数调用的实例




发生函数调用时的入栈顺序

- · 实参 返回地址 ebp寄存器
- · 分配一块足够大的内存,存储局部变量 返回值
- · 寄存器的值
- 3)数据的定位

需要ebp来定位,因为esp总变

```
C++

1 void func(int a,int b) {
2   float f = 28.5;
3   int n = 100;
4 }
5 func(15,92);
```



2、函数调用惯例

- 1)比如main函数调用B函数,B函数调用A函数,此时在调用函数时,必须要指明实参的入栈顺序,调用方和被调用方达成一致,是从左向右入栈,还是从右向左入栈
- 2) 函数调用惯例可以决定入栈顺序 函数名在编译时的重命名方式 出栈是由调用方还是非调用方完成
- 3) 默认是_cdecl,函数声明时int _cdecl max(),定义时int _cdecl max()

调用惯例	参数传递方式	参数出栈方式	名字修饰	
cdecl	按照从右到左的顺序入栈	调用方	下划线+函数名, 如函数 max() 的修饰名为 _max	
stdcall	按照从右到左的顺序入栈	函数本身 (被调用方)	下划线+函数名+@+参数的字节数, 如函数 int max(int m, int n) 的修饰名为 _max_@8	
fastcall	将部分参数放入寄存器, 剩下的参数按照从右到左的顺序入栈	函数本身 (被调用方)	@+函数名+@+参数的字节数	
pascal	按照从左到右的顺序入栈	函数本身 (被调用方)	较为复杂,这里不再展开讨论	

3、实例分析函数进栈出栈

(C语言内存十五) 用一个实例来深入剖析函数进栈出栈的过程 - Smah - 博客园 (cnblogs.com)

- 1) 函数入栈
- · 把实参返回地址入栈,ebp不变,esp向下一个地址移动

- · <mark>把原来ebp寄存器的值压入栈中</mark> old ebp,esp的值赋值给ebp,这样ebp就指向了新的函数的栈 底,切换了函数栈
- · 为局部变量 返回值预留内存 也就是esp 一个整数,因为内存其实已经分配好了
- · 将ebx esi edi寄存器的值压入栈中,然后将局部变量 返回值放入预留好的内存里 2) 函数出栈
- · 将ebx esi edi寄存器的值出栈
- · 将局部变量 返回值出栈,将ebp的位置赋值给esp, esp和ebp指向了同一个位置
- · 将old esp出栈,并且把old esp赋值给ebp,ebp就指向了main栈帧的old esp位置
- · 根据返回地址找到下一条指令的位置,将返回地址和实参都出栈,esp来到了main的栈顶 函数完全出栈,栈被还原到了一开始的情况
- 2)为什么要留出这么多的空白,岂不是浪费内存吗?这是因为我们使用Debug模式生成程序,<mark>留出</mark> <mark>多余的内存,方便加入调试信息</mark>;以Release模式生成程序时,内存将会变得更加紧凑,空白也被消 除。

至此,func() 函数的活动记录就构造完成了。可以发现,在函数的实际调用过程中,<mark>形参是不存在的,不会占用内存空间,内存中只有实参</mark>,而且是在执行函数体代码之前、由调用方压入栈中的。

- 3)垃圾值:需要为函数的局部变量分配内存,将esp减去一个整数,这段空白内存的初始值是 0XCCCCCCC,是个垃圾值
- 4) 局部变量和返回值不是被销毁的

局部变量和返回值出栈,只是esp的加法运算,没有被销毁,原来内存单元的数据只是被新的函数覆盖了

```
C++
 1 int *p;
 2 void func(int m, int n) {
      int a = 18, b = 100;
 3
 4
       p = &a;
 5 }
 6 int main() {
 7
      int n;
      func(10,20);
 8
 9
      n = *p;
                  //n还等于18
10 return 0;
11 }
```

4、栈溢出

1) char str[1024 * 1024 * 20 = {0},超出了默认的1M

2)char str[10] = $\{0\}$;gets(str);输入了特别多的字符串,他会把4字节空白内存、old esp、返回地址都覆盖了,有可能得到一个错误的返回地址

strcpy scanf都会导致栈溢出

5、修改栈空间大小

- 1) 查看linux默认栈空间大小: ulimit-s, 默认是2M~10M
- 2) 修改栈空间大小: ulimie -s 51200
- 3)/etc/security/limits.conf也可以修改栈空间的大小

十、动态内存分配

1、malloc

(void *)malloc(int size)

int *p = (int *)malloc(4);其实不用强转,因为void *可以转换成任何类型的指针,所以是int *p = malloc(4);

p是静态分配的,但是p指向的内存空间是动态分配的

- 1) void *不能++, 因为不知道指几个内存单元
- 2) 内存泄漏: 内存被使用完了,没有剩余的内存了

比如

```
C++

1 while(1) {
2   int *p = (int *)malloc(1000);
3 }
```

程序把内存使用完了,接着使用磁盘内的虚拟内存,如果磁盘也使用完了,就会死机

3) free

free的是指针指向的内存单元,但是释放并不代表销毁,它只不过是把内存单元标为可用,操作系统 还可以把这块内存分配给其他变量,这块内存空间的值会是一个非常小的负数

指针还是指向这块内存单元的,只不过内存单元被分配给了其他变量,所以如果在这块内存空间写入了新的值,但是还用指针写入变量,这种情况会覆盖新的值,是不被允许的,所以要把指针赋空


4) malloc实现的原理

(C语言内存十八) malloc函数背后的实现原理——内存池 - Smah - 博客园 (cnblogs.com)

·在程序运行过程中,堆内存从低地址向高地址连续分配,随着内存的释放,会出现<mark>不连续的空闲</mark> 区域 图1: 已分配内存和空闲内存相间出现

带阴影的方框是已被分配的内存,白色方框是空闲内存或已被释放的内存。程序需要内存时,malloc() <mark>首先遍历空闲区域,看是否有大小合适的内存块</mark>,如果有,就分配,如果没有,就向操作系统申请(<mark>发生系统调用</mark>)。为了保证分配给程序的内存的连续性,malloc() 只会在一个空闲区域中分配,而不能将多个空闲区域联合起来。

·内存块



可以加上一个prev

·池化技术

在计算机中,有很多使用"池"这种技术的地方,除了内存池,还有连接池、线程池、对象池等。以服务器上的线程池为例,它的主要思想是:<mark>先启动若干数量的线程,让它们处于睡眠状态,当接收到客户端的请求时,唤醒池中某个睡眠的线程,让它来处理客户端的请求,当处理完这个请求,线程又进入睡眠状态。</mark>

所谓"池化技术",就是程<mark>序先向系统申请过量的资源,然后自己管理,以备不时之需</mark>。之所以要申请过量的资源,是因为<mark>每次申请该资源都有较大的开销,不如提前申请好了</mark>,这样使用时就会变得非常快捷,大大提高程序运行效率。

十一、C语言变量的存储类别和生存期

1、存储类别

变量在哪个存储区,决定了生存期

2 auto

auto 是自动或默认的意思,很少用到,因为所有的变量默认就是 auto 的。也就是说,定义变量时加不加 auto 都一样,所以一般把它省略,不必多次一举。

auto int a = 100 与 int a = 100等效

3, static

作用域只在它定义的代码块

4、register

一般情况下,变量的值是存储在内存中的,CPU 每次使用数据都要从内存中读取。如果有一些变量使用非常频繁,从内存中读取就会消耗很多时间

```
C++

1 for(int i = 0;i < 1000;i++)
```

执行这段代码, CPU 为了获得 i, 会读取 1000 次内存。

为了解决这个问题,可以将使用频繁的变量放在CPU的通用寄存器中,这样使用该变量时就不必访问 内存,直接从寄存器中读取,大大提高程序的运行效率。

不过寄存器的数量是有限的,通常是把使用最频繁的变量定义为 register 的。

关于寄存器变量有以下事项需要注意:

- 1. 为寄存器变量分配寄存器是动态完成的,因此,只有局部变量和形式参数才能定义为寄存器变量。
- 1. 局部静态变量不能定义为寄存器变量,因为一个变量只能声明为一种存储类别。
- 2. 寄存器的长度一般和机器的字长一致,只有较短的类型如 int、char、short 等才适合定义为寄存器变量,诸如 double 等较大的类型,不推荐将其定义为寄存器类型。
- 3. CPU的寄存器数目有限,即使定义了寄存器变量,编译器可能并不真正为其分配寄存器,而是将其当做普通的auto变量来对待,为其分配栈内存。当然,有些优秀的编译器,能自动识别使用频繁的变量,如循环控制变量等,在有可用的寄存器时,即使没有使用 register 关键字,也自动为其分配寄存器,无须由程序员来指定。