

BAWA LAPTOP MINGDEP

Langkah-langkah UAS

Sebelum melakukan default konfigurasi kita perlu memasukan ip dns dari server.

Step by step:

1. Tahap 1 buka server mesin dns dan web

Bagian mesin DNS

1. Su -
2. Ip ad
3. Ping 8.8.8.8

Lalu ke winbox, Ip → DNS setting → ubah di server ip DNS

1. Konfigurasi Default

a. Winbox:

- 1) system reset-configuration no-defaults=yes
- 2) system identity set name=FITRI-324
- 3) ip dhcp-client add interface=ether1 use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
- 4) ip dhcp-client print
- 5) ip address print
- 6) ip dhcp-client enable numbers=0 (sesuai port nya)
- 7) ip dhcp-client print
- 8) ip address print
- 9) ping 8.8.8.8
- 10) ip dns print
- 11) ip route print
- 12) ip dns set allow-remote-requests=yes
- 13) ip dns print
- 14) ip address print
- 15) ip address add address=192.168.100.1/24 interface=ether5
- 16) interface print
- 17) ip address print
- 18) ip dhcp-server setup: ether5
enter sampai nemu ip trus 1.1.1.1 dibelakang dihapus sampai 8.8.8.8 saja

b. Cmd:

1. ipconfig /release
2. ipconfig /renew
3. ping 8.8.8.8
4. ping 8.8.8.8

c. Winbox:

1. ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

2. Setup Winbox Wlan

Setelah konfigurasi default lanjut:

a. Interface

1. wlan1 (centang)
2. security profiles klik +
lalu isi name nya dosen324 dengan mode dynamic keys
centang WPA PSK, WPA2 PSK, WPA EAP, WPA2 EAP,
shared key nya isi dosen324 (apply lalu oke)

b. Wireless

1. wifi interfaces-wlan1 klik 2X, pilih wireless
2. mode: station
3. country: indonesia
4. scan:start lalu pilih SSID = DSN-324 -> scan
5. kemudian ubah security profile menjadi dosen324 -> apply lalu oke

c. Terminal windbox

1. `ip dhcp-client add interface=wlan1 use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes`
2. `ip dhcp-client print`
3. `ip dhcp-client enable numbers=1` (sesuai wlan nya diport berapa)
4. `ip address print`
5. `ip dns print`
6. `ip dns set allow-remote-requests=yes`
7. `ping 8.8.8.8`
8. `ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=wlan1 action=masquerade`

d. Cmd

1. `ipconfig /release`
2. `ipconfig /renew`
3. `ping 8.8.8.8`

e. Terminal windbox

1. `ip address add address=192.168.5.1/24 interface=wlan1`
2. `interface print`
3. `ip address print`
4. `ping 8.8.8.8`
5. `ip dns print`
6. `ip firewall nat print`
7. `ip dhcp-server setup`
dhcp server interface: wlan1(sesuai permintaan)
enter sampai nemu ip trus 1.1.1.1 dibelakang dihapus sampai 8.8.8.8 saja

f. Interface

1. klik wireless = wifi interfaces-wlan1 klik 2X, pilih wireless

2. mode: ap bridge
3. ubah frequency : 2437 (pilih salah satu)
4. ubah SSID = FITRI-324 -> apply lalu oke

3. Hotspot Setup Wizard

a. Terminal windbox

1. ip hotspot setup
2. Pada bagian Hotspot Interface, pilih wlan1 → klik enter.
3. Tekan Enter terus sampai muncul opsi Select Certificate → ubah menjadi none → klik enter.
4. Lanjutkan Enter sampai bagian DNS Servers → isi: 8.8.8.8 → klik enter.
5. Pada bagian DNS Name, isi: hotspot.rendi.com → klik enter.
6. Pada bagian Name of Local Hotspot User, isi nama bebas.
7. Pada bagian Password for the User, isi bebas → klik Next/Finish.
8. Setelah selesai, coba sambungkan HP ke hotspot tersebut untuk memastikan konfigurasi berhasil.

b. IP

1. Hotspot → Hotspot User Profile Shared Users ubah sesuai kebutuhan
2. Hotspot → Users click +
 - a. General
 - Server: all
 - Name: bebas
 - Password: bebas
 - Apply dan oke
 - b. Limits
 - Limit Uptime: isi 01:00:00 (bebas)
 - Limit Bytes Total: 2000000000 (isi bebas)

4. UAS