
# 1 Основные понятия и определения

## 1.1 Общие сведения о системном ПО

**Вычислительная** система – совокупность программных и аппаратных средств, которые функционируют совместно и согласованно для решения поставленных задач.

В нашем контексте – программное и аппаратное (техническое) обеспечение, ПО и АО.



Виды программного обеспечения

Приложения			Прикладное ПО
Компиляторы	Редакторы	Интерпретаторы	мное О
Операционная система			Системное
Машинный язык			ние
Микроархитектура			Аппаратное обеспечение
Физические устройства			Апг

Уровни программного обеспечения

**Системное** ПО – выполняет общие (инвариантные) для всех прикладных задач функции по управлению вычислительной системой.

Системное ПО не участвует непосредственно в решении задач пользователя, но обеспечивает работу прикладных программ.

**Операционная система** (**ОС**) – занимает центральную часть в системном ПО, обеспечивая согласованное функционирование программных и аппаратных средств вычислительной системы. В ОС концентрируется большинство системных функций.

**Драйверы** – системные программы, предназначенные для управления отдельными внешними устройствами. Обычно драйвер создает логическое устройство, с которым могут взаимодействовать программы. Использование драйверов обеспечивает гибкость системы и независимость от особенностей реализации аппаратных средств.

Системные утилиты — выполняемые обычным образом программы, решающие не прикладные, а общесистемные задачи: сервисные программы (обслуживание дисков, администрирование), средства программирования (трансляторы, отладчики), средства обеспечения безопасности, и т.д.

# 1.2 Принципы построения и функционирования операционных систем

Операционная система:

- расширение машины, унифицированная надстройка, виртуальная машина
- менеджер ресурсов вычислительной системы
- В ОС концентрируется большинство системных функций:
- управление процессами;
- управление ресурсами;
- управление вводом-выводом (в том числе файлами и файловой системой);
- обеспечение интерфейса с пользователем;
- общее управление и синхронизация.

Предпосылки появления операционных систем:


Постепенное удешевление и распространение вычислительной техники, увеличение ее разнообразия

Потребность в удешевлении системного программного обеспечения за счет повторного его использования на различных аппаратных платформах

Потребность в удешевлении прикладного и системного программного обеспечения за счет унификации и переносимости

Поколения операционных систем в целом соответствуют поколениям вычислительной техники.

Общая структура операционной системы вытекает из ее функций:



Упрощенная структура операционной системы

API – Application Programming Interface – интерфейс прикладного программирования, фактически программный интерфейс системы, подсистемы, компонента.

*HAL* – *Hardware Abstraction Layer* – слой абстрагирования оборудования

**Kernel** – ядро операционной системы, содержит основные ее подсистемы:

- подсистема файлов
- подсистема ввода-вывода
- монитор ресурсов (память и др.) распределение ресурсов вычислительной системы процессам-пользователям
- планировщик (диспетчер) задач распределение процессорного времени

В идеальном случае, от аппаратных средств зависимы только HAL и драйверы, остальная часть ядра может быть аппаратнонезависимой. На практике часть ядра обычно остается аппаратно-зависимой, но эту часть стараются минимизировать.

Ограничение аппаратно-зависимой части ПО и выделение ее обособленные модули — путь к обеспечению **переносимости** ПО. То же справедливо и в отношении независимости от **программной** платформы.

# Подходы к реализации операционной системы:

**Пассивная** ОС – функции ОС встроены в язык программирования (как следствие, также в прикладные программы).

Пример: ROM Basic IBM PC.

**Монитор** — набор завершенных и готовых к исполнению системных программ (подпрограмм) и данных, разделяемых и выполняемых другими (прикладными) программами. Технологически это можно представить как библиотеку с документированными точками входа, доступную всем программам в системе. Исполнение системного кода инициируется только по запросам приложений.

Абстрактная машина – код системы написан в расчете на определенную программную модель вычислительной системы. Система зависима от программной модели, но будет выполняться на всех машинах, реализующих эту программную модель.

Пример: MS DOS.


**Виртуальная машина** – отдельная аппаратно-зависимая часть системы создает среду («виртуальную машину») для выполнения остальных программ. Для переноса системы достаточно реализовать аналогичную виртуальную машину.

## Уровни выполнения кода

**Одноуровневые** ОС – код всех программ всегда выполняется на одном и том же уровне привилегий (простые однозадачные или специализированные системы)


**Двухуровневые** ОС – выделяются 2 уровня (режима) выполнения:

- Режим *приложения* (*User Mode*) ограниченный в правах
- Режим *ядра* (*Kernel Mode*) привилегированный



Уровни выполнения программ

Поток прикладного процесса



а) переключение контекстов

б) переключение потоков

Переключение уровня выполнения кода

Для переключения уровня выполнения кода системные вызовы оформляются как «ловушки», обработка которых приводит к переключению уровня привилегий кода, и код системного вызова выполняется уже на привилегированном уровне (временная смена контекста текущего выполняющегося процесса).

В более сложном случае формируется сообщение с запросом, описывающим требуемую функцию. Сообщение передается на выполнение одному из системных потоков, который возвращает результат запроса. Прикладной поток на время работы системного находится в состоянии ожидания либо продолжает работать параллельно. Системный поток в отсутствие запросов остается в состоянии ожидания.

Более сложная иерархия уровней выполнения задач:


- прикладные программы
- исполнительная подсистема
- супервизор
- ядро

## 1.3 Архитектуры ядра операционных систем

## 1.3.1 Монолитное ядро

Представляет собой единую программу, состоящую из набора подпрограмм, служащих обработчиками системных вызовов и аппаратных событий.

Всё ядро целиком функционирует на едином уровне привилегий, и каждая его подпрограмма может (потенциально) вызвать любую другую.



Монолитное ядро

Преимущества: простота и естественность реализации, минимальные затраты на выполнение вызовов.

Недостатки: сложность проектирования, большая вероятность конфликтов и побочных эффектов внутри ядра, требует полной пересборки.

## 1.3.2 Модульное ядро

Отличается от монолитного лишь структурированием — делением на отдельные модули, которые объединяются посредством выделенных и документированных интерфейсов. Обычно в модуль объединяются группы подпрограмм, соответствующие тем или иным подсистемам: диспетчер системных функций, обслуживание API, сервисные процедуры и т.д.

Структурирование способствует гибкости и надежности, возможна частичная замена модулей, частичная пересборка.

«Настоящее» монолитное ядро фактически не встречается.

С распространением микроядерной архитектуры монолитное или модульное ядро стали называть *макроядром*.


Пример: классическая архитектура Unix.

# 1.3.3 Многоуровневое (layered) ядро

Упорядоченный систематический подход к структурированию: модули встраиваются в строгую иерархию. Взаимодействие между модулями происходит только через заранее определенные унифицированные интерфейсы, количество точек взаимодействия минимизировано (в идеале только «вход» и «выход» модуля). Функционирование модулей максимально независимо, в т.ч. и за счет передачи данных между ними только *по значению*, т.е. копированием (требование приводит к существенному росту затрат, поэтому часто не выполняется).

Преимущества: модульность, широкие возможности замены модулей

Недостатки: логическая сложность проектирования, дополнительные затраты на передачу управления между уровнями



Многоуровневая система (показан один уровень и его соседи)

Многоуровневая архитектура не нашла широкого применения для ОС, однако эта концепция оказалась продуктивной для специализированного ПО, например коммуникационного (поддержка протоколов обмена между системами и подсистемами).

## Примеры:

- Проект ОС THE (Technishe Hogeschool Eindhoven) Дейкстра, 1968
- Модель взаимодействия открытых систем (OSI) 7 уровней
- Стек TCP/IP 4 уровня


Стремление упростить построение, уменьшая число уровней, приводит к архитектуре *микроядра*.

# 1.3.4 Архитектура микроядра

Микроядерная архитектура – вариант многоуровневой с всего двумя уровнями, функции которых разделены изначально: собственно микроядро и сервисы (серверы)

**Микроядро** – специальный модуль ядра, реализующий наиболее важные, аппаратно-зависимые функции ОС: управление процессами и их взаимодействие, управление ресурсами, включая память, ввод-вывод, первичная обработка прерываний. Код микроядра выполняется только в привилегированном режиме.

**Сервисы** — системные процессы, выполняющие все остальные функции ОС: работа с файловой системой, логическими устройствами, другими системными объектами. Сервисы выполняются на пользовательском уровне привилегий и в адресном пространстве прикладных задач.



Микроядерная архитектура

Различные подходы к распределению функций между микроядром и сервисами приводит к противоположным тенденциям: «тяжелое» и «легкое» микроядро («наноядро»).

Использование очереди сообщений (запросов) в качестве API позволяет изолировать уровни системы, избавиться от блокировок, решить проблему нереентерабельности системного кода.

Преимущества микроядерной архитектуры: надежность, минимизация аппаратно-зависимого кода (облегчает переносимость)

Недостатки: дополнительные затраты на взаимодействие между уровнями.

# Примеры:

- RT-11, OS-9, RSX-11, VMS ранние реализации
- BSD Unix
- Mac OS X
- QNX
- Windows NT («модифицированная микроядерная архитектура»)

# 1.3.5 Архитектура виртуальной машины.

Доведенная до логического завершения идея изоляции пользовательского уровня от деталей вычислительной системы: все программы взаимодействуют только с виртуальной машиной — функциональным эквивалентом реальной, но реализуемой различными аппаратными и программными средствами, а точнее – выполняются ею. Соответственно, зависимой от аппаратной платформы будет только сама виртуальная машина, прочее же ПО, включая наиболее сложные высокоуровневые алгоритмы ОС, может и должно быть написано переносимым, что существенно упрощает унификацию ПО, создание программно-совместимых семейств ЭВМ.

## Примеры:

- CP/CMS (VM/370) первая ОС на основе виртуальной машины, для IBM 370.
- VMWare
- HAL в архитектуре ОС, в т.ч. Win NT

Своего рода развитием концепции виртуальной машины как архитектуры операционной системы можно считать «браузерные» операционные системы: Web OS, Chrome OS, Firefox OS и т.п., а также Android. В свою очередь, их же можно рассматривать как комбинированные архитектуры, т.к. «виртуальная машина» работает поверх ядра иной ОС (чаще Unix/Linux-подобной).

# 1.3.6 Нетрадиционные архитектуры

«Экзоядро» – функционал ядра ограничивается средствами обеспечения взаимодействия процессов и безопасного выделения ресурсов, прочие функции реализованы в библиотеках пользовательского уровня (libOS) и выполняются самими процессами.

Достоинства: потенциально большая эффективность при обращении к ресурсам, изоляция процессов, минимизация кода ядра.

Недостатки: логические сложности проектирования, жесткие требования к реализации ядра и процессов.

Примеры:

Arrakis

# 1.3.7 Смешанные архитектуры. «Браузерные» ОС

# Примеры:

- Chrome OS
- Android
- «Модифицированное» микроядро Win NT

# 1.4 Некоторые базовые концепции и сущности

# 1.4.1 Вычислительные процессы и потоки, многозадачность

**Вычислительный процесс** — выполняющаяся программа вместе с адресным пространством, пространством дескрипторов и контекстом процесса.

Вычислительный процесс, Process — выполняющаяся программа вместе с выделенными ей ресурсами: адресным пространством и созданными объектами (пространством дескрипторов). Можно считать, что процесс представлен его образом и контекстом, в котором выполняется содержащийся в образе код процесса.

## **Образ** процесса – код и данные процесса:

- образ во внешней памяти (исполняемый файл на диске)
- образ в оперативной памяти (загруженная программа)

## **Контекст** процесса:

- содержимое регистров
- состояние стека процесса
- информация о процессе в таблицах ОС

## Состояния процесса:

- активность
- **ГОТОВНОСТЬ**
- ожидание (блокировка)

## Роль процесса (концептуально):

- процесс обладатель ресурсов
- процесс контейнер потоков

Вычислительный поток (программный поток), Thread — объект, связанный с выполнением программы процессором. Поток выполняется параллельно с другими потоками всех процессов и делит адресное пространство с другими потоками своего процесса.

Потоки более экономичны по сравнению с процессами и имеют возможность более эффективного и менее затратного взаимодействия друг с другом (в рамках одного процесса). Благодаря этому концепция потоков поддерживается всеми основными современными «универсальными» ОС. Однако реализация может идти различными путями:

- MS Windows (Win 32 и Win 64) изначально предусмотренный объект ядра
- Unix и Unix-подобные системы как правило, «облегченный» процесс

В многопоточной системе планировщик управляет именно потоками, поэтому представление о состояниях переносится с процессов на потоки.

# 1.4.2 Виртуальная память, виртуальное адресное пространство

Абстракция памяти системы, позволяющая решить задачи:

- расширение адресного пространства по сравнению с доступной физической оперативной памятью за счет использования внешней памяти
- более эффективные гибкие алгоритмы управления памятью,
  в т.ч. упрощение построения адресного пространства процесса
- эффективное разделение (изоляция) адресных пространств процессов

Фактически в системе происходит взаимное отображение физического и виртуального адресных пространств. Это требует аппаратной поддержки центральным процессором и, возможно, дополнительными внешними схемами.

# 1.4.3 Прерывания, события, событийное управление

Прерывания (Interrupt) или исключения (exception) — механизм, обеспечивающий оперативное реагирование на события в системе или в периферийных устройствах путем нарушения естественного порядка выполнения программ с последующим возвратом в точку прерывания. Таким образом, реализуется выход за рамки однозадачности даже в однозадачных системах.

Требуется аппаратная поддержка процессором и, возможно, внешними схемами.

Обработка прерывания предполагает использование специальных структур:

- таблица векторов (дескрипторов) прерываний
- обработчики прерываний программы, выполняемые на фоне других программ.

**Событие** – программная надстройка над прерыванием (либо особым состоянием алгоритма). Поскольку события являются программными объектами, использование их не требует специальных привилегий.

## Примеры:

- оконные сообщения Window Message (MS Windows)
- сигналы (Unix)

Событийное управление – подход к организации логики программы, когда порядок выполнения ветвей алгоритма определяется внешними либо внутренними событиями. Концепция расширяется на случай управления алгоритмом посредством событий, а не явной передачи управления. Характерно для управляющих систем, хорошо соответствует особенностям функционирования пользовательских интерфейсов и крупных систем.