6 Управление вводом-выводом и файловая система

6.1 Модели ввода-вывода

Подсистема ввода-вывода обеспечивает связь вычислительной системы с внешними (по отношению к ЦП и памяти) узлами и устройствами. В современных системах многие из таких устройств бывают представлены на логическом уровне в виде файлов (псевдофайлов), поэтому понятия «управление вводомвыводом» и «управление файлами» в значительной мере синонимичны.

Подходы к организации ввода-вывода:

- «Наглый» (или «наивный») ввод-вывод выполнение операций по инициативе ЦП (программы) без предварительной проверки, не заботясь о готовности устройств к обмену
- С предварительной «ручной» (заложенной в алгоритм программы) проверкой состояния устройства. Подход реализуется достаточно легко и универсально, но постоянные проверки требуют значительных затрат времени (критично для многозадачной системы)
- По прерываниям (по инициативе устройства) транзакции инициируются ориентируясь на события самого устройства.
 Подход предполагает наличие обработчиков событий, активизирующихся на фоне других алгоритмов, что усложняет проектирование программы.

- С использованием *ПДП* (*DMA*) - прямого доступа в память. Это предполагает, что данные передаются между устройством и памятью напрямую, минуя процессор, под управлением отдельного специального контроллера. Процессор в это время может выполнять другие шаги алгоритма, не связанные с обращением к памяти. Максимальная производительность, но необходима аппаратная поддержка и права для выполнения привилегированных инструкций – хорошо подходит для *драйверов*.

Модели ввода-вывода:

- блокирующий ввод-вывод (простейший, традиционный)
- неблокирующий ввод-вывод
- мультиплексированный ввод-вывод
- ввод-вывод по прерываниям
- многопоточная организация
- асинхронный ввод-вывод
- отображение файлов в память

Блокирующий ввод-вывод (может называться блокируемым, а также синхронным). Инициировавший транзакцию поток приостанавливается и ждет ее окончания.

Неблокирующий ввод-вывод (может не вполне корректно называться **асинхронным**) — предварительная проверка состояния устройства и в случае его неготовности немедленное завершение транзакции с выдачей признака ошибки. Проверка выполняется системой внутри вызванной функции, ответственной за данную транзакцию.

Мультиплексированный ввод-вывод – программа анализирует состояния нескольких (многих) устройств (файлов, каналов, сокетов) и инициирует транзакции только для тех из них, которые уже готовы к обмену. Так обеспечивается более или менее параллельный обмен с несколькими устройствами (файлами, узлами сети и т.д.).

- Управляемый *сигналами* ввод-вывод развитие метода обмена по прерываниям. Транзакции инициируются в рамках обработки события устройства обычно достижение готовности к обмену, завершение предыдущей транзакции. Как и мультиплексирование, позволяет вести обмен с несколькими устройствами в однопоточной программе.
- *Многопоточная* реализация ввода-вывода блокирующие операции перестают быть блокирующими, если они выполняются в отдельных потоках. Модель предполагает поддержку многозадачности системой и соответствующее «многозадачное» проектирование программы.
- **Асинхронный** ввод-вывод (также называемый «перекрывающимся» **overlapped**). Используются внутренние системные механизмы, берущие на себя организацию параллельных транзакций и прикладных потоков. Чаще всего это системные потоки (потоки системных сервисов).

Отпображение (проецирование) файлов в память и получение к его содержимому прямого доступа (подобно массиву данных). Доступ к ячейкам такого массива синхронный, но ввиду малой длительности обращения эта операция не рассматривается как блокирующая. Своевременную передачу данных между файлом и буфером в памяти обеспечивают внутренние системные механизмы (системные потоки).

Наиболее естественная и «прозрачная» модель — блокирующий ввод-вывод, но он не раскрывает в полной мере возможности и преимущества многозадачной системы. Прочие более сложны, но позволяют организовать более эффективное совмещение операций и более эффективное использование ресурсов системы.

6.2 Файлы и файловая система

Файл – упорядоченный набор данных (обычно подразумеваются данные на внешнем носителе), пригодный для использования прикладными программами в вычислительной системе. Удобно представлять файл как совокупность данных (используются прикладными программами) и метаданных (данные о размещении данных, используются системными программами).

<u>Системное программирование: Управление вводом-выводом. Файловая система</u> **Файловая система** (в зависимости от контекста):

- способ организации данных (файлов), в первую очередь на внешних носителях;
- модули ОС, отвечающие за работу с этими данными;
- сами данные, включая служебные, содержащиеся в логическом запоминающем устройстве или в его *разделе*, организованные соответствующим образом (т.е. конкретный экземпляр логического раздела вместе с его содержимым).

Поддерживаемые MS Windows файловые системы:

- семейство FAT (FAT 12, FAT 16, FAT 32, exFAT);
- NTFS «родная» для Win NT;
- HPFS файловая система OS/2 (номинальная поддержка, вероятно уже прекращена);
- файловые системы иных устройств, например CDFS.

Иерархическое (древовидное) построение файловой системы (как правило): корневой директорий (каталог, папка, список файлов), содержащий файлы и другие директории, которые, в свою очередь, также содержат файлы и директории. В файловых системах Microsoft традиционно (DOS, Win 16) каждый погический диск имел собственное дерево директориев, корнем которого было имя («буква») диска. В Win NT был введен по аналогии с Unix-системами общий корневой узел, объединяющий логические диски как свои директории, но не все программы показывают его явным образом.

Идентификатор файла – его *имя* в файловой системе.

Полное имя файла – имя самого файла и **путь** к нему (перечисление вышестоящих директориев).

Путь может быть *абсолютным* (начиная от корневого директория) или *относительным* (записывается начиная от текущего директория).

Имя должно быть уникально в пределах текущего директория, полное имя – в пределах всей файловой системы.

Глубина иерархии обычно не лимитируется, но ограничена общая длина полных имен.

<u>Системное программирование: Управление вводом-выводом. Файловая система</u>
Имена (в файловых системах Microsoft):

- «короткие» («DOS», «8.3») –ограничены по длине 8 символами имени и 3 символами «расширения», кодировка – ASCII (FAT12/16) или расширенные таблицы 8-битных символов (VFAT)
- «длинные» до 255 символов, кодировка Unicode; поддержка в FAT 32, NTFS, exFAT

Типы файлов:

Обычный (*регулярный*) файл – файл без специальных характеристик: программы или данные.

Директории – списки других файлов и директориев.

Файлы-*ссылки* – хранимые в виде файлов символические имена других файлов. В Windows как самостоятельный тип не выделяются, роль ссылок выполняют регулярные файлы со специальными соглашениями об именах (*.lnk, *.pif).

Файлы – *погические устройства*:

- *символьные* псевдофайлы, связанные с соответствующими реальными или виртуальными устройствами, доступны в общем случае для чтения и записи всеми программами;
- *блочные* служат для размещения на них файловых систем.

Файлы – коммуникационные ресурсы: каналы (ріре), «почтовые ящики» (mailslot), сокеты (socket) и т.п.

Основные *атрибуты* файлов:

- тип в виде кодового значения или отдельных флагов («директорий», «системный», «скрытый», «только для чтения» и т.п.)
- размер
- дата и время (обычно отдельно создания, последней модификации, последнего доступа)
- владелец (обычно также владелец-группа)
- права доступа (в Windows управление доступом возложено на отдельную подсистему безопасности)

Имя файла может быть неотъемлемой частью информации о нем (файловые системы FAT, NTFS) или быть отделено от остальных атрибутов и храниться только в директориях (файловые системы ufs, ext* и др., характерные для Unix-систем).

6.3 API для работы с файлами в Windows

Объект-файл – идентификация файловым дескриптором **налоте**. Особенность: невалидному значению дескриптора соответствует не 0 (**NULL**), а константа **INVALID_HANDLE_VALUE** (численно равна **-1**). Удобнее понимать этот объект как «открытый файл».

Группы функций:

- работа с файлами «на диске» (по именам)
- работа с файлами как объектами (открытыми файлами): чтение, запись и т.д.
- работа с директориями и другими структурами файловой системы
- получение информации о файловой системы и др. служебные функции.

Универсальная функция для открытия/создания файла, коммуникационного ресурса, открытия логического устройства:

```
HANDLE CreateFile(
LPCTSTR lpFileName,
DWORD dwDesiredAccess, DWORD dwShareMode,
LPSECURITY_ATTRIBUTES pSecurityAttr,
DWORD dwCreationDisposition,
DWORD dwFlagsAndAttribs,
HANDLE hTemplateFile
)
```

Большое количество дополнительных параметров и флагов делает применение функции очень разнообразным.

Закрытие файла (прекращение действия его Handle) – общая функция

```
CloseHandle( hFile)
```

Наиболее типичные операции с открытым файлом – чтение и запись:

```
BOOL ReadFile(
 HANDLE hFile,
 void* pBuffer,
 DWORD nBytesCntToRead, DWORD* pBytesCntRead,
 LPOVERLAPPED poverlapped
);
BOOL WriteFile(
 HANDLE hFile,
 void* lpBuffer,
 DWORD nBytesCntToWrite, DWORD* pBytesCntWritten,
 LPOVERLAPPED poverlapped
);
```

В расширенных (-Ex) версиях функций есть возможность использования callback-вызовов по завершении операции (актуально для *асинхронного* ввода-вывода).

Обычный блокирующий ввод-вывод и ввод-вывод с предварительной проверкой состояния большого интереса не представляют в силу своей простоты и прозрачности. (При этом они на практике покрывают большинство реально возникающих задач.) **Многопоточная** реализация ввода-вывода близка к блокирующей модели, но потенциально длительные операции обмена с файлом (устройством) выносятся в отдельные потоки. Архитектура приложения обычно предусматривает наличие выделенного потока-«монитора» и некоторого количества потоков- «исполнителей», которые «монитор» создает и контролирует. Блокировка затрагивает только отдельные «исполнительные» потоки, другие же сохраняют работоспособность.

Преимущества:

- простая логика внутри потока-«исполнителя», подобная блокирующей реализации;
- эффективное использование ресурсов многопроцессорных (многоядерных) систем.

Вместе с тем, появляются проблемы корректного взаимодействия между потоками, необходимость обеспечить *потоко-безопасность* программы.

Отпображение файлов в память основано на использовании средств управления виртуальной памятью, поэтому фактически относится как к вводу-выводу (обмен с файлом), так и к подсистеме памяти. Характерны универсальность и разнообразие применений для решения различных задач, а не только обеспечения доступа к данным. Подробно рассматривается в разделе управления памятью.

6.4 Мультиплексированный ввод-вывод

Основан на использовании вызова select(), описываемого в POSIX и поддерживаемого как в Unix/Linux, так и в Windows, либо ему подобных. Фактически это расширение модели вводавывода с предварительной проверкой, отличающееся тем, что выполнение проверок вместе с реализацией состояния ожидания возлагается на систему, и появляется возможность эффективно управлять множеством источников и получателей данных – *мультиплексировать* их. Алгоритм не дожидается готовности каждого конкретного файла (устройства), а выполняет те действия (из нескольких своих ветвей), которые могут быть выполнены в данный момент. Это приводит к существенному усложнению алгоритма, который должен реализовывать логику своего рода конечного автомата. Важно, что при этом не требуется поддержка многопоточности (и даже многозадачности) для прикладных программ.

Вызов select() выполняет проверку нескольких списков дескрипторов (Handle открытых файлов) и оставляет в списках только те из них, которые в данный момент соответствуют условиям (готовность к операциям ввода-вывода). Транзакции инициируются только для прошедших проверку дескрипторов. При этом может быть задано время, в течение которого функция ждет изменения состояния связанных с дескрипторами объектов (функция является блокирующей). Детали поведения функции зависят от реализации в различных ОС: ожидание в любом случае, ожидание только при отсутствии хотя бы одного изначально готового к обмену дескриптора, отражение в соответствующей переменной неиспользованного времени ожидания, и т.д. Функция работает с дескрипторами файлов, каналов, сокетов, логических устройств.

```
int select(
  int nfds,
  fd_set* readfds,
  fd_set* writefds,
  fd_set* exceptfds,
  const timeval* timeout
);
```

Списки передаются в виде «множеств» (set), представленных типом fd_set: проверяемые на готовность к чтению, готовность к записи и на наличие ошибок. Любой из списков может отсутствовать (указатель null), тогда соответствующая проверка пропускается. Первый параметр — количество элементов списка — в большинстве реализаций игнорируется (в т.ч. в Windows).

Внутренняя реализация может быть различной: например, массив в Windows или битовая маска во многих Unix-реализациях. Для работы с «множествами» предоставляется процедурный интерфейс (типичная реализация – макросы):

```
FD_SET(int fd, fd_set* fdset) — добавление дескриптора в множество
```

FD_CLR(int fd, fd_set* fdset) — удаление дескриптора из множества

 ${ t FD_ISSET(int fd, fd_set* fdset)} - проверка наличия дескриптора в множестве$

FD_ZERO(fd_set* fdset) — полная очистка множества

Общая схема организации мультиплексированного вводавывода с помощью select()

Использование select() требует аккуратности и учета особенностей его работы. Например:

- наличие в списке невалидного дескриптора может прерывать проверку без анализа остальных дескрипторов, которые останутся в списке независимо от их реального состояния;
- нахождение хотя бы одного проходящего проверку дескриптора в любом из списков может немедленно прерывать дальнейшую проверку; содержимое списков будет корректно, но пауза выдерживаться не будет.

Другие системные вызовы, обслуживающие мультиплексированный ввод-вывод: функции wsapoll() и др. для WSASocketoв, методы Poll и др. .NET-класса socket, использование функций waitFor**().

6.5 Асинхронный (перекрывающийся) ввод-вывод

По достигаемому эффекту подобен многопоточной реализации ввода-вывода, но используются внутренние системные потоки и специализированный API, что избавляет от самостоятельной организации взаимодействия потоков.

Если при открытии файла (создании объекта «открытый файл») вызовом CreateFile() среди флагов будет передан FILE_FLAG_OVERLAPPED, все последующие операции с дескриптором (Handle) этого файла, инициированные вызовами ReadFile(), WriteFile() будут выполняться как асинхронные (перекрывающиеся).

Структура о**VERLAPPED** — описание одной операции вводавывода (транзакции). Содержит, в частности, позицию начала обмена (в случае перекрывающихся транзакций единый «курсор» в файле невозможен), количество обрабатываемых байт, код результативности. Структура создается целиком в пользовательском адресном пространстве и идентифицируется указателем; этот же указатель передается в качестве аргумента в функции чтения/записи и служит идентификатором конкретной операции.

Организация асинхронных операций ввода-вывода

При использовании асинхронного ввода-вывода, особенно в случае множества параллельно выполняемых операций, необходимо синхронизироваться с ходом их выполнения и обеспечивать целостность общего конечного результата.

Несколько способов контроля состояния операции вводавывода:

- «Ручная» проверка: анализ полей структуры overlapped, макросы и функции: GetOverlappedResult(), HasOverlappedIoCompleted() и т.п.
- Функции ожидания (waitFor***()), примененные к дескриптору файла. Файл как объект ожидания будет считаться «сработавшим», когда он свободен от транзакций. Нельзя различить транзакции, инициированные параллельно.

- Использование объектов Event, ассоциированных с каждой транзакцией (посредством структуры оverьаррер). Функции ожидания будут применены именно к объектам Event, что позволит контролировать каждую из транзакций. Приходится создавать множество объектов.
- Использование callback-обработчиков завершения транзакций. Потребуются «расширенные» версии вызовов: Read/WriteFileEx(), WaitFor***Ex(), SleepEx().

6.6 Порты завершения ввода-вывода (I/O Completion Ports)


Предлагаемый Windows механизм для унификации управления многопоточной реализацией обработки ввода-вывода. Используется объект *I/O Completion Port* и извещения *Completion Notification Packet*, передаваемые через очередь.

Порты завершения являются потенциально более производительной и потенциально более удобной с точки зрения архитектуры альтернативой самостоятельной реализации управления многопоточным вводом-выводом

Порт завершения ассоциируется с открытым файлом (каналом, устройством), который обязательно должен быть открыт для асинхронного ввода-вывода (флаг оverlapped). Порт может быть ассоциирован с несколькими файлами (?). Каждому из таких файлов сопоставляется уникальное значение-«ключ», позволяющее однозначно определить источник событий этого файла (для мультиплексирования потока событий и данных).

Далее, с портом связываются программные потоки (Thread), которые будут обрабатывать события файла, с которым ассоциирован порт. При наступлении событий генерируется извещение — Completion Notification Packet — которое помещается в очередь порта. Потоки запрашивают извещения из очереди и ожидают их появления. Поток не может быть связан более чем с одним портом.

В любом случае, через порт проходят только события – извещения или *нотификации* (*notification packets*), но не данные. Сами операции ввода-вывода инициируются связанным с портом потоками, они же обрабатывают их результаты.



Использование портов завершения ввода-вывода

```
Механизм портов завершения действует для операций чте-
ния/записи (ReadFile(), WriteFile(), но не их -Ex-версии!), а
также некоторых других: DeviceIoControl(),
ConnectNamedPipe(), TransactNamedPipe(),
WaitCommEvent() И Т.П.
Создание порта завершения или ассоциация существующего
порта с файлом:
 HANDLE CreateIoCompletionPort(
  HANDLE hFile; HANDLE hExistingComplPort;
  ULONG_PTR CompletionKey;
  DWORD nConcurrentThreads
Запрос извещения из очереди порта (блокирующая функция):
 GetQueuedCompletionStatus();
```

Также есть возможность искусственно сгенерировать извещение и поместить его в очередь, откуда оно будет извлечено для обработки наравне с остальными (полезно для унификации внутренней логики программы):

PostQueuedCompletionStatus();

6.9 Использование файлов устройств

Основная характеристика — необходимость учитывать особенности и соблюдать требования физических устройств: тайминги, количественные ограничения, низкоуровневые протоколы обмена. Также во многих случаях необходимо использование привилегированных инструкций ЦП, например чтение/запись аппаратных портов. Как следствие, требуется достаточно сложное низкоуровневое программирование, возможно — написание специализированного драйвера. Унификация доступа к устройствам посредством файлов (псевдофайлов) позволяет существенно упростить эту задачу для прикладных программ.

Пример: традиционные потоки ввода-вывода stdin, stdout, stderr; файлы CON, PRN, LPT*, AUX, COM* и т.п.

Дополнительно система может предлагать специфический API для конкретных устройств.

Пример: поддержка асинхронного последовательного интерфейса (UART, RS232, COM) в Win API (функции -comm-):

```
BOOL SetupComm( HANDLE hFile,
   DWORD dwInQueue, DWORD dwOutQueue);

BOOL GetCommState( HANDLE hFile, DCB* pDCB);

BOOL SetCommState( HANDLE hFile, DCB* pDCB);

BOOL GetCommTimeouts( HANDLE hFile,
   COMMTIMEOUTS* pCommTimeouts);

BOOL SetCommTimeouts( HANDLE hFile,
   COMMTIMEOUTS* pCommTimeouts);

И Другие.
```

Структуры **DCB** и **COMMTIMEOUTS** – параметры устройства.