10 Сокеты и элементы сетевого программирования

10.1 Основы построения и функционирования вычислительных сетей (кратко)

Сеть – типичная *сложная система* (состоит из подсистем, которые, в свою очередь, также являются сложными системами).

Два основных уровня компонентов сети:

- базовая сеть передачи данных (СПД) состоит, в свою очередь, из служебных узлов и каналов связи
- оконечные узлы (устройства пользователя, терминалы)

Два основных способа организации передачи данных в сетях:

- с установлением соединения
- без установления соединения

При передаче **без установления соединения** данные передаются в виде законченных самостоятельных блоков – **датаграмм** (**datagram**).

Каждая датаграмма доставляется к получателю по произвольному маршруту и независимо от других датаграмм, причем подтверждения о получении (квитирование) не предусматриваются, поэтому не гарантируется ни порядок следования датаграмм, ни единственность доставленного экземпляра, ни сам факт доставки – контролируются обычно только искажения каждой отдельной датаграммы.

Просто, экономично, но для многих применений недостаточно надежно.

Полезное свойство датаграмм – возможность адресовать их более чем одному получателю, в т.ч. всем узлам сети (широковещание).

Передача с установлением соединения — обеспечение целостности и упорядоченности потока передаваемых данных. Независимо от способа организации потока данных порции данных доставляются получателю строго в том порядке, в котором они были отправлены, а прерывание потока своевременно распознается. Это достигается за счет нумерации порций данных и организации встречного потока подтверждений о получении (квитанций).

Таким образом образуется виртуальный канал передачи данных, для прикладных программ близкий по своим свойствам файлу или потоку ввода-вывода. Вместе с тем потоковая передача сложнее, требует специальных процедур установления соединения и дополнительных затрат на контроль его состояния, создает дополнительную нагрузку на линии связи в виде встречного потока квитанций.

Коммутация – распределение имеющихся физических каналов передачи данных для создания виртуальных.

Три основных метода коммутации:

- Коммутация *каналов* соединение абонентов физическим каналом на время всего сеанса взаимодействия; через канал можно передавать поток данных или отдельные сообщения.
- Коммутация *сообщений* канал передачи (маршрут) формируется заново для каждого отдельного блока данных (сообщения); размер сообщения предполагаются достаточно большим и заранее не известным.
- Коммутация **пакетов** данные передаются в виде множества блоков (пакетов) ограниченного (заведомо небольшого) размера, доставляемых независимо друг от друга; фрагментация потока или сообщения на пакеты и последующая сборка выполняются автоматически, прозрачно для абонентов.

В современных сетях преобладает коммутация пакетов как более надежная и экономичная. Одной из целей сети Arpanet (предшественник Internet) была проверка возможности построения андежной сети передачи данных на основе коммутации пакетов.


Необходимость *иерархического* построения сетей и *унификации* в них.

Необходимость унификации построения разнородных систем и сетей и взаимодействия их друг с другом привела к переносу на них концепции открытых систем.

Открытая система – построена на основе открытых спецификаций.

Для сетей – открытость средств взаимодействия компонентов сети. Открытая система готова взаимодействовать с другими системами с использованием стандартных (унифицированных) правил.

Модель взаимодействия открытых систем – Ореп System Interconnection, **OSI** (принята Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1983 г.)



Модель OSI для вычислительных сетей

<u>Системное программирование: Сокеты и элементы сетевого программирования</u> **Функции уровней:**

1	Физический	Взаимодействие со средой передачи данных на уровне сигналов (модуляция, демодуляция, детектирование и т.д.)
2	Канальный	Формирование и распознавание низкоуровневых сообщений (кадров), контроль и, возможно, исправление ошибок, низкоуровневая идентификация абонентов (<i>MAC</i> адреса)
3	Сетевой	Логическая идентификация (адресация) абонентов, перенаправление адресованных данных (маршрутизация)
4	Транспортный	Передача данных между абонентами с требуемым качеством и дополнительным сервисом. Первые 4 уровня принято объединять в <i>транспортную систему</i> . Точки доступа к ней принято называть <i>портами</i> .
5	Сеансовый	Установление соединений (сеансов) между абонентами и управление ими
6	Уровень представления	Преобразования форматов данных в соответствии с правилами программного обеспечения следующего 7-го уровня в конкретной системе
7	Прикладной	Конечные приложения, прикладные задачи

Сеансовый уровень и уровень представления часто не выделяются как самостоятельные, а их функции выполняют соответственно транспортный и прикладной уровни.

Для **локальных** сетей, с учетом их специфики, редуцируются функции маршрутизации (сетевой уровень), но усложняется управление доступом к среде передачи (канальный уровень).



Модификация модели для локальных вычислительных сетей


Протокол – набор правил и процедур взаимодействия между одноименными уровнями различных систем, обеспечивают корректную связь участников взаимодействия в сети.

Интерфейс — набор правил и средств их реализации для взаимодействия между соседними уровнями одной системы, обеспечивают возможность модульного построения системы.

Сти протоколов в сети — набор протоколов, обслуживающих различные уровни взаимодействия. Протоколы в стеке проектируются с расчетом на совместную согласованную работу, но остаются достаточно независимыми для возможности замены на альтернативные с сохранением интерфейсов.


Далее будет рассматриваться в основном стек сетевых протоколов, обозначаемый как TCP/IP. В действительности он включает больше протоколов, относящихся к четырем уровням, но именно IP и TCP являются для него определяющими.

Инкапсуляция блоков данных (пакетов, сообщений) при прохождении через стек



Инкапсуляция блоков данных

Идентификация участников взаимодействия в сети – вписана в общую модель



Идентификация участников взаимодействия

В общем виде:

<сетевой адрес>:<протокол>:<порт>

(Здесь протокол может быть задан неявно – выбранным способом взаимодействия)

Разрешение адресов – преобразование адресов сетевого уровня в адреса канального уровня.

Сетевые *имена*. *Разрешение имен* – преобразование сетевых имен в сетевые адреса.

Службы **DNS**, **NAT**

Стек протоколов ІР

Уровень приложений Application layer (FTP, SMTP, HTTP, Telnet, SNMP, DNS и т.д.)

Транспортный уровень Host-to-Host layer (TCP, UDP)

Уровень Internet Internet layer (IP, ARP, RARP, ICMP)

Уровень сетевого интерфейса Network Interface layer (Ethernet, TokenRing и т.д.)

Модель OSI

мидель ОЗ1
Прикладной уровень
Application layer
Уровень представления
Presentation layer
Сеансовый уровень
Session layer
Транспортный уровень
Transport layer
Сетевой уровень
Network layer
Канальный уровень
Data Link layer
Физический уровень
Physical layer

Сопоставление стеков TCP/IP и OSI

Центральное место – сетевой протокол *IP* и транспортные *TCP* и *UDP*.

- *IP I*nternet *P*rotocol (version 4, 6) сетевой уровень
- UDP User Datagram Protocol транспортный уровень
- TCP Transmission Control Protocol транспортный уровень

В силу особенностей протоколов и их реализаций, можно говорить об устойчивых связках протоколов – UDP+IP и особенно TCP+IP.

10.2 Программный интерфейс

Cokem (**socket**, букв. гнездо, соединитель) – программный объект, обычно системный, абстрагирующий точку доступа к транспортной системе.

В типичном случае сокет сопоставляется одному из *портов* одного из транспортных *протоколов* и служит удобной для прикладного программирования унифицированной надстройкой над ним. Реже используются сокеты, связанные с другими протоколами, либо «сырые» (неспецифицированные).

Программный интерфейс сокетов появился в BSD Unix и в дальнейшем стал фактическим стандартом для большинства систем. Функции работы с сокетами стандартизованы (входят в спецификации POSIX) и практически унифицированы между системами, для использующих их программ может быть обеспечена межплатформенная переносимость.


Как механизм взаимодействия, сокеты позволяют организовать его в том числе и между системами, в том числе на разных платформах (ОС, аппаратное обеспечение и проч.). Однако при этом возможны отличия в поведении некоторых функций, типах данных, библиотеках и т.п.

Реализация:

- Windows подсистема Winsocket (Winsock, Winsock2), отдельный DLL и соответствующая библиотека (.1ib)
- Unix обычно реализация в ядре, библиотека поверх системных вызовов

Требования к компиляции и сборке (Windows, Visual Studio):

- заголовочные файлы (основные): winsock.h или winsock2.h
- библиотеки IDE wsock32.lib или ws2_32.lib
- системные библиотеки wsock32.dll или ws2_32.dll
- инициализация подсистемы функция WSAStartup ()



Мультиплексирование сообщений в стеке протоколов ТСР/ІР

Универсальность интерфейса сокетов требует достаточно сложной его организации с многочисленными настройками.

Характеристики сокета:

Тип («*семейств*о») *протоколов*, «*домен*» (*domain*) – выбор стека протоколов (например, TCP/IP)

Тип («семейство») адресации — выбор способа идентификации участников взаимодействия; обычно определяется стеком протоколов, но потенциально может различаться.

Адрес сокета – идентификатор сокета как точки взаимодействия, идентификатор использующего его процесса; формат адреса зависит от типа адресации

Тип сокета – неявно выбирает протокол взаимодействия в рамках семейства протоколов

Сокеты в общем совместимы с файловыми дескрипторами и могут в ряде случаев использоваться в функциях файлового ввода-вывода. В Windows эта возможность существенно ограничена, а соответствующий сокету тип принято именовать **SOCKET** (переопределение от «базового» машинного слова):

typedef unsigned int SOCKET;

В Unix-системах практически полная совместимость сокетов файловыми дескрипторами (**fd**) и взаимозаменяемость их в функциях ввода-вывода (с последовательным доступом, подобно каналам).

Далее рассматриваются преимущественно переносимые (BSD-и POSIX-совместимые) API сокетов.

Специфика сокетов Windows затрагивается в минимально необходимом объеме.

Адрес сокета

Реализуется подобие «перегрузки» (в терминологии ООП) структуры адреса, передача структур как аргументов по указателю с приведением типа.

```
«Базовая» структура и «наследник» для адреса «internet»:
 struct sockaddr {
  unsigned short sa family; //семейство адресации
  char sa data[14]; //резерв для данных адреса
 };
 struct sockaddr in { //семейство адресации AF INET
                   sin family; //= AF INET
  short
  unsigned short sin port; // HOMEP ΠΟΡΜΑ
  struct in addr sin addr; //значение IP-адреса
                   sin zero[8]; //заполнитель до 14 байт
  char
 };
```

Сам адрес IP (точнее, IPv4) в зависимости от реализации представляется также структурой, состоящей из одного 32-разрядного слова, или «смесью» (четыре октета, два 16-разрядных слова, одно 32-разрядное):

```
struct in_addr {
  unsigned long s_addr;
};
struct in_addr {
  union {
    struct { u_char s_b1,s_b2,s_b3,s_b4; } S_un_b;
    struct { u_short s_w1,s_w2; } S_un_w;
    u_long S_addr;
};
```

Для удобной работы с содержимому этой структуры обычно используются используются функции или макросы.

И ІР-адрес, и номер порта должны быть записаны в «*сетевом*» формате: «старший» (наиболее значимый) байт записывается и передается первым – *MSB first* или т.н. *big endian* (*BE*) Если они участвуют в вычислениях или в операциях ввода-вывода, необходимо выполнять преобразование между «сетевым» и «локальным» форматами (см. ниже).

Для сравнения – структура для «локальных» («Unix») адресов (имена в файловой системе):

```
struct sockaddr_un { //ceмейство адресации AF_UNIX sa_family_t sun_family; // = AF_UNIX char sun_path[108]; //имя файла и путь };
```

Для заполнения адреса могут использоваться функции (неполный перечень):

```
inet_aton(), inet_pton()
inet_addr()
```

Обратное преобразование – из структуры адреса в строковую запись:

```
inet ntoa(), inet ntop()
```

Разрешение сетевого имени в адрес – фактически обращение к сетевой службе имен DNS:

```
gethostbyname(), getnameinfo()
```

Создание сокета

```
int socket(int domain, int type, int protocol);
```

Конфигурирование и подготовка сокета

Связывание сокета с локальным адресом (адресом сетевого интерфейса в локальной системе)

```
int bind( int sock,
    const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen)

CBЯЗЫВАНИЕ COKETA C УДАЛЕННЫМ («СЕРВЕРНЫМ») СОКЕТОМ
  int connect( int sock,
    const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);

«ВКЛЮЧЕНИЕ» СОКЕТА (ДЛЯ ПОТОКОВЫХ) С ОЧЕРЕДЬЮ ОЖИДАЮЩИХ
Запросов:
  int listen(int sock, int backlog);
```

Установка и получение параметров (опций) сокета, аргументы зависят от сокета и конкретных опций:

```
setsockopt(...) , getsockopt(...)
```

Прием/передача данных

Прием соединений клиентов (это тоже прием данных!):

```
int accept(int sock, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen, int flags)
accept() — прием соединения клиента
```

Это особый случай приема данных: результатом является не собственно прикладные данные, а создание нового «клиентского» соединения. Обмен данными будет осуществляться через «клиентское» соединение, а сокет, на котором выполнялся ассерt(), остается доступным для новых соединений.

Прием и передача «прикладных» данных:

```
recv(...), recvfrom(...)
send(...), sendto(...)
```

Для «потоковых» сокетов возможно также использование обычных «файловых» функций read() и write().

Закрытие сокета

Обычное закрытие аналогично файлу:

```
closesocket( int sock)
```

Избирательное закрытие сокета (прием и/или передача):

```
int shutdown(int sock, int how);
```

Низкоуровневое управление сокетом (по аналогии с устройствами и файлами):

```
ioctlsocket(...)
```

Прочие вспомогательные функции

Согласование формата чисел (задача уровня представления в модели OSI) – локальный (*h*ost) и сетевой (*n*etwork) форматы для «коротких» (*s*hort) и «длинных» (*l*ong) целых чисел:

```
htons (...), htonl (...), ntohs (...), ntohl ()
```

Стандартным сетевым считается формат «big endian», характерный для аппаратной архитектуры машин DEC. Архитектура Intel x86+ оперирует числами в формате «little endian» (младший байт по младшему адресу), поэтому преобразование необходимо.

Windows Sockets API (WSA)

Набор функций и типов данных, обеспечивающих работу с сокетами в Windows-системах. Название позже сокращено до Winsockets или Winsock. Префикс имен – wsa*.

Первая версия (1.0, 1.1) – реализация, альтернативная общепринятым Berkeley sockets (BSD) с рядом ограничений и некоторыми отличиями в поведении.

Фактически в Windows «обычный» API сокетов реализован поверх Winsock для совместимости, и выбор между функциями Winsock и «обычными» – в основном вопрос предпочтений программиста и переносимости написанной программы.

Необходимо использование как минимум пары функций Winsock – инициализация и деинициализация подсистемы:

```
WSAStartup( int nVer, WSADATA& pDat);
WSACleanup();
```


Вторая версия (2.0 - 2.2.1), Winsock2 — расширенная по сравнению с первой: добавлена поддержка некоторых сетевых протоколов и режимов, дополнительные возможности асинхронной работы и «разделения» сокета несколькими процессами, и т.д. Сохраняется полная совместимость с первой версией. В целом возможности Winsock 2 по некоторым параметрам (например, использование сокектов в функциях файлового ввода-вывода) приближены к классическим сокетам, по другим могут их превосходить (например, асинхронные операции).

В любом случае, возможность программ взаимодействовать посредством сетевых протоколов не зависит ни от реализации сокетов, ни от операционной системы, ни от иных локальных особенностей (при условии, что сетевые протоколы соответствуют одним и тем же спецификациям).

10.3 Использование сокетов

Сетевые приложения обычно строятся в той или иной мере по схеме несимметричного взаимодействия «клиент-сервер»:

Сервер – программа, исполняющая поступающие запросы **Клиент** – программа, отсылающая серверу запросы и принимающая результаты их обработки.



Взаимодействие «клиент-сервер»


11.3.1 Взаимодействие без установления соединения

Взаимодействие потенциально симметрично, роли клиента и сервера различаются лишь логикой прикладного уровня.


11.3.2 Взаимодействие с установлением соединения

Взаимодействие принципиально несимметрично на уровне вызовов и использования сокетов.

Протокол ТСР предусматривает отдельную «точку» (сокет) для приема запросов на соединение и одну или несколько для обмена данными. Встроенная в протокол обработка запроса на соединение (connect()) включает создание нового соединения между двумя новыми сокетами для обмена данными. Процедура может повторяться многократно, каждый раз создавая новое соединение. Закрытие соединения данных никак не сказывается на «базовой» точке.



Взаимодействие без установления соединения



Взаимодействие с установлением соединения

10.4 Построение многопользовательских серверов

Один сервер обычно может обслуживать множество клиентов, а клиент –обращаться сразу к нескольким серверам. Одна и та же программа может играть роль и клиента, и сервера, например, обращаясь к другому серверу в процессе исполнения запросов своих клиентов.

Обслуживание сервером нескольких клиентов требует в том или ином виде распараллеливания его работы. При использовании датаграммных сокетов каждое сообщение поступает и может быть обработано независимо от остальных, но при взаимодействии с установлением соединения необходимо специально заботиться о поддержании нескольких соединений.

Проблемы – начиная от параллельного приема новых соединений и обслуживания уже установленных.

10.4.1 Последовательный сервер

Простейший случай – последовательный сервер:


- прием запроса на соединение
- установление соединения
- обмен данными с клиентом
- закрытие соединения
- переход к следующим запросам на соединение

Минимальные затраты на проектирование и функционирование.

Фактически не предполагает параллельного исполнения запросов клиентов. Применим только в случае принципиально малой длительности и/или низкой интенсивности запросов.

Пример эффективного применения: сервер службы datetime.

10.4.2 Сервер с использованием многозадачности (многопоточности)



Многозадачный многопользовательский сервер

Каждое соединение, включая и ожидание новых запросов на соединение, обслуживается отдельным «подсервером», выполняющимся параллельно с другими.


Варианты:

- многозадачность на уровне *процессов* надежность в случае аварийного поведения отдельных соединений, существенные затраты на процессы, затрудненное взаимодействие между «подсерверами»
- *многопоточность* меньшие затраты, более эффективное взаимодействие между «подсерверами», меньшая (потенциально) устойчивость к сбоям в одном из потоков
- с предварительно созданными (pre-created, pre-forked) потоками (процессами) наличие пула потоков, откуда они выбираются для обслуживания очередного соединения, дополнительное избегание затрат на повторное создание потоков

В целом:

- логическая «прозрачность» архитектуры и удобство для проектирования
- хорошая масштабируемость
- дополнительные затраты на синхронизацию потоков (процессов) и типичные проблемы многозадачного программирования

10.4.3 Сервер с использованием мультиплексированного ввода-вывода (сервер на основе конечного автомата)



Сервер с мультиплексированием обработки запросов

Предварительная проверка наличия данных (и готовности к передаче) всех открытых сокетов, прием и обработка имеющихся данных/запросов. Сеанс взаимодействия естественным образом разбивается на ряд состояний и переходов между ними. Сервер в заранее не известном порядке выполняет попеременно фрагменты алгоритмов, относящихся в разным соединениям.

В целом:

- логическая сложность проектирования (в том числе и для обеспечения надежности и отказоустойчивости)
- возможность реализации без поддержки многозадачности на уровне системы (актуально в прошлом)

Пример – посылка данных (структуры **TFrame**) через UDP #include <windows.h> #include <stdio.h> #include <winsock.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <time.h> struct TFrame { char cSignature[4]; unsigned short wData1; unsigned long dwData2; **}**; struct TFrame Frm; int main (int argc, char** argv)

struct sockaddr in SockAddrLocal, SockAddrSend;

SOCKET SockLocal = INVALID SOCKET;

```
struct hostent* pHostEnt;
 int nSockOptBC, nPortRemote, nMsqLen;
 WSADATA WSAData;
 WORD wWSAVer;
//command line processing
 if (argc < 2) {
  fputs ("No enough arguments\n", stderr);
  fputs ("Use: UDPSend <addr/name> <port>\n",
    stderr);
  return -1; }
//инициализация подсистемы сокетов
 wWSAVer = MAKEWORD (1, 1); //WinSock version 1.1
 if (WSAStartup (wWSAVer, &WSAData) != 0) {
  fputs ( "Error initializing WinSock subsystem\n",
    stderr);
  return -1; }
```

Системное программирование: Сокеты и элементы сетевого программирования //create local socket

```
SockLocal = socket (PF INET, SOCK DGRAM, 0);
 if (SockLocal < 0) {</pre>
  fputs ("Error when creating socket\n", stderr);
  return -1; }
//configure socket: broadcasting is enabled
 nSockOptBC = 1;
 setsockopt (SockLocal, SOL SOCKET,
  SO BROADCAST, (char*) (&nSockOptBC),
  sizeof(nSockOptBC));
//bind socket to "local" address
 memset (&SockAddrLocal, 0, sizeof(SockAddrLocal));
 SockAddrLocal.sin family = AF INET;
 SockAddrLocal.sin addr.s addr = INADDR ANY; //all
 SockAddrLocal.sin port = 0; //"auto" port number
```

```
if (bind( SockLocal,
      (struct sockaddr*) & SockAddrLocal,
      sizeof(SockAddrLocal)) != 0)
  fputs ("Error binding to local address\n",
    stderr);
  return -1; }
//prepare "remote" address
 memset (&SockAddrSend, 0, sizeof (SockAddrSend));
 SockAddrSend.sin family = AF INET;
 if (strcmp (argv[1], "255.255.255.255") == 0)
  SockAddrSend.sin addr.s addr = INADDR BROADCAST;
 else { SockAddrSend.sin addr.s addr =
         inet addr (argv[1]);
```

```
if (SockAddrSend.sin addr.s addr == INADDR NONE)
   pHostEnt = gethostbyname (argv[1])
   if (pHostEnt == NULL) {
    fprintf (stderr,
      "Wrong/unrecognized host: %s\n", argv[1]);
    return -1; }
   SockAddrSend.sin addr =
    *(struct in addr*)(pHostEnt->h addr list[0]);
if (sscanf (argv[2], "%u", &nPortRemote) < 1) {
 fprintf (stderr, "Wrong port number: %s\n",
   argv[2]);
 return -1; }
```

```
SockAddrSend.sin port =
  htons ((unsigned short)nPortRemote);
//initialize data generator
 srand( time( NULL));
 fprintf( stderr,
  "Sizeof \"Frame\" structure: %u\n",
  sizeof(TFrame));
//main function loop
 while (1)
 //data to be sent
  strncpy(Frm.cSignature, "FRM",
    sizeof(Frm.cSignature));
  Frm.wData1 = rand();
  Frm.dwData2 = (rand() << 16) | rand();
```

```
//send message
   fprintf( stdout,
    "Send to %s:%u: { \"%s\"; %04X; %08X }\n",
    inet ntoa( SockAddrSend.sin addr),
    ntohs(SockAddrSend.sin port),
    & (Frm.cSignature[0]),
    (unsigned) Frm.wData1, (unsigned) Frm.dwData2);
  nMsqLen = sizeof(Frm);
   if (sendto (SockLocal, (const char*)&Frm,
    nMsgLen, 0, (struct sockaddr*) &SockAddrSend,
    sizeof (SockAddrSend)) < nMsgLen)</pre>
    fprintf (stderr, "Error sending: \"%s\"\n",
      & (Frm.cSignature[0]));
    continue; }
```

```
Sleep( 1000);
}

//close all

fputs( "Sender was stopped by user\n", stderr);
shutdown (SockLocal, 2);
Sleep ( 100);
closesocket(SockLocal); SockLocal=INVALID_SOCKET;
WSACleanup ();
return 0;
}
```