## МАШИННО-ЗАВИСИМЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ИУ7, 4-й семестр, 2020 г.

# Организация курса

- видео-, аудиозапись и фотосъёмка запрещены
- 2 модуля + экзамен
- 8 лекций, N лабораторных работ
- 38 часов самостоятельной подготовки к лабораторным работам

### Литература

■ Зубков C. B. "Assembler. Для DOS, Windows и Unix"

## Цели и программа курса

- Изучение низкоуровневого устройства ЭВМ
- Понимание исполнения программ на аппаратном уровне. Работа процессора
- Умение составлять и читать программы, включая:
  - составление программы на низком уровне "с нуля"
  - взаимодействие программного кода с внешними устройствами
  - доп. возможности и расширения современных процессоров
  - отладку и реверс-инжиниринг исполняемых файлов

# История создания ЭВМ. Появление вычислителей общего назначения. Архитектура фон Неймана



От решения частных вычислительных задач - к универсальным системам

### Принципы фон Неймана:

- 1. Использование двоичной системы счисления в вычислительных машинах.
- 2. Программное управление ЭВМ.
- 3. Память компьютера используется не только для хранения данных, но и программ.
- 4. Ячейки памяти ЭВМ имеют адреса, которые последовательно пронумерованы.
- 5. Возможность условного перехода в процессе выполнения программы.




### Процессор

Управляющее устройство (УУ)

Ввод

Арифметикологическое устройство (АЛУ) Вывод

# Структурная схема ЭВМ



# Память. Единица адресации. Представление символов

**Байт** - минимальная адресуемая единица памяти

- 8 бит
- диапазон значений 0..255
- $8 = 2^3 = 10_{16}^2$

**Машинное слово** — машиннозависимая величина, измеряемая в битах, равная разрядности регистров/шины данных

Параграф - 16 байт

ASCII (аски́) - American standard code for information interchange, США, 1963.

	ASCII Code Chart															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ιA	В	С	D	E	_ F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	H	LF	VT	FF	CR	S0	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2			=	#	\$	%	۵.	-	J	)	*	+	,	·	٠	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	0	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
5	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	Х	Υ	Z	]	\	]	^	
6	,	а	b	C	d	е	f	g	h	i	j	k	l	m	n	0
7	р	q	r	s	t	u	V	W	Х	у	z	{	Ī	}	~	DEL

- 7-битная кодировка
- первые 32 символа служебные
- старшие 128 символов 8-битной кодировки - национальные языки

## Системы счисления

### Двоичная (binary)

- **o**, 1, 10, 11, 100, 101...
- $2^8 = 256$
- $= 2^{10} = 1024$
- 2<sup>16</sup>=65536

# Шестнадцатеричная (hexadecimal)

- 0, 1, ..., 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, ..., 19, 1A, 1B...
- **2**4=10
- **■** 2<sup>8</sup>=100
- 2<sup>16</sup>=100000

10110110111111000<sub>2</sub> = B6F8<sub>16</sub>

# Представление отрицательных чисел. Дополнительный код

-00101101 => инверсия и прибавление единицы:

- **11010010**
- **11010011**

$$-1+1=0$$


# Виды современных архитектур ЭВМ


- x86
- x86-64
- IA64
- ARM
- MIPS (в т. ч. Байкал)
- Эльбрус

# Семейство процессоров х86

- Микропроцессор 8086: 16-разрядный, 1978 г., 5-10 МГц, 3000 нм
- Предшественники: 4004 4-битный, 1971 г.; 8008 8-битный, 1972 г.; 8080 1974 г.
- Требует микросхем поддержки
- 80186 1982 г., некоторое развитие, интегрированы микросхемы поддержки
- 80286 1982 г., 16-разрядный, добавлен защищённый режим
- 80386, 80486, Pentium, Celeron, AMD ... 32-разрядные, повышение быстродействия и расширение аппаратного функционала (системы команд)
- х86-64 (х64) семейства с 64-разрядной архитектурой
- Советский аналог K1810BM86, 1985 г.

# Устройство 8086





# Архитектура 8086 с точки зрения программиста



# Язык ассемблера

Язык ассемблера - машинно-зависимый язык программирования низкого уровня, команды которого прямо соответствуют машинным командам.

# Исполняемые файлы. Компиляция. Линковка

- **Исполняемый файл** файл, содержащий программу в виде, в котором она может быть исполнена компьютером.
- Получение исполняемых файлов: компиляция + линковка.
- Компилятор программа для преобразования исходного текста другой программы на определённом языке в объектный модуль.
- Компоновщик (линковщик, линкер) программа для связывания нескольких объектных файлов в исполняемый.

# Исполняемые файлы. Запуск программы. Отладчик

- .EXE, .COM. Запуск новой программы операционной системой:
- 1. Определение формата файла.
- 2. Чтение и разбор заголовка.
- 3. Считывание разделов исполняемого модуля (файла) в ОЗУ по необходимым адресам.
- 4. Подготовка к запуску, если требуется.
- 5. Передача управления на точку входа.
- Отладчик программа для автоматизации процесса отладки. Может выполнять трассировку, отслеживать, устанавливать или изменять значения переменных в процессе выполнения кода, устанавливать и удалять контрольные точки или условия остановки.

# "Простейший" формат исполняемого файла

.COM (command) - простейший формат исполняемых файлов DOS и ранних версий Windows.

■ C< 64 Kб

#### Запуск СОМ-программы:

- Система выделяет свободный сегмент памяти и заносит его адрес во все сегментные регистры (CS, DS, ES и SS).
- В первые 256 байт этого сегмента записывается PSP.
- Непосредственно за ним загружается содержимое СОМ-файла без изменений.
- Указатель стека (регистр SP) устанавливается на конец сегмента.
- В стек записывается 0000h (адрес возврата для команды ret).
- Управление передаётся по адресу CS:0100h, где находится первый байт исполняемого файла.

## Классификация команд 8086

- Команды пересылки данных
- Арифметические и логические команды
- Команды переходов
- Команды работы с подпрограммами
- Команды управления процессором

## Команда пересылки данных MOV

MOV <приёмник>, <источник>

Источники: непосредственный операнд, РОН, сегментный регистр, переменная (ячейка памяти).

Приёмник: РОН, сегментный регистр, переменная (ячейка памяти).

- MOV AX, 5
- MOV BX, DX
- MOV [1234h], CH
- MOV DS, AX

- MOV [0123h], [2345h]
- MOV D3, 1000h

# Целочисленная арифметика, базовые команды

- ADD <приёмник>, <источник> выполняет арифметическое сложение приёмника и источника. Сумма помещается в приёмник, источник не изменяется.
- SUB <приёмник>, <источник> вычитание. Аналогично ADD.
- MUL <источник> умножение (без знака). Умножаются источник и AL/AX, в зависимости от размера источника. Результат помещается в АХ либо DX:AX.
- DIV <источник> деление (без знака). Деление AL/AX на источник. Результат помещается в AL/AX, остаток в AH/DX.

# Побитовая арифметика

- AND <приёмник, источник> побитовое "И". AND al, 00001111b
- OR <приёмник, источник> побитовое "ИЛИ". OR al, 000011111b
- XOR <приёмник, источник> побитовое исключающее "ИЛИ". XOR AX, AX
- NOT <приёмник> инверсия
- SHL <приёмник>, <счётчик> сдвиг влево
- SHR <приёмник>, <счётчик> сдвиг вправо

# Команда безусловной передачи управления JMP

### JMP < операнд>

- Передаёт управление в другую точку программы, не сохраняя какой-либо информации для возврата.
- Операнд непосредственный адрес, регистр или переменная.

# Пример

```
XOR AX, AX
MOV BX, 5
label1:
INC AX
ADD BX, AX
JMP label1
```



CX 00	900 924	SI DI BP SP	0000 0000 0000 FFFE	DS ES	19F5 19F5 19F5 19F5	HS	0100 19F5 19F5
0100	3300			XOR		AX,AX	
0105 0106 0108 010A	03D8 EBFB BA146 CD21			MOV INC ADD JMP MOV INT MOV		BX,00 AX BX,AX 0105 DX,01 21 AH,4C	14

# Взаимодействие программы с внешним миром (ОС, пользователь)

### Прерывания:

- аппаратные
- программные

int - генерация программного прерывания.

21h - прерывание DOS, предоставляет примерно 70 функций.

Номер функции передаётся через ah, параметры каждой функции и возвращаемый результат описаны в документации.

# Память в реальном режиме работы процессора (для 8086)

1 Мб памяти =  $2^{20}$ 

Номер параграфа начала сегмента (сегментная часть адреса, сегмент)

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Смещение

CS:IP, DS:BX, SS:SP...

[SEG]:[OFFSET] => физический адрес: SEG\*16 + OFFSET

5678h:7890h =>

56780 7890 5E010

# Логическая структура памяти. Сегменты

- Сегмент кода (CS)
- Сегменты данных (**DS**, ES, FS, GS)
- Сегмент стека (SS)

## МАШИННО-ЗАВИСИМЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Лекция 2 ИУ7, 4-й семестр, 2020 г.

# Важное из 1-й лекции и 1-й л/р

- Машинный код набор кодов операций конкретной вычислительной машины, которые интерпретируется непосредственно процессором.
- Язык ассемблера низкоуровневый язык программирования, одна команда которого соответствует одной машинной команде.
- Компиляция процесс перевода программы с языка программирования в машинный код.
- СОМ-файл простейший формат исполняемого файла DOS (и немного Windows), который считывается с диска в ОЗУ без изменений и запускается с 1-го байта. Плюсы: простой. Минусы: размер < 64 Кб; слишком простой.

# Память в реальном режиме работы процессора (режим 8086)

1 Мб памяти =  $2^{20}$ 

Номер параграфа начала сегмента (сегментная часть адреса, сегмент)

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Смещение

CS:IP, DS:BX, SS:SP...

[SEG]:[OFFSET] => физический адрес: SEG\*16 + OFFSET

5678h:7890h =>

56780 7890 5E010

# **Логическая структура памяти. Сегменты**

- Сегмент кода (CS)
- Сегменты данных (**DS**, ES, FS, GS)
- Сегмент стека (SS)

## Команда NOP (no operation)

- Ничего не делает
- Занимает место и время
- Размер 1 байт, код 90h
- Назначение задержка выполнения либо заполнение памяти, например, для выравнивания

# Структура программы на ассемблере

(Зубков C. B., Assembler для DOS, Windows, ..., глава 3)

- Модули (файлы исходного кода)
- Сегменты (описание блоков памяти)
- Составляющие программного кода:
  - команды процессора
  - инструкции описания структуры, выделения памяти, макроопределения
- Формат строки программы:
  - метка команда/директива операнды ; комментарий

### Метки

### Вкоде

■ Пример:

```
mov cx, 5
label1:
add ax, bx
loop label1
```

 Метка обычно используется в командах передачи управления

### В определении данных

- label
  - метка label тип
  - Допустимые типы: BYTE, WORD, DWORD, FWORD, QWORD, TBYTE, NEAR, FAR.
- EQU, =
  - макрос
  - вычисляет выражение в правой части и присваивает его метке

## Директивы выделения памяти

- Псевдокоманда директива ассемблера, которая приводит к включению данных или кода в программу, но не соответствует никакой команде процессора.
- Псевдокоманды определения данных указывают, что в соответствующем месте располагается переменная, резервируют под неё место заданного типа, заполняют значением и ставят в соответствие метку.
- Виды: DB (1), DW (2), DD (4), DF (6), DQ (8), DT (10).
- Примеры:
  - a DB 1
  - float\_number DD 3.5e7
  - text\_string DB 'Hello, world!'
- DUP заполнение повторяющимися данными.
- ? неинициализированное значение.
- uninitialized DW 512 DUP(?)

## Структура программы

- Любая программа состоит из сегментов
- Виды сегментов:
  - сегмент кода
  - сегмент данных
  - сегмент стека
- Описание сегмента в исходном коде:

имя SEGMENT READONLY выравнивание тип разряд 'класс'

...

имя ENDS

## Параметры директивы SEGMENT

### Выравнивание

- BYTE
- WORD
- DWORD
- PARA
- PAGE

### Тип

- PUBLIC
- STACK
- COMMON
- AT
- PRIVATE

**K**ласс - любая метка, взятая в одинарные кавычки. Сегменты одного класса расположатся в памяти друг за другом.

## Директива ASSUME

- ASSUME регистр:имя сегмента
- Не является командой
- Нужна для контроля компилятором правильности обращения к переменным

```
Data1 SEGMENT WORD 'DATA'
Var1 DW
Data1 ENDS
Data2 SEGMENT WORD 'DATA'
Var2 DW
Data2 ENDS
Code SEGMENT WORD 'CODE'
   ASSUME CS:Code
ProgramStart:
   mov
         ax.Data1
         ds,ax
   mov
   ASSUME DS:Data1
   mov ax,Data2
         es,ax
   mov
   ASSUME ES:Data2
         ax,[Var2]
   mov
Code ENDS
END
      ProgramStart
```

#### Модели памяти

.model модель, язык, модификатор

- TINY один сегмент на всё
- SMALL код в одном сегменте, данные и стек в другом
- СОМРАСТ допустимо несколько сегментов данных
- MEDIUM код в нескольких сегментах, данные в одном
- LARGE, HUGE
- Язык C, PASCAL, BASIC, SYSCALL, STDCALL. Для связывания с ЯВУ и вызова подпрограмм.
- Модификатор **NEARSTACK**/FARSTACK
- Определение модели позволяет использовать сокращённые формы директив определения сегментов.

#### Конец программы. Точка входа

•

•

**END** start

- start имя метки, объявленной в сегменте кода и указывающее на команду, с которой начнётся исполнение программы.
- Если в программе несколько модулей, только один может содержать начальный адрес.

#### Прочие директивы

- **В** Задание набора допусимых команд: **.8086,** .186, .286, ..., .586, .686, ...
- Управление программным счётчиком
  - ORG значение
  - EVEN
  - ALIGN значение
- Глобальные объявления
  - public, comm, extrn, global
- Условное ассемблирование

```
IF выражение
```

ELSE


•••

**ENDIF** 

#### Виды переходов для команды ЈМР

- short (короткий) -128 .. +127 байт
- near (ближний) в том же сегменте (без изменения CS)
- far (дальний)
  в другой сегмент (со сменой CS)
- Для короткого и ближнего переходов непосредственный операнд (число) прибавляется к IP
- Операнды регистры и переменные заменяют старое значение в IP (CS:IP)

## Регистры. Регистр флагов



### Индексные регистры SI и DI

- SI source index, индекс источника
- DI destination index, индекс приёмника
- Могут использоваться в большинстве команд, как регистры общего назначения
- Применяются в специфических командах поточной обработки данных

# Способы адресации (Зубков, Assembler, ..., глава 2)

- Регистровая адресация (mov ax, bx)
- Непосредственная адресация (mov ax, 2)
- Прямая адресация (mov ax, ds:0032)
- Косвенная адресация (mov ax, [bx]). В 8086 допустимы ВХ, ВР, SI, DI
- Адресация по базе со сдвигом (mov ax, [bx]+2; mov ax, 2[bx]).
- Адресация по базе с индексированием (допустимы BX+SI, BX+DI, BP+SI, BP+DI):
  - - mov ax, [bx+si+2] mov ax, [bx][si]+2
- mov ax, [bx+2][si] mov ax, [bx][si+2]
  - mov ax, 2[bx][si]

#### Perистр FLAGS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 **CF** - PF - AF - ZF SF **TF IF DF** OF IOPL NT -

- CF (carry flag) флаг переноса
- PF (parity flag) флаг чётности
- AF (auxiliary carry flag) вспомогательный флаг переноса
- ZF (zero flag) флаг нуля
- SF (sign flag) флаг знака
- TF (trap flag) флаг трассировки

- IF (interrupt enable flag) флаг разрешения прерываний
- DF (direction flag) флаг направления
- OF (overflow flag) флаг переполнения
- IOPL (I/O privilege level) уровень приоритета ввода-вывода
- NT (nested task) флаг вложенности задач

#### Команда сравнения СМР

- СМР <приёмник>, <источник>
- Источник число, регистр или переменная
- Приёмник регистр или переменная; не может быть переменной одновременно с источником
- Вычитает источник из приёмника, результат никуда не сохраняется, выставляются флаги
- CF, PF, AF, ZF, SF, OF

# Команды условных переходов J.. (Зубков, Assembler, ..., глава 2)

- Переход типа short или near
- Обычно используются в паре с СМР
- "Выше" и "ниже" при сравнении беззнаковых чисел
- "Больше" и "меньше" при сравнении чисел со знаком

# Виды условных переходов (часть 1)

Команда	Описание	Состояние флагов для выполнения перехода
JO	Есть переполнение	OF = 1
JNO	Нет переполнения	OF = O
JS	Есть знак	SF = 1
JNS	Нет знака	SF = 0
JE JZ	Если равно/если ноль	ZF = 1
JNE JNZ	Не равно/не ноль	ZF = O
JP/JPE	Есть чётность/чётное	PF = 1
JNP/JPO	Нет чётности/нечётное	PF = O
JCXZ	CX = 0	

# Виды условных переходов (часть 2)

Команда	Описание	Состояние флагов для выполнения перехода	Знаковый
JB JNAE JC	Если ниже Если не выше и не равно Если перенос	CF = 1	нет
JNB JAE JNC	Если не ниже Если выше или равно Если нет переноса	CF = 0	нет
JBE JNA	Есть ниже или равно Если не выше	CF = 1 или ZF = 1	нет
JA JNBE	Если выше Если не ниже и не равно	CF = 0 и ZF = 0	нет

## Виды условных переходов (часть 3)

Команда	Описание	Состояние флагов для выполнения перехода	Знаковый
JL JNGE	Если меньше Если не больше и не равно	SF <> OF	да
JGE JNL	Если больше или равно Если не меньше	SF = OF	да
JLE JNG	Если меньше или равно Если не больше	ZF = 1 или SF <> OF	да
JG JNLE	Если больше Если не меньше и не равно	ZF = 0 и SF = OF	да

## Команда TEST

- TEST <приёмник>, <источник>
- Аналог AND, но результат не сохраняется
- Выставляются флаги SF, ZF, PF.

#### Прерывания

- Прерывание особая ситуация, когда выполнение текущей программы приостанавливается и управление передаётся программе-обработчику возникшего прерывания.
- Виды прерываний:
  - аппаратные (асинхронные) события от внешних устройств;
  - внутренние (синхронные) события в самом процессоре, например, деление на ноль;
  - программные вызванные командой int.

### Прерывание DOS 21h

- Аналог системного вызова в современных ОС
- Используется наподобие вызова подпрограммы
- Номер функции передаётся через АН

# Прерывание DOS - вывод на экран в текстовом режиме

Функция	Назначение	Вход	Выход
02	Вывод символа в stdout	DL = ASCII-код символа	-
09	Вывод строки в stdout	DS:DX - адрес строки, заканчивающейся символом \$	-

# Прерывание DOS - ввод с клавиатуры

Функция	Назначение	Вход	Выход
01	Считать символ из stdin с эхом	-	AL – ASCII-код символа
06	Считать символ без эха, без ожидания, без проверки на Ctrl+Break	DL=FF	AL – ASCII-код символа
07	Считать символ без эха, с ожиданием и без проверки на Ctrl+Break	-	AL – ASCII-код символа
08	Считать символ без эха	-	AL – ASCII-код символа
10 (OAh)	Считать строку с stdin в буфер	DS:DX - адрес буфера	Введённая строка помещается в буфер
OBh	Проверка состояния клавиатуры	-	AL=O, если клавиша не была нажата, и FF, если была
OCh	Очистить буфер и считать символ	AL=01, 06, 07, 08, 0Ah	

#### МАШИННО-ЗАВИСИМЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Лекция 3 "Команды процессора х86. Стек. Подпрограммы" ИУ7, 4-й семестр, 2020 г.

### CMOVcc - условная пересылка данных

CMOVcc <приёмник>, <источник>

Условия аналогичны Јсс

# XCHG - обмен операндов между собой

XCHG <операнд1>, <операнд2>

Выполняется над двумя регистрами либо регистром и переменной

# XLAT/XLATB - трансляция в соответствии с таблицей

XLAT [адрес]

**XLATB** 

Помещает в AL байт из таблицы по адресу DS:BX со смещением относительно начала таблицы, равным AL.

Адрес, указанный в исходном коде, не обрабатывается компилятором и служит в качестве комментария.

Если в адресе явно указан сегментный регистр, он будет использоваться вместо DS.

# LEA - вычисление эффективного адреса

LEA <приёмник>, <источник>

Вычисляет эффективный адрес источника и помещает его в приёмник.

Позволяет вычислить адрес, описанный сложным методом адресации.

Иногда используется для быстрых арифметических вычислений:

```
lea bx, [bx+bx*4]
lea bx, [ax+12]
```

Эти вычисления занимают меньше памяти, чем соответствующие MOV и ADD, и не изменяют флаги.

## Двоичная арифметика. ADD, ADC, SUB, SBB

ADD, SUB не делают различий между знаковыми и беззнаковыми числами.

ADC <приёмник>, <источник> - сложение с переносом. Складывает приёмник, источник и флаг CF.

SBB <приёмник>, <источник> - вычитание с займом. Вычитает из приёмника источник и дополнительно - флаг CF.

```
add ax, cx sub ax, cx adc dx, bx sbb dx, bx
```

Арифметические флаги - CF, OF, SF, ZF, AF, PF

# IMUL, MUL IDIV, DIV

Умножение чисел со знаком:

IMUL <источник>

IMUL <приёмник>, <источник>

IMUL <приёмник>, <источник1>, <источник2>

Целочисленное деление со знаком:

IDIV <источник>

Результат округляется в сторону нуля, знак остатка совпадает со знаком делимого.

## INC, DEC

INC <приёмник>

DEC <приёмник>

Увеличивает/уменьшает приёмник на 1.

В отличие от ADD, не изменяет CF.

OF, SF, ZF, AF, PF устанавливаются в соответствии с результатом.

#### NEG - изменение знака

NEG <приёмник>

# Десятичная арифметика DAA, DAS, AAA, AAS, AAM, AAD

- Неупакованное двоично-десятичное число байт от 00h до 09h.
- Упакованное двоично-десятичное число байт от 00h до 99h (цифры A..F не задействуются).
- При выполнении арифметических операций необходима коррекция:

$$-$$
 19h + 1 = 1Ah => 20h

inc al

daa

# Логические команды AND, OR, XOR, NOT, TEST

## Логический, арифметический, циклический сдвиг. SAR, SAL, SHR, SHL, ROR, ROL, RCR, RCL

- SAL тождественна SHL
- SHR зануляет старший бит, SAR сохраняет (знак)
- ROR, ROL циклический сдвиг вправо/влево
- RCR, RCL циклический сдвиг через CF

# Операции над битами и байтами BT, BTR, BTS, BTC, BSF, BSR, SETcc

- BT <база>, <смещение> считать в CF значение бита из битовой строки
- BTS <база>, <смещение> установить бит в 1
- BTR <база>, <смещение> сбросить бит в О
- BTC <база>, <смещение> инвертировать бит
- BSF <приёмник>, <источник> прямой поиск бита (от младшего разряда)
- BSR <приёмник>, <источник> обратный поиск бита (от старшего разряда)
- SETcc <приёмник> выставляет приёмник (1 байт) в 1 или 0 в зависимости от условия, аналогично Jcc

#### Организация циклов

- LOOP <метка> уменьшает СХ и выполняет "короткий" переход на метку, если СХ не равен нулю.
- LOOPE/LOOPZ <метка> цикл "пока равно"/"пока ноль"
- LOOPNE/LOOPNZ <метка> цикл "пока не равно"/"пока не ноль"

Декрементируют СХ и выполняют переход, если СХ не ноль и если выполняется условие (ZF).

# Строковые операции: копирование, сравнение, сканирование, чтение, запись

Строка-источник - DS:SI, строка-приёмник - ES:DI.

За один раз обрабатывается один байт (слово).

- MOVS/MOVSB/MOVSW < приёмник>, < источник> копирование
- CMPS/CMPSB/CMPSW <приёмник>, <источник> сравнение
- SCAS/SCASB/SCASW <приёмник> сканирование (сравнение с AL/AX)
- LODS/LODSB/LODSW < источник> чтение (в AL/AX)
- STOS/STOSB/STOSW <приёмник> запись (из AL/AX)
- Префиксы: REP/REPE/REPZ/REPNE/REPNZ


#### Управление флагами

- STC/CLC/CMC установить/сбросить/инвертировать CF
- STD/CLD установить/сбросить DF
- LAHF загрузка флагов состояния в АН
- SAHF установка флагов состояния из АН
- CLI/STI запрет/разрешение прерываний (IF)

#### Загрузка сегментных регистров

- LDS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя DS
- LES <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя ES
- LFS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя FS
- LGS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя GS
- LSS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя SS

### Регистры. Стек



#### Стек

- LIFO/FILO (last in, first out) последним пришёл, первым ушёл
- Сегмент стека область памяти программы, используемая её подпрограммами, а также (вынужденно) обработчиками прерываний
- SP указатель на вершину стека
- В x86 стек "растёт вниз", в сторону уменьшения адресов. При запуске программы SP указывает на конец сегмента

# Команды непосредственной работы со стеком

- PUSH <источник> поместить данные в стек. Уменьшает SP на размер источника и записывает значение по адресу SS:SP.
- POP <приёмник> считать данные из стека. Считывает значение с адреса SS:SP и увеличивает SP.
- PUSHA поместить в стек регистры AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI.
- РОРА загрузить регистры из стека (SP игнорируется)

# CALL - вызов процедуры, RET - возврат из процедуры

#### CALL < операнд>

- Сохраняет адрес следующей команды в стеке (уменьшает SP и записывает по его адресу IP либо CS:IP, в зависимости от размера аргумента)
- Передаёт управление на значение аргумента.

#### RET/RETN/RETF < число>

- Загружает из стека адрес возврата, увеличивает SP
- Если указан операнд, его значение будет дополнительно прибавлено к SP для очистки стека от параметров

# BP – base pointer

- Используется в подпрограмме для сохранения "начального" значения SP
- Адресация параметров
- Адресация локальных переменных

# Пример вызова подпрограммы №1

```
0. SP = 0200
```

0000: CALL P1 1. SP = 01FE


0002: MOV BX, AX

• • •

#### P1:


0123: MOV AX, 5

0125: RET 2. SP = 0200




# Пример вызова подпрограммы №2

```
0. SP = 0200
0000: PUSH ABCDh; передача параметра
                                             1. SP = 01FE
0002: CALL P1
                                             2. SP = 01FC
0004: POP DX
                                             4. SP = 0200
0006: MOV BX, AX
P1:
0123: MOV BP, SP;ss:[bp] - адрес возврата
;ss:[bp+2] - параметр
0223: MOV AX, 5
0225: RET
                                             3. SP = 0.1FE
```



# Пример вызова подпрограммы №3

```
0. SP = 0200
                                               1. SP = 01FE
0000: PUSH ABCDh ;передача параметра
0002: CALL P1
                                               2. SP = 01FC
0004: MOV BX, AX
P1:
0123: MOV BP, SP ;ss:[bp] - адрес возврата
;ss:[bp+2] - параметр
0125: SUB SP, 10; ss:[bp-1 .. bp-10] - локальные переменные 01F2
0221: ADD SP, 10
                                               4. SP = 01FC
0223: MOV AX, 5
                                                5. SP = 0200
0225: RET 2
```



# Вопросы к рубежному контролю

- 1. Регистры общего назначения.
- 2. Сегментные регистры. Адресация в реальном режиме. Понятие сегментной части адреса и смещения.
- 3. Регистры работы со стеком.
- 4. Структура программы. Сегменты.
- 5. Прерывание 21h. Примеры ввода-вывода.
- 6. Стек. Назначение, примеры использования.

- 7. Регистр флагов.
- 8. Команды условной и безусловной передачи управления.
- 9. Организация многомодульных программ.
- 10. Подпрограммы. Объявление, вызов.
- 11. Арифметические команды.
- 12. Команды побитовых операций.
- 13. Команды работы со строками.

#### МАШИННО-ЗАВИСИМЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Лекция 4
"Обработка прерываний. Работа с портами ввода-вывода"
ИУ7, 4-й семестр, 2020 г.

# Прерывания (повтор)

- Прерывание особая ситуация, когда выполнение текущей программы приостанавливается и управление передаётся программе-обработчику возникшего прерывания.
- Виды прерываний:
  - аппаратные (асинхронные) события от внешних устройств;
  - внутренние (синхронные) события в самом процессоре, например, деление на ноль;
  - программные вызванные командой int.

### Процессоры х86, х86-64

8086 (1978 г.) -> 80186 (1982 г.)

- -> 80286 (1982 г.) добавлен защищённый режим
- -> **80386** (1985 г.) архитектура стала 32-разрядной
  - -> 80486 (1989 г.) -> Pentium -> ... -> (современные процессоры)

# "Реальный" режим (режим совместимости с 8086)

- обращение к оперативной памяти происходит по реальным (действительным) адресам, трансляция адресов не используется;
- набор доступных операций не ограничен;
- защита памяти не используется.

#### "Защищённый" режим

- обращение к памяти происходит по виртуальным адресам с использованием механизмов защиты памяти;
- набор доступных операций определяется уровнем привилегий (кольца защиты): системный и пользовательский уровни

Режим V86

# Таблица векторов прерываний в реальном режиме работы процессора

- Вектор прерывания номер, который идентифицирует соответствующий обработчик прерываний. Векторы прерываний объединяются в таблицу векторов прерываний, содержащую адреса обработчиков прерываний.
- Располагается в самом начале памяти, начиная с адреса О.
- Доступно 256 прерываний.
- Каждый вектор занимает 4 байта полный адрес.
- Размер всей таблицы 1 Кб.

## Срабатывание прерывания

- Сохранение в текущий стек регистра флагов и адреса возврата (адреса следующей команды)
- Передача управления по адресу обработчика из таблицы векторов
- Настройка стека?
- Повторная входимость (реентерабельность), необходимость запрета прерываний

# IRET - возврат из прерывания

- Используется для выхода из обработчика прерывания
- Bосстанав∧ивает FLAGS, CS:IP
- При необходимости выставить значение флага обработчик меняет его значение непосредственно в стеке

### Перехват прерывания

- Сохранение адреса старого обработчика
- Изменение вектора на "свой" адрес
- Вызов старого обработчика до/после отработки своего кода.
- При деактивации восстановление адреса старого обработчика

## Некоторые прерывания

- 0 деление на 0
- 1 прерывание отладчика, вызывается после каждой команды при флаге ТF
- 3 "отладочное", int 3 занимает 1 байт
- 4 переполнение при команде INTO
- 5 при невыполнении условия в команде BOUND
- 6 недопустимая (несуществующая) инструкция
- 7 отсутствует FPU
- 8 таймер
- 9 клавиатура
- 10h прерывание BIOS

### Резидентные программы

- Резидентная программа та, которая остаётся в памяти после возврата управления DOS
- Завершение через функции 31h/27h
- DOS не является многозадачной операционной системой
- Резиденты частичная реализация многозадачности
- Резидентная программа должна быть составлена так, чтобы минимизировать используемую память

#### Порты ввода-вывода

- Порты ввода-вывода механизм взаимодействия программы, выполняемой процессором, с устройствами компьютера.
- IN команда чтения данных из порта ввода
- OUT команда записи в порт вывода
- Пример:

IN al, 61h

OR al, 3

OUT 61h, al

#### МАШИННО-ЗАВИСИМЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Лекция 5 "32-, 64-разрядные процессоры семейства х86" ИУ7, 4-й семестр, 2020 г.


# 32-разрядные процессоры (386+)

Производство х86: 1985 - ~2010

32-разрядные:

- Регистры, кроме сегментных
- Шина данных
- Шина адреса (2<sup>32</sup> = 4Гб ОЗУ)

# Регистры х86



### Система команд

- Аналогична системе команд 16-разрядных процессоров
- Доступны как прежние команды обработки 8- и 16-разрядных аргументов, так и 32-разрядных регистров и переменных
- Пример:

```
mov eax, 12345678h
xor ebx, ebx
mov bx, 1
add eax, ebx ; eax=12345679h
```

#### Модели памяти

- Плоская код и данные используют одно и то же пространство
- Сегментная сложение сегмента и смещения
- Страничная виртуальные адреса отображаются на физические постранично
  - виртуальная память метод управления памятью компьютера, позволяющий выполнять программы, требующие больше оперативной памяти, чем имеется в компьютере, путём автоматического перемещения частей программы между основной памятью и вторичным хранилищем (файл, или раздел подкачки)
  - основной режим для большинства современных ОС
  - в x86 минимальный размер страницы 4096 байт
  - основывается на таблице страниц структуре данных, используемой системой виртуальной памяти в операционной системе компьютера для хранения сопоставления между виртуальным адресом и физическим адресом. Виртуальные адреса используются выполняющимся процессом, в то время как физические адреса используются аппаратным обеспечением. Таблица страниц является ключевым компонентом преобразования виртуальных адресов, который необходим для доступа к данным в памяти.

# Управление памятью в х86

- В сегментных регистрах селекторы
  - 13-разрядный номер дескриптора
  - какую таблицу использовать глобальную или локальную
  - уровень привилегий запроса 0-3
- По селектору определяется запись в одной из таблиц дескрипторов сегментов
- При включённом страничном режиме по таблице страниц определяется физический адрес страницы либо выявляется, что она выгружена из памяти, срабатывает исключение и операционная система подгружает затребованную страницу из "подкачки" (swap)

#### Поддержка многозадачности

TSS (Task State Segment — сегмент состояния задачи) — специальная структура в архитектуре x86, содержащая информацию о задаче (процессе). Используется ОС для диспетчеризации задач, в т. ч. переключения на стек ядра при обработке прерываний и исключений

#### Исключения

- Исключения (Exceptions) подразделяются на отказы, ловушки и аварийные завершения.
- Отказ (fault) это исключение, которое обнаруживается и обслуживается до выполнения инструкции, вызывающей ошибку. После обслуживания этого исключения управление возвращается снова на ту же инструкцию (включая все префиксы), которая вызвала отказ. Отказы, использующиеся в системе виртуальной памяти, позволяют, например, подкачать с диска в оперативную память затребованную страницу или сегмент.
- **Ловушка** (trap) это исключение, которое обнаруживается и обслуживается **после** выполнения инструкции, его вызывающей. После обслуживания этого исключения управление возвращается на инструкцию, следующую за вызвавшей ловушку. К классу ловушек относятся и программные прерывания.
- **Аварийное завершение** (abort) это исключение, которое не позволяет точно установить инструкцию, его вызвавшую. Оно используется для сообщения о серьезной ошибке, такой как аппаратная ошибка или повреждение системных таблиц.

### Регистры управления памятью

- GDTR: 6-байтный регистр, содержит 32-битный линейный адрес начала таблицы глобальных дескрипторов (GDT) и 16-битный размер (лимит, уменьшенный на 1)
- IDTR: 6-байтный регистр, содержит 32-битный линейный адрес начала таблицы глобальных дескрипторов обработчиков прерываний (IDT) и 16-битный размер (лимит, уменьшенный на 1)
- LDTR: 10-байтный регистр, содержит 16-битный селектор для GDT и весь 8-байтный дескриптор из GDT, описывающий текущую таблицу локальных дескрипторов
- TR: 10-байтный регистр, содержит 16-битный селектор для GDT и весь 8-байтный дескриптор из GDT, описывающий TSS текущей задачи

# Регистр EFLAGS

■ FLAGS и ещё 5 специфических флагов

# Регистры управления процессором

- CRO флаги управления системой
  - PG включение режима страничной адресации
  - управление отдельными параметрами кеша
  - WP запрет записи в страницы "только для чтения"
  - NE ошибки FPU вызывают исключение, а не IRQ13
  - TS устанавливается процессором после переключения задачи
  - РЕ включение защищённого режима
- CR1 зарезервирован
- CR2 регистр адреса ошибки страницы содержит линейный адрес страницы, при обращении к которой произошло исключение #PF
- CR3 регистр основной таблицы страниц
  - 20 старших бит физического адреса начала каталога таблиц либо 27 старших бит физического адреса начала таблицы указателей на каталоги страниц, в зависимости от бита РАЕ в CR4
  - Управление кешированием и сквозной записью страниц
- CR4 регистр управления *новыми возможностями процессоров* (c Pentium)

### Отладочные регистры

- DRO..DR3 32-битные линейные адреса четырёх возможных точек останова по доступу к памяти
- DR4, DR5 зарезервированы
- DR6 (DSR) регистр состояния отладки. Содержит причину останова
- DR7 (DCR) регистр управления отладкой. Управляет четырьмя точками останова

## Машинно-специфичные регистры

- Управление кешем
- Дополнительное управление страничной адресацией
- Регистры расширений процессора: ММХ и т.д.

# Системные и привилегированные команды

- Выполнение ограничено, в основном, нулевым кольцом защиты
- LDGT, SDGT
- LLDT, SLDT
- LTR, STR
- LIDT, SIDT
- MOV CRO..CR4 или DRO..DR7, <источник>
- **...**

# Страничная адресация - преобразование линейного адреса в физический

- Линейный адрес:
  - биты 31-22 номер таблицы страниц в каталоге
  - биты 21-12 номер страницы в выбранной таблице
  - биты 11-0 смещение от **физического** адреса начала страницы в памяти
- Каждое обращение к памяти требует двух дополнительных обращений!
- Необходим специальный кеш страниц TLB
- Каталог таблиц/таблица страниц:
  - биты 31-12 биты 31-12 физического адреса таблицы страниц либо самой страницы
  - утрибуты управления страницей

#### Механизм защиты

- Механизм защиты ограничение доступа к сегментам или страницам в зависимости от уровня привилегий
- К типам сегментов реального режима (код, стек, данные) добавляется TSS сегмент состояния задачи. В нём сохраняется вся информация о задаче на время приостановки выполнения. Размер 68h байт.

#### ■ Структура:

- селектор предыдущей задачи
- Регистры стека 0, 1, 2 уровней привилегий
- EIP, EFLAGS, EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, ESI, EDI, CS, DS, ES, FS, HS, SS, LDTR
- флаги задачи
- битовая карта ввода-вывода (контроль доступа программы к устройствам)

# 64-разрядные процессоры (х86-64) AMD - с 2001, Intel - с 2003

#### ■ Режимы работы:

- Legacy mode совместимость с 32-разрядными процессорами
- Long mode 64-разрядный режим с частичной поддержкой 32-разрядных программ. Рудименты V86 и сегментной модели памяти упразднены

#### ■ Регистры:

- целочисленные 64-битных регистры общего назначения RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, RBP, RSP;
- новые целочисленные 64-битных регистры общего назначения R8 R15
- 64-битный указатель RIP и 64-битный регистр флагов RFLAGS.

#### МАШИННО-ЗАВИСИМЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Лекция 6
"Математический сопроцессор. Расширения процессоров х86"
ИУ7, 4-й семестр, 2020 г.

## Сопроцессор (FPU – Floating Point Unit)

- Изначально отдельное опциональное устройство на материнской плате, с 80486DX встроен в процессор
- Операции над 7-ю типами данных
  - целое слово (16 бит)
  - короткое целое (32 бита)
  - длинное слово (64 бита)
  - упакованное десятичное (80 бит)
  - короткое вещественное (32 бита)
  - длинное вещественное (64 бита)
  - расширенное вещественное (80 бит)

#### Форма представления числа с плавающей запятой в FPU

- Нормализованная форма представления числа (1,...\*2<sup>exp</sup>)
- Экспонента увеличена на константу для хранения в положительном виде
- Пример представления 0,625 в коротком вещественном типе:
  - 1/4+1/8 = 0,101b
  - 1,01b\*2<sup>-1</sup>
  - Бит 31 знак мантиссы, 30-23 экспонента, увеличенная на 127, 22-0 мантисса без первой цифры
- Все вычисления FPU в расширенном 80-битном формате

#### Особые числа FPU

- Положительная бесконечность: знаковый О, мантисса нули, экспонента единицы
- Отрицательная бесконечность: знаковый 1, мантисса нули, экспонента единицы
- NaN (Not a Number):
  - qNAN (quiet) при приведении типов/отдельных сравнениях
  - sNAN (signal) переполнение в большую/меньшую сторону, прочие ошибочные ситуации
- Денормализованные числа (экспонента = 0): находятся ближе к нулю, чем наименьшее представимое нормальное число

#### Регистры FPU

- RO..R7, адресуются не по именам, а рассматриваются в качестве стека ST. ST соответствует регистру текущей вершине стека, ST(1)..ST(7) прочие регистры
- SR регистр состояний, содержит слово состояния FPU. Сигнализирует о различных ошибках, переполнениях
- CR регистр управления. Контроль округления, точности
- TW 8 пар битов, описывающих состояния регистров: число, ноль, не-число, пусто
- FIP, FDP адрес последней выполненной команды и её операнда для обработки исключений

#### Исключения FPU

- Неточный результат произошло округление по правилам, заданным в CR. Бит в SR хранит направление округления
- Антипереполнение переход в денормализованное число
- Переполнение переход в "бесконечность" соответствующего знака:
- Деление на ноль переход в "бесконечность" соответствующего знака
- Денормализованный операнд
- Недействительная операция

#### Команды пересылки данных FPU

- FLD загрузить вещественное число из источника (переменная или ST(n)) в стек. Номер вершины в SR увеличивается
- FST/FSTP скопировать/считать число с вершины стека в приёмик
- FILD преобразовать целое число из источника в вещественное и загрузить в стек
- FIST/FISTP преобразовать вершину в целое и скопировать/считать в приёмник
- FBLD, FBSTP загрузить/считать десятичное BCD-число
- FXCH обменять местами два регистра (вершину и источник) стека

#### Базовая арифметика FPU

- FADD, FADDP, FIADD сложение, сложение с выталкиванием из стека, сложение целых. Один из операндов вершина стека
- FSUB, FSUBP, FISUB вычитание
- FSUBR, FSUBRP, FISUBR обратное вычитание (приёмника из источника)
- FMUL, FMULP, FIMUL умножение
- FDIV, FDIVP, FIDIV деление
- FDIVR, FDIVRP, FIDIVR обратное деление (источника на приёмник)
- FPREM найти частичный остаток от деления (делится ST(0) на ST(1)). Остаток ищется цепочкой вычитаний, до 64 раз

#### Базовая арифметика FPU (продолжение)

- FABS взять модуль числа
- FCHS изменить знак
- FRNDINT округлить до целого
- FSCALE масштабировать по степеням двойки (ST(0) умножается на 2<sup>ST(1)</sup>)
- FXTRACT извлечь мантиссу и экспоненту. ST(0) разделяется на мантиссу и экспоненту, мантисса дописывается на вершину стека
- FSQRT вычисляет квадратный корень ST(0)

#### Команды сравнения FPU

- FCOM, FCOMP, FCOMPP сравнить и вытолкнуть из стека
- FUCOM, FUCOMP, FUCOMPP сравнить без учёта порядков и вытолкнуть
- FICOM, FICOMP, FICOMP сравнить целые
- FCOMI, FCOMIP, FUCOMI, FUCOMIP (P6)
- FTST сравнивает с нулём
- FXAM выставляет флаги в соответствии с типом числа

#### Трансцендентные операции FPU

- FSIN
- FCOS
- FSINCOS
- FPTAN
- FPATAN
- $F2XM1 2^{x}-1$
- FYL2X, FYL2XP1  $y*log_2x$ ,  $y*log_2(x+1)$

#### Константы FPU

- FLD1 1,0
- FLDZ +0,0
- FLDPI число Пи
- FLDL2E log<sub>2</sub>e
- FLDL2T log<sub>2</sub>10
- FLDLN2 In(2)
- FLDLG2 Ig(2)

#### Команды управления FPU

- FINCSTP, FDECSTP увеличить/уменьшить указатель вершины стека
- FFREE освободить регистр
- FINIT, FNINIT инициализировать сопроцессор / инициализировать без ожидания (очистка данных, инициализация CR и SR по умолчанию)
- FCLEX, FNCLEX обнулить флаги исключений / обнулить без ожидания
- FSTCW, FNSTCW сохранить CR в переменную / сохранить без ожидания
- FLDCW загрузить CR
- FSTENV, FNSTENV сохранить вспомогательные регистры (14/28 байт) / сохранить без ожидания
- FLDENV загрузить вспомогательные регистры
- FSAVE, FNSAVE, FXSAVE сохранить состояние (94/108 байт) и инициализировать, аналогично FINIT
- FRSTOR, FXRSTOR восстановить состояние FPU
- FSTSW, FNSTSW сохранение CR
- WAIT, FWAIT обработка исключений
- FNOP отсутствие операции

#### Команда CPUID (с 80486)

#### Идентификация процессора

- Если EAX = 0, то в EAX максимальное допустимое значение (1 или 2), а EBX:ECX:EDX 12-байтный идентификатор производителя (ASCII-строка).
- Если EAX = 1, то в EAX версия, в EDX информация о расширениях
  - EAX модификация, модель, семейство
  - EDX: наличие FPU, поддержка V86, поддержка точек останова, CR4, PAE,
     APIC, быстрые системные вызовы, PGE, машинно-специфичный регистр,
     CMOVcc, MMX, FXSR (MMX2), SSE
- Если EAX = 2, то в EAX, EBX, ECX, EDX возвращается информация о кэшах и TLB

#### MMX (1997, Pentium MMX)

Увеличение эффективности обработки больших потоков данных (изображения, звук, видео...) - выполнение простых операций над массивами однотипных чисел.

- 8 64-битных регистров MMO..MM7 мантиссы регистров FPU. При записи в MMn экспонента и знаковый бит заполняются единицами
- Пользоваться одновременно и FPU, и MMX не получится, требуется FSAVE+FRSTOR
- Типы данных ММХ:
  - учетверённое слово (64 бита);
  - упакованные двойные слова (2);
  - упакованные слова (4);
  - упакованные байты (8).
- Команды ММХ перемещают упакованные данные в память или обычные регистры целиком, но арифметические и логические операции выполняют поэлементно.
- Насыщение замена переполнения/антипереполнения превращением в максимальное/минимальное значение

#### Команды пересылки данных ММХ

- MOVD, MOVQ пересылка двойных/учетверённых слов
- PACKSSWB, PACKSSDW упаковка со знаковым насыщением слов в байты/двойных слов в слова. Приёмник -> младшая половина приёмника, источник -> старшая половина приёмника
- PACKUSWB упаковка слов в байты с беззнаковым насыщением
- PUNPCKH**BW**, PUNPCKH**WD**, PUNPCKH**DQ** распаковка и объединение старших элементов источника и приёмника через 1

#### Арифметические операции ММХ

- PADDB, PADDW, PADDD поэлементное сложение, перенос игнорируется
- PADDSB, PADDSW сложение с насыщением
- PADDSB, PADDSW сложение с насыщением
- PADDUSB, PADDUSW беззнаковое сложение с насыщением
- PSUBB, PSUBW, PDUBD вычитание, заём игнорируется
- PSUBSB, PSUBSW вычитание с насыщением
- PSUBUSB, PSUBUSW беззнаковое вычитание с насыщением
- PMILHW, PMULLW старшее/младшее умножение (сохраняет старшую или младшую части результата в приёмник)
- PMADDWD умножение и сложение. Перемножает 4 слова, затем попарно складывает произведения двух старших и двух младших

#### Команды сравнения ММХ

- PCMPEQB, PCMPEQW, PCMPEQD проверка на равенство. Если пара равна соответствующий элемент приёмника заполняется единицами, иначе нулями
- PCMPGTB, PCMPGTW, PCMPGTD сравнение. Если элемент приёмника больше, то заполняется единицами, иначе нулями

#### Логические операции ММХ

- PAND логическое И
- PANDN логическое НЕ-И (штрих Шеффера) (источник\*НЕ(приёмник))
- POR логическое ИЛИ
- PXOR исключающее ИЛИ

#### Сдвиговые операции ММХ

- PSLLW, PSLLD, PSLLQ логический влево
- PSRLW, PSRLD, PSRLQ логический вправо
- PSRAW, PSRAD арифметический вправо

#### Pacширение SSE (Pentium III, 1999)

Решение проблемы параллельной работы с FPU

- 8 128-разрядных регистров
- Свой регистр флагов
- Основной тип вещественные одинарной точности (32 бита)
- Целочисленные команды работают с регистрами ММХ
- Команды:
  - Пересылки
  - Арифметические
  - Сравнения
  - Преобразования типов
  - Логические
  - Целочисленные
  - Упаковки
  - Управления состоянием
  - Управления кэшированием
- Paзвитиe: SSE2, SSE3...

# Pacширение AES (Intel Advanced Encryption Standard New Instructions; AES-NI, 2008)

Цель - ускорение шифрования по алгоритму AES

- Команды:
  - раунда шифрования;
  - раунда расшифровывания;
  - способствования генерации ключа

#### МАШИННО-ЗАВИСИМЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Лекция 7 "Макроопределения" ИУ7, 4-й семестр, 2020 г.

#### Макроопределения

Макроопределение (макрос) - именованный участок программы, который ассемблируется каждый раз, когда его имя встречается в тексте программы.

■ Определение:

имя MACRO параметры

.....

ENDM

■ Пример:
load\_reg MACRO register1, register2
push register1
pop register2
ENDM

#### Директива присваивания =

Директива присваивания служит для создания целочисленной макропеременной или изменения её значения и имеет формат:

Макроимя = Макровыражение

- Макровыражение (или Макровыражение, или Константное выражение) выражение, вычисляемое препроцессором, которое может включать целочисленные константы, макроимена, вызовы макрофункций, знаки операций и круглые скобки, результатом вычисления которого является целое число
- Операции: арифметические (+, -, \*, /. MOD), логические, сдвигов, отношения

### Директивы отождествления EQU, TEXTEQU

Директива для представления текста и чисел:

Макроимя EQU нечисловой текст и не макроимя ЛИБО число

Макроимя EQU < Операнд>

Макроимя TEXTEQU Операнд

■ Пример:

X EQU [EBP+8]

MOV ESI,X

#### Макрооперации

- % вычисление выражение перед представлением числа в символьной форме
- <> подстановка текста без изменений
- & склейка текста
- ! считать следующий символ текстом, а не знаком операции
- ;; исключение строки из макроса

#### Блоки повторения

- REPT число ... ENDM повтор фиксированное число раз
- IRP или FOR:

  IRP form, <fact\_1[, fact\_2,...]> ... ENDM

  Подстановка фактических параметров по списку на место формального
- IRPC или FORC:

  IRPC form, fact ... ENDM

  Подстановка символов строки на место формального параметра
- WHILE:
  WHILE cond ... ENDM

## Директивы условного ассемблирования

```
IF:
   IF c1
   ELSEIF c2
   ELSE
   ENDIF
IFB <par> - истинно, если параметр не определён
 IFNB <par> - истинно, если параметр определён
 IFIDN \langle s1 \rangle, \langle s2 \rangle - истинно, если строки совпадают
 IFDIF \langle s1 \rangle, \langle s2 \rangle - истинно, если строки разные
IFDEF/IFNDEF <name> - истинно, если имя объявлено/не объявлено
```

#### Директивы управления листингом

- Листинг файл, формируемый компилятором и содержащий текст ассемблерной программы, список определённых меток, перекрёстных ссылок и сегментов.
- TITLE, SUBTTL заголовок, подзаголовок на каждой странице
- PAGE высота, ширина
- NAME имя программы
- .LALL включение полных макрорасширений, кроме ;;
- .XALL по умолчанию
- .SALL не выводить тексты макрорасширений
- .NOLIST прекратить вывод листинга

#### Комментарии

comment @
... многострочный текст ...
@