

NovaTech Services

Configuration réseau — commandes complètes

Référence : dernière version du dossier réseau fourni. SW1 assure le routage L3 des VLAN 10, 20, 30, 40 et 50. La liaison SW1–FW1 utilise 10.0.10.248/29.

1. Plan d’adressage

VLAN / lien	Réseau / IP	Gateway / voisin
VLAN 10 — Direction	192.168.10.0/24	192.168.10.254
VLAN 20 — Comptabilité	192.168.20.0/24	192.168.20.254
VLAN 30 — WiFi	192.168.30.0/24	192.168.30.254
VLAN 40 — Administration	192.168.40.0/24	192.168.40.254
VLAN 50 — Serveurs	192.168.50.0/24	192.168.50.254
VLAN 99 — Management	192.168.99.0/24	SW1 .12 / FW1 .11
SW1 ↔ FW1	10.0.10.248/29	SW1 .253 / FW1 .254
DMZ	10.0.0.0/24	R1 .254 / FW1 .253

2. SW1 — configuration complète

```
enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup
ip routing

vlan 10
  name DIRECTION
exit
vlan 20
  name COMPTABILITE
exit
vlan 30
  name WIFI
exit
vlan 40
  name ADMINISTRATION
exit
vlan 50
  name SERVEURS
exit
vlan 99
  name MANAGEMENT
exit

interface range gi1/0/1-4
  description DIRECTION
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  no shutdown
exit
interface range gi1/0/5-9
  description COMPTABILITE
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  spanning-tree portfast
  no shutdown
exit
interface range gi1/0/10-14
  description WIFI
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  spanning-tree portfast
```

```

no shutdown
exit
interface range gi1/0/15-18
description ADMINISTRATION
switchport mode access
switchport access vlan 40
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
interface range gi1/0/19-23
description SERVEURS
switchport mode access
switchport access vlan 50
spanning-tree portfast
no shutdown
exit

interface vlan 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 30
ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 40
ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 50
ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 99
ip address 192.168.99.12 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface gi1/0/24
description LIEN-FW1
no switchport
ip address 10.0.10.253 255.255.255.248
no shutdown
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.254
end
copy running-config startup-config

```

3. Vérifications SW1

```

show vlan brief
show ip interface brief
show ip route
ping 10.0.10.254

```

4. R1 — DMZ

Le numéro exact de l'interface R1 vers SW2 doit être remplacé par l'interface réellement utilisée.

```
enable
configure terminal
interface <interface-vers-SW2>
  description DMZ-VERS-SW2
  ip address 10.0.0.254 255.255.255.0
  no shutdown
exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.253
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.253
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.253
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 10.0.0.253
ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.253
ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.0.0.253
end
copy running-config startup-config
```

Vérifications R1

```
show ip interface brief
show ip route
ping 10.0.0.253
```

5. SW2 — réseau DMZ

Port 15 → R1
Port 23 → FW1 ethernet0/1
Port 24 → Proxmox / SRV1

Les ports 15, 23 et 24 sont dans le même réseau L2 DMZ 10.0.0.0/24.

6. FW1 Hillstone A1000 — interfaces

```
ethernet0/1
  Zone : trust
  IP : 10.0.0.253/24
  Vers : SW2 / DMZ

ethernet0/2
  Zone : trust
  IP : 10.0.10.254/29
  Vers : SW1 Gi1/0/24
```

NE PAS créer ethernet0/2.99 dans cette architecture.
NE PAS mettre 10.0.0.254 sur ethernet0/2.

7. FW1 — routage

Route par défaut :
0.0.0.0/0 → 10.0.0.254

Routes internes :
192.168.10.0/24 → 10.0.10.253
192.168.20.0/24 → 10.0.10.253
192.168.30.0/24 → 10.0.10.253
192.168.40.0/24 → 10.0.10.253
192.168.50.0/24 → 10.0.10.253
192.168.99.0/24 → 10.0.10.253

8. Adresses des machines

Machine	IP	Gateway	Rôle
PC01 Dell	192.168.10.10	192.168.10.254	Direction
PC02 Dell	192.168.20.10	192.168.20.254	Comptabilité
PC03 Dell	192.168.40.10	192.168.40.254	Administration
PC04 Dell	192.168.50.10	192.168.50.254	Serveur

Machine	IP	Gateway	Rôle
AP1 Netis	192.168.30.2	192.168.30.254	WiFi
SRV1 Proxmox	10.0.0.1	10.0.0.254	Web / DNS / reverse proxy

9. DHCP

Seul le VLAN 30 utilise actuellement le DHCP.

Plage : 192.168.30.100 à 192.168.30.199

AP1 : 192.168.30.2 en statique

Gateway : 192.168.30.254

10. Tests finaux

SW1 :

```
show vlan brief
show ip interface brief
show ip route
ping 10.0.10.254
```

R1 :

```
show ip interface brief
show ip route
ping 10.0.0.253
```

Tester ensuite :

- passerelle de chaque VLAN
- communications inter-VLAN
- SW1 ↔ FW1
- FW1 ↔ R1
- accès Internet
- serveur SRV1

■ ■ Gestion FW1

Le dossier indique FW1 = 192.168.99.11 mais précise que l'interface de gestion reste à déterminer. Cette interface ne doit donc pas être inventée dans ce document.